

# تقنيات التوجيه

المحاضرة الخامسة

م. حسناء وسوف


## المحتويات:

- تطبيق(1)
- طرق التوجيه توجيه ستاتيكي
- توجیه دینامیکي
  - تمرین

م. حسناء وسوف

• لدينا الشبكة كما الشكل ذات العنوان 192.168.10.0/24 نريد محاكاتها بالبرنامج, والتأكد من

اتصالاتها,



إعداد: م. ياسين يوسف

- أو لا نلاحظ أن الاتصال بين الموجهين تم بكبل تسلسلي DCE ولذلك نحتاج لأحد التوسعات التي تؤمن المنافذ التسلسلية, مثلاً NM-4A/S.
  - المطلوب أو لا تقسيم الشبكة ل 3 شبكات ,وبالتالي نحتاج 2 بت
- IP 192.168.10.0
- Default Mask 255.255.255.0

- عدد العناوين المتاحة  $2 2^6 = 2^6$
- قناع التقسيم: 255.255.255.192

• Block size = 256-192=64

• وبالتالي ستكون الشبكات الفرعية:

- Subnet1 192.168.10.0/26
- Subnet2 192.168.10.64/26
- Subnet3 192.168.10.128/26
- Subnet4 192.168.10.192/26
  - ولكل شبكة من السابق نحجز عنواناً لل default gateway .
  - الكابلات التسلسلية تستخدم للمسافات البعيدة بشبكات WAN , وهنا هي تمثل هكذا اتصال.
  - تم اعتبار اتصال الموجهين شبكة, لأنها تصل لمنافذ الموجهات التي تحتاج عناوين مستقلة
    - ويمكن تسمية الأجهزة عليها بأي من العناوين المتاحة, كالتالي:

- Subnet1 192.168.10.0/26
- fa0/0 192.168.10.1 (default gateway for hosts )
  - لاحظ الشبكة الثانية لديها جهازين فقط هما الموجهين
- Subnet2 192.168.10.64/26
- serial1/0 192.168.10.65 (RouterA)
- serial1/0 192.168.10.66 (RouterB)
- Subnet3 192.168.10.128/26
- fa0/0 192.168.10.129 (default gateway for hosts)

- لإعداد الموجهات لابد من تعريف منافذها, ولكن الأجهزة على نفس الموجه لن تستطيع مراسلة أجهزة على موجه آخر بدون تحديد قواعد توجيه معينة
  - لأنه ما من اتصال مباشر بين الشبكات في الراوتر الأول مع الثاني, لذلك نلجأ لطرق التوجبه.
    - هناك عدة طرق للتوجيه:
      - التوجيه الستاتيكي
      - التوجيه الديناميكي
      - التوجيه الافتراضي
    - وسنرى لاحقاً كيفية برمجة الموجهات لهذا المثال.

إعداد: م. باسين يوسف

- التوجيه الستاتيكي:
- تستخدم للشبكات الصغيرة التي يمكن ادراج المسارات فيها بجدول التوجيه فوراً, وذلك بطباعة الأمر ip route بحالة الاعداد العام مع عنوان العقدة الهدف والقناع لشبكتها وعنوان المنفذ الذي سيتم التوجيه له.
  - فيمكن الكتابة:
- RouterA(config)#ip route 192.168.10.128 255.255.255.192 192.168.10.66
  - وللموجه الثاني RouterB:
- RouterB(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.192 192.168.10.65

- التوجيه الستاتيكي:
- ويمكن التأكد بعرض جدول التوجيه عبر التعليمة show ip route (بالنمط المميز), الذي سيعرض الشبكات المتصلة, كما التالي (للموجه A): حيث C يعني وصل مباشر, و S ستاتيكي ا

م حسناء وسوف

- التوجيه الديناميكي:
- في حال وجود اتصالات كثيرة لكل موجه, سيصبح من الصعب كتابتها كلها
- لذلك يقوم مدير الشبكة باستعمال احد برتوكو لات التوجيه الديناميكي مثلا بروتوكول rip الذي يقوم وفقه بالتعديل الاتوماتيكي على جداول التوجيه, عند أي تغيير بالشبكة, ويتبادل معلومات جدوله مع جداول بقية الموجهات المتصل بها
- كل ما يحتاجه هو عناوين الشبكات على المنافذ المتصلة للموجه, ولكن يجب حذف التعريف الستاتيكي في حال وجوده, عبر الامر no ip route:
- RouterA(config) #no ip route 192.168.10.128 255.255.255.192 192.168.10.66

- التوجيه الديناميكي:
- والتوجيه الديناميكي بالراوتر سيكون كالشكل:

- RouterA(config)#router rip
- RouterA (config-router)#v 2
- RouterA (config-router)#network 192.168.10.0
- RouterA (config-router)#network 192.168.10.64
  - حيث كما نرى فعلنا البروتوكول rip, بنسخته الثانية v2, مع ادخال عناوين الشبكات المتصلة مباشرة بالموجه

- التوجيه الافتراضي:
- وهو سطر أخير يضاف لجدول التوجيه, يأخذ كل عنوان لم يجد هدفاً بالجدول, ويرسله لبوابة محددة .
  - وذلك بوضع عنوان أصفار وقناع شبكة أصفار
- يجب الانتباه لترتيب ادخال القواعد بجدول التوجيه, لأنها تنفذ من الأعلى, وبالتالي فالقواعد الأولى تنفذ أو لأ.
- Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Next-Hop\_Address

• للتأكد من الاتصال, نبرمج الموجهات للمثال السابق بتوجيه ديناميكي, أولاً RouterA

- > Router>enable
- ➤ Router# config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

- ➤ Router(config)#hostname RouterA
- ➤ RouterA(config)#int fa0/0
- > RouterA(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.192
- ➤ RouterA(config-if)#**no shut**
- > RouterA(config-if)#exit
- ➤ RouterA(config)#int serial1/0
- > RouterA(config-if)#ip add 192.168.10.65 255.255.255.192

- ➤ RouterA(config-if)#clock rate 64000
- > RouterA(config-if)#no shut
- > RouterA(config-if)#exit
- > RouterA(config)#router rip
- > RouterA(config-router)#v 2
- > RouterA(config-router)#network 192.168.10.0
- > RouterA(config-router)#network 192.168.10.64
- > RouterA(config-router)#exit
- > RouterA(config)#end
- > RouterA#copy run start

• ثانياً الراوتر B:

- > Router>enable
- > Router# config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.


- ➤ Router(config)#hostname RouterB
- > RouterB(config)#int fa0/0
- > RouterB(config-if)#ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
- ➤ RouterB(config-if)#**no shut**
- > RouterB(config-if)#exit

• ثانياً الراوتر B:

- ➤ RouterB(config)#int serial 1/0
- > RouterB(config-if)#ip add 192.168.10.66 255.255.255.192
- ➤ RouterB(config-if)#clock rate 64000
- ➤ RouterB(config-if)#**no shut**
- > RouterB(config-if)#exit
- RouterB(config)#router rip
- > RouterB(config-router)#network 192.168.10.128
- > RouterB(config-router)#network 192.168.10.64
- > RouterB(config-router)#exit
- > RouterB(config)#end
- > RouterB#copy run start

- استخدمنا معدل ساعة للوصلة التسلسلية لأنها تمثل سرعة الاتصال بين الموجهات
  - يمكن الآن التأكد من الاتصالات بين الشبكتين البعيدتين عبر الأمر ping
    - تمرین:
- لتكن الشبكة ذات العنوان: 172.16.0.0/16 والمبينة بالشكل التالي, والمطلوب تحقيق الاتصال بين عناصرها, ضمن البرنامج, وبرمجة موجهاتها

#### تمرین



إعداد: م. ياسين يوسف