操作系统第三次作业 文件系统

1651162 施程航

需求

- 在内存中开辟空间作为文件存储器,实现一个简单的文件系统。退出文件系统后,要将内容保存在磁盘上,即 实现持久化。
- 需要实现要求的多项功能。

QuickStart

进入命令行,运行以下命令:

java -jar fs.jar

Overview

我们实现了包括所有要求功能:

- 新建文件/目录
- 删除文件/目录
- 重命名文件/目录
- 格式化
- 显示目录下的所有文件
- 更改当前目录
- 打开文件
- 关闭文件
- 读写文件

并且新增加了:

• 路径查找


另外,在第一次进入系统时,程序会自动初始化文件系统,新建磁盘镜像文件fs.iso,并创建根目录root。

该文件系统实现了命令行和UI界面两个版本,用户可以自行选择。在进入程序后,你可以通过输入数字来选择文件系统的运行模式:




界面版本


选择进入界面版本。




右键点击空白面板,选择格式化、新建文件/目录或回到上一层目录:




选择新建文件目录:




新建目录成功:




新建文件或目录若已经存在同名文件会报错:




右键点击文件,可以选择打开(或者双击打开),进入目录或者编辑文件,取决于该文档是文件还是文件夹;或者选择删除、重命名。



双击或者右键点击文件进入编辑界面:




退出提醒是否保存:




上方还存在工具栏,分别是回到上级目录,地址输入框和前进按钮:



你可以在中间的地址栏输入想去的路径,支持相对路径和绝对路径,当路径不存在时候会提示报错:



当点击回退到父目录时, 若当前已经在根目录, 提示报错:



命令行版本

选择文件系统运行模式时进入命令行版本:

```
D:\foranroidstudio\jre\bin\java.exe ...

Please choose the mode you want (1. Cmd 2. UI):

I schell> Is

ass1. java os (dir) new-dir (dir)

schell> cd os

schell> Is

schell> Is
```

可以看到目录下如果是目录当输入"ls"(显示当前目录的所有文件)时,会在文件名后面显示(dir)。

你也可以通过输入"help"获取帮助信息,获得命令行支持的所有命令:

```
ın: 📃 Main 🗵
        Please choose the mode you want (1. Cmd 2. UI):
  \downarrow
        schell> help
  5
        **Help Message**
  =+
        ls: show all files in current directory.
        touch [dir]: new a file
        mkdir [dir]: new a dir
        rm [file/dir]: rm a dir/file
        echo [file] [content]
        mkfs: format and rebuild the file system. Please be careful ...
        view [file]: view the content of a file.
        exit: exit the file system
        cd [dir]: change the current dir
        rename [file] [newname]: rename file with newname
        help: print this message again...
```

设计

文件系统的布局

文件系统在系统上的布局大致如下:

```
| 留空块 | 超级块 | i节点位图 | 磁盘块位图 | i节点数组 | 数据块 |
```

从左至右依次有:

- 留空块
 - 一般文件系统都有一个引导相关的块,这里我们保留了该位置。
- 超级块

存储文件系统的元信息,如磁盘块总数、i节点总数、位图起始位置等,文件系统初始化时会读取该信息。

- i节点位图 记录i节点的申请情况。
- 磁盘块位图记录磁盘块的申请情况。
- i节点数组存储所有i节点的信息,一个i节点默认为64个字节,一个磁盘块可以存储多个i节点。
- 数据块从这里开始存储文件的数据块。

文件系统的配置

关于文件系统的详细配置可以在 FileSystem. Config. java 中找到:

```
package FileSystem;
// 这里描述文件系统的基本配置
public class Config {
   //每个磁盘块的大小,字节为单位
   public final static int BlockSize = 1024;
   // i节点的数量,代表文件的最大数量
   public final static int TotalINodeNum = 1024;
   public final static int TotalBlockNum = 1024 * 16;
    文件名的最大长度
//
   public final static int FileNameLen = 16;
    文件直接索引数
   public final static int NDirect = 9;
    Inode的大小: filename, type, inum, NDirect, INDirect
   public final static int InodeSize = FileNameLen + (1+ 1+ NDirect+1)* 4;
   public final static int IntSize = 4;
}
```

我们规定文件名不超过16个字符,并且每个文件的**直接索引**为9个,并且其中一个保留为父节点的i节点编号,这意味着每个文件最多有8个直接索引的磁盘块,每个目录最多有8个直接索引的文件。另外,我们保留了间接索引。

具体实现

该文件系统借鉴了一点xv6的实现,大致有以下几层:

```
Controller

File and Path Lookup

INode(Directory and File)

Block and Allocator

Underlying FileSystem
```

以下是对各层的简述:

Underlying FileSystem

FileSystem: 底层文件系统,用 RandomAccessFile 进行模拟,向上提供读取i节点、磁盘块的接口,在这一层还包括了文件系统的布局信息。

```
public class FileSystem {
     镜像文件
   private static File image;
// 通过storage来访问镜像文件
   private static RandomAccessFile storage;
     全局的单例对象
//
   private static FileSystem instance;
// 对外开放的接口
   static public FileSystem getInstance(){
       if(instance == null){
           initFS();
           if(needToMkfs()){
               ImageNotGound = false;
               return null;
           }
           instance = new FileSystem();
       }
       return instance;
   }
// 存储元信息的超级块
   static SuperBlock superBlock;
   private boolean[] iNodeBitmap;
   private boolean[] blockBitmap;
}
```

SuperBlock:存储文件系统的元信息:

```
class SuperBlock{
    int totalINodeNum ;//i节点总数
    int totalBlockNum ;//磁盘块总数

// 以下单位均为磁盘块号
    int iBitmapStart;//i节点位图的开始位置
    int bBitmapStart;//磁盘块位图的开始位置
    int iNodeStart;//i节点数组的开始位置
    int blockStart;//数据块的开始位置
    ...
}
```

Block and Allocator

Block: 一块磁盘块在内存中的缓冲, 读写文件基本上都是通过读写整块磁盘进行。

```
public class Block {
    byte[] buffer; //缓冲区
    int bnum = -1; // 磁盘块号
    ...
    ...
}
```

Block Allocator:封装底层接口,实现磁盘块的申请和释放。

• INode(Directory and File)

INode: i节点,代表一个文件或目录。存储关于文件的所有信息。与xv6不同的一点是,我们的inode有文件名信息。

index[]数组存放一列id,当INode类型为文件时表示其用来存储数据的磁盘块号,为文件夹时表示目录下i节点编号。

```
public class INode {
// INode的类型, 1表示目录, 2表示文件
   public int type;
   public byte[] filename = new byte[Config.FileNameLen];
    i节点编号
//
   public int iNum;
   如果是目录则代表i节点编号,文件则代表文件块
    在这里我们保留了非直接索引的接口,暂未做出实现
   public int[] indexs = new int[Config.NDirect +1];
   public byte[] toBytes(){
       ByteBuffer byteBuffer = ByteBuffer.allocate(Config.InodeSize);
       byteBuffer.put(filename);
       if(Config.FileNameLen > filename.length){
           byteBuffer.put(new byte[Config.FileNameLen - filename.length]);
       byteBuffer.putInt(type);
       byteBuffer.putInt(iNum);
       for(int i=0;i<Config.NDirect+1;i++){</pre>
           byteBuffer.putInt(indexs[i]);
```

```
return byteBuffer.array();
}
```

• File and PathLookup

这一层封装了文件系统的底层实现细节,向上层提供新建/删除/重命名文件和路径查找。

File:对INode的进一步封装,提供用户视角的文件。

PathLookup:路径查找功能的实现。

Controller

Controller: 文件系统启动时的控制中心, 指明当前目录。

以上各层是命令行和界面共有的一整套逻辑。

关于命令行版本,我们实现了命令解析器和各种命令(Command Parser and Command):

CommandParser对命令进行解析,分发到对应的Command。

Command

Command在我们的实现中是一个interface(接口):

```
public interface Command {
    public void execute(Controller controller);
}
```

这意味着实现了execute(Controller)的都是一条命令,我们实现了以下Command:



关于界面,基于Swing我们实现了几个可以复用的组件:

- FileView 对目录项Dirent的封装
- SPopMenu

右键文件或者界面空白处的弹出菜单。

CommandActionListener
 实现对弹出菜单项的监听。

其他

文件系统的退出

在退出文件系统时,如果是命令行版本,需要键入exit命令进行安全退出,这样新写入的文件信息才会全部返回磁盘,这主要也是为了性能的考虑,文件系统的位图和超级块是常驻内存的。类似的,退出界面版本需要通过关闭窗口而不是强制停止程序,确保信息被正确写入磁盘。

当在输出窗口打印"安全退出!"意味着信息已经被安全写入磁盘。

性能上的一些考虑

在实现 Fileview (用户界面的一个目录项显示)时,每个 Fileview 都拥有一个弹出菜单 sPopMenu ,我们采用延时创建的方法。即声明一个null的 sPopMunu 成员:

```
public class FileView extends JPanel {
    ...
    private SPopupMenu sPopupMenu = null;//延时创建
    ...
}
```

当用户第一次右键单击才对弹出菜单进行实例化,这样对没被用户点击的目录项的弹出菜单就不会被创建。