เฉลยแล็ป Packet Activity

CCNA LAB 4-7: Network Address Translation (NAT)

[ตั้งค่าที่ Ranet GW (คลิกที่เครื่อง console)] :

(ไปยังแท๊บ Desktop > คลิก Terminal > กด OK)

Ranet-GW>en

Ranet-GW#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Ranet-GW(config)#int fa0/0

Ranet-GW(config-if)#ip nat inside

Ranet-GW(config-if)#int s0/0/0

Ranet-GW(config-if)#ip nat outside

Ranet-GW(config-if)#exit

Ranet-GW(config)#access-list 1 permit 192.168.0.192 0.0.0.15

Ranet-GW(config)#ip nat pool Ranet 25.5.5.65 25.5.5.70 netmask 255.255.255.248

Ranet-GW(config)#ip nat inside source list 1 pool Ranet overload

Ranet-GW(config)#

Ranet-GW#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Ranet-GW#copy run start

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

Ranet-GW#

[ไปยังเครื่อง Ranet-Host] :

(ไปยังแท๊บ Desktop > คลิกไอคอน Web Browser)

URL: http://www.ranet.co.th

Output: Ranet Co.,Ltd - Welcome to Ranet Website.



[ตั้งค่าที่ Ranet GW (คลิกที่เครื่อง console)] :

Document No.:

ART-CNA-003-L47

(ไปยังแท๊บ Desktop > คลิก Terminal > กด OK)

Ranet-GW#sh ip nat translations

 Pro Inside global
 Inside local
 Outside local
 Outside global

 udp 25.5.5.65:1025
 192.168.0.200:1025 21.5.6.7:53
 21.5.6.7:53

 tcp 25.5.5.65:1025
 192.168.0.200:1025 21.5.8.7:80
 21.5.8.7:80

Ranet-GW#



