
# Técnicas de acceso al medio

## Motivación


- Recursos escasos en un sistema de telecomunicación
  - Ancho de banda
  - Potencia
  - Número de portadoras disponibles
- ¿Qué se hace cuando varios usuarios quieren acceder a estos recursos?
  - Dividir y asignar dichos recursos
    - Frecuencia
    - Tiempo
    - Código

## Varias aproximaciones


- MAC (Multiple-Access Channel)
  - Ej.: GSM, Wi-Fi




- BC (Broadcast Channel)
  - Ej.: Radio, TV




- IC (Interference Channel)
  - Ej.: Redes militares




## Intuitivamente



A cada usuario se le asigna una frecuencia **FDMA** 



A cada usuario se le asigna un slot de tiempo **TDMA** 



A cada usuario se le asigna un código CDMA

## Si vemos la telefonía móvil...

• 1G: FDMA

• 2.xG: TDMA (con alguna variación)


• 3.xG: CDMA

• **4G**: OFDMA + MIMO


• 5G: NOMA

## FDMA

### Frequency Division Multiple Access)



# FDMA – Full Duplex



## FDMA - Ventajas e inconvenientes

#### Ventajas:

- Compatibles con modulaciones analógicas y digitales
- Implementación muy sencilla

#### Inconvenientes:

- No aprovecha bien el espectro disponible (en comparación con TDMA y CDMA)
- Es un sistema rígido
- Posible interferencia entre subcanales


#### Aplicaciones:

- FM comercial: BW=150kHz, guarda de 25kHz
- Fibra óptica


## **TDMA**

(Time Division Multiple Access)

• TDMA: Time Division Multiple Access




## TDMA – Parámetros importantes




- $B_{TRAMA}$ ,  $T_{TRAMA}$ : No de bits y duración de la trama
- N: Nº de slots por trama
- $B_{SLOT}$ : No de bits en cada slot
- $B_{BURST}$ : Nº de bits de información por burst:
  - $B_{BURST} = B_{SLOT} G$
- *H*: Bits de Overhead por slots
- G: Bits/Tiempo de guarda


# Ejemplo: GSM (I)



156,25 bits = 148 + 8,25 $576,92 \mu s = 546,12 + 30,80$ 

# Ejemplo: GSM (II)






- $B_{SLOT} = 156,25 \ bits$
- $B_{BURST} = 148 \ bits$
- $H = 34 \ bits$
- $G = 8,25 \ bits$
- $T_{SLOT} = 576,92 \,\mu s$
- $T_{BURST} = 546,12 \,\mu s$
- $T_{TRAMA} = 4,615 ms$

$$C = \frac{B_{BURST}}{T_{BURST}} = \frac{148}{546,12} = 271 \text{ kbps}$$

$$R_{b_U} = \frac{B_{BURST} - H}{T_{TRAMA}} = \frac{114}{4,615ms} = 24,7 \text{ kbps}$$

# Ejemplo: Enlace ascendente PON



## TDMA – Ventajas e inconvenientes

#### Ventajas:

- Versatilidad. Se pueden asignar más o menos slots a cada usuario
- Buen rendimiento espectral


#### Inconvenientes:

- Complejidad. Requiere sincronización estricta
- Limitada a sistemas digitales
- Aplicaciones:
  - Telefonía móvil 2.xG (en combinación con FDMA)

### **SDMA**

#### (Spatial Division Multiple Access)

 Se utilizan antenas directivas para cubrir distintas zonas del espacio con distintos haces de radiación.




#### **CDMA**

#### (Code Division Multiple Access)

- Los usuarios transmiten simultáneamente y en las mismas frecuencias.
- ¿Cómo se separa cada comunicación?
  - Técnicas de espectro ensanchado (SS, Spread Spectrum):
    - DS: Direct Sequence
    - FH: Frequency Hoping
    - TH: Time Hoping

# Técnicas DS (I)

 Cada usuario dispone de un código que utiliza para "codificar" la señal enviada:



## Técnicas DS (II)

- Sólo aquellos usuarios con el código correcto podrán interpretar la señal recibida. Para el resto será indistinguible del ruido.
- La probabilidad de error para un sistema con M usuarios es:

$$P_e=Q\left(rac{1}{\sqrt{rac{M-1}{3P_g}+rac{N_0}{2E_b}}}
ight)$$
 Si no hay ruido 
$$P_e=Q\left(\sqrt{rac{3P_g}{M-1}}
ight)$$


$$P_g = \frac{W_c}{W_x}$$
: ganancia del proceso

## Problema cerca-lejos

- Es uno de los principales problemas de los sistemas CDMA.
- Caso típico: telefonía móvil
- Puede haber problemas al detectar una señal débil en presencia de otras de mayor potencia
- Solución: técnicas de control de potencia
- Ventaja adicional: ahorro de batería

## Técnicas FH

- Surgieron en la II Guerra Mundial como técnicas para guiar torpedos sin poder ser detectados por el enemigo
- La señal va saltando de una frecuencia a otra siguiendo una secuencia pseudoaleatoria.



## CDMA – Ventajas e inconvenientes

#### Ventajas:

- Señal transmitida con baja densidad espectral de potencia -> afecta poco a otros sistemas
- Privacidad
- No existen slots de transmisión
- Uso eficiente del espectro
- Disminución de problemas por multitrayecto -> Receptor RAKE

#### Inconvenientes:

- El rendimiento se degrada al aumentar los usuarios
- Problema de cerca-lejos

#### **OFDMA**

(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)

• Los datos se reparten entre varias sub-portadoras ortogonales, equiespaciadas en frecuencia.

$$\int_0^T \cos(2\pi f_k t) \cos(2\pi f_i t) = 0 \quad \forall k \neq i$$


- Cada una de ellas funciona como un canal que transporta sus propios datos.
- Puede verse como una técnica de espectro ensanchado.

#### **OFDMA**

- ¿Cómo se aplica esta idea al acceso múltiple?
- Se asigna a cada usuario un cierto número de portadoras entre las que reparte el flujo total de datos
- Cada subflujo, modula a cada portadora.
- A cada usuario se le puede asignar, en cada slot de tiempo, un cierto número de portadoras ortogonales.

# OFDMA (II)


• Ejemplo: espectro de 8 señales OFDM



## OFDMA (III)

- Ventajas:
  - Se reduce el riesgo de interferencia entre subcanales
  - Robusto frente a multitrayecto
  - No es necesario utilizar filtros pasobanda como en FDMA
- Inconvenientes:
  - Es necesaria una sincronización estricta
- Aplicaciones:
  - Wi-Fi (IEEE 802.11)
  - WiMax (IEEE 802.16)

# OFDMA (IV)



#### Alternativas:

- No asignar los pulsos de forma permanente. Técnicas CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) (e.g. Ethernet)
- Usar señales "casi" ortogonales -> Interferencia multiacceso (MAI)

#### OFDMA vs. FDMA


- OFDMA es más eficiente en ancho de banda
- OFDMA permite mayor velocidad de datos que FDMA
- OFDMA es **menos robusto** frente a interferencia multitrayecto.

#### OFDMA vs. CDMA

- En OFDMA la información se transmite utilizando varias **portadoras ortogonales**.
- En CDMA, todos los usuarios comparten frecuencias, y se utilizan códigos.
- CDMA permite comunicaciones más seguras en entornos ruidosos

## NOMA

### (NonOrthogonal Multiple Access)



#### NOMA vs OMA

- En OMA, cada frecuencia se asigna a un usuario, aunque tenga malas condiciones de canal -> Afecta a todo el sistema
  - NOMA comparte la misma frecuencia con todos los usuarios
- En OMA, los usuarios con mejores condiciones de canal tienen mayor prioridad -> Problema con conexiones masivas
  - NOMA proporciona mejores condiciones y menor latencia
- NOMA es prácticamente compatible con las arquitecturas actuales.

#### NOMA vs. OFDMA

