

# INTERNET - PARTE 2

#### **Daniele Salvati**

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche Università degli Studi di Udine

#### Informazioni slide

• Il materiale contenuto in queste slide <u>è riservato</u> esclusivamente agli studenti del corso di Tecnologie Web e Laboratorio del Corso di Studio in Internet of Things, Big Data, Machine Learning dell'Università degli Studi di Udine.

• <u>Non è consentita la diffusione</u> del materiale contenuto in queste slide, ma solo l'utilizzo inerente la preparazione dell'esame del suddetto corso.

# Livello di applicazione


#### Applicazioni di rete

• Il cuore dello sviluppo delle applicazioni di rete è costituito dalla creazione dei **programmi** che sono **eseguiti dai sistemi periferici** e che comunicano tra loro via rete.

- I programmi hanno l'obiettivo di definire l'architettura dell'applicazione (application architecture) e stabilire la sua organizzazione sui vari sistemi periferici, basandosi su una delle due principali architetture di rete attualmente utilizzate:
  - client-server
  - peer-to-peer (P2P)


# Applicazioni di rete (2)

La comunicazione in un'applicazione di rete ha luogo tra sistemi periferici a livello di applicazione.



#### Architettura client-server

- Nell'architettura **client-server** (*client-server architecture*) vi è un host sempre attivo, chiamato **server**, che risponde alle richieste di servizio di molti altri host, detti client.
- **CLIENT**: è l'entità che chiede il servizio
  - Es. un PC che attraverso il browser (Firefox, Safari, Chrome) richiede una pagina web.
- SERVER: è l'entità che fornisce il servizio
  - Es. un web server Apache (software) installato in una macchina server.



## Architettura client-server (2)

• Un singolo host che esegue un server spesso non è in grado di rispondere a tutte le richieste dei suoi client.

• Per questo motivo nelle architetture client-server si usano spesso data center che, ospitando molti host (creano un potente server virtuale).

• Esempio: Google dispone di 19 data center sparsi in tutto il mondo che collettivamente gestiscono ricerche, YouTube, Gmail e altri servizi.

## Architettura client-server (3)

#### • Server:


- Host sempre attivo
- Indirizzo statico
- Può ricevere richieste dai client in qualunque momento

#### • Client:

- Comunica con il server
- Può contattare il server in qualunque momento
- Può avere indirizzo dinamico
- Non comunica direttamente con gli altri client

#### Architettura peer-to-peer

- Peer-to-peer (P2P): architettura di reti a livello applicativo dove non vi è un server sempre attivo, ma coppie arbitrarie di host, chiamati peer che comunicano direttamente tra di loro.
- Nessuno degli host che prende parte all'architettura P2P deve necessariamente essere sempre attivo.
- Ciascun *peer* può ricevere ed inviare richieste e può ricevere ed inviare risposte .



## Architettura peer-to-peer (2)

- In un'architettura P2P l'infrastruttura di server in data center è minima o del tutto assente; si sfrutta, invece, la comunicazione diretta tra coppie di host.
- Uno dei punti di forza dell'architettura P2P è la sua intrinseca scalabilità.
- In un'applicazione di condivisione dei file P2P, ogni peer, sebbene generi carico di lavoro richiedendo dei file, aggiunge anche capacità di servizio al sistema, rispondendo alle richieste di altri peer.

#### Architettura peer-to-peer (3)

• Le architetture P2P sono anche economicamente convenienti, perché normalmente non richiedono per i server né una significativa infrastruttura né una disponibilità di banda elevata (al contrario dell'architettura client-server con data center).

#### • Problemi:

- Sicurezza
- Prestazioni
- Affidabilità

#### Protocollo a livello di applicazione

- Un protocollo a livello di applicazione definisce come i processi di un'applicazione, in esecuzione su sistemi periferici diversi, si scambiano i messaggi.
- Un protocollo a livello di applicazione definisce:
  - I tipi di messaggi scambiati (per esempio, di richiesta o di risposta)
  - La sintassi dei vari tipi di messaggio (per esempio, quali sono i campi nel messaggio e come vengono descritti)
  - La semantica dei campi, ossia il significato delle informazioni che contengono
  - Le regole sulla comunicazione per determinare quando e come un processo invia e risponde ai messaggi.

## Protocollo a livello di applicazione (2)

- I protocolli di livello applicazione più utilizzati sono:
  - Protocolli di servizio
    - Domain Name System (DNS)
    - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
  - Protocolli di trasferimento file:
    - File Transfer Protocol (FTP)
  - Protocolli del web
    - Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
    - Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS)
  - Protocolli di accesso a terminali remoti:
    - Telnet
    - Secure Shell (SSH)
  - Protocolli usati per realizzare il servizio di posta elettronica:
    - Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
    - Post Office Protocol (POP)
    - Internet Message Access Protocol (IMAP)

#### L'interfaccia tra il processo e la rete

• La maggior parte delle applicazioni consiste di coppie di processi comunicanti che si scambiano messaggi.

• Un processo invia messaggi nella rete e riceve messaggi dalla rete attraverso un'interfaccia software detta socket.

#### Indirizzamento

• Per scambiare messaggi le applicazioni hanno bisogno di indirizzi.

 In Internet, gli host vengono identificati attraverso i loro indirizzi IP (Internet Protocol address)


• Un indirizzo IP è un numero di 32 bit che identifica univocamente un host di Internet.

• Internet Protocol: protocollo del livello di rete

#### Socket

- Il mittente deve anche identificare il processo destinatario, più specificatamente la socket che deve ricevere il dato.
- La **socekt** è definita con un **numero di porta di destinazione** (numero con una grandezza di 16 bit).
- La socket quindi rappresenta l'interfaccia tra il protocollo applicativo e il protocollo di trasporto, cioè il luogo dove avviene lo scambio di informazione tra i due protocolli.
- La socket in un sistema terminale è definita come una coppia di parametri <NA, PN> in cui:
  - NA è l'indirizzo IP di rete dell'host dove viene eseguito il processo
  - PN è il numero di porta associato al processo

## Socket (2)



#### Numero di porta

- I numeri di porta hanno 16 bit, si hanno quindi  $2^{16}$  = 65536 porte.
- Quelli minori di 1024 (0-1023) sono i cosiddetti numero di porta noti (well-known port number), riservati per i servizi standard ed assegnati dalla Internet Assigned Number Authority (IANA)
- Esempi:
  - Servizi di login
    - 23: Telnet
    - 22: SSH
  - Posta:
    - 25: SMTP
    - 110: POP
    - 143: IMAP
  - Web:
    - 80: HTTP

## Numero di porta (2)

- I numeri di porta compresi **tra 1024 e 49151** non sono controllati direttamente dall'associazione IANA.
- È possibile tuttavia registrarne presso l'associazione il loro utilizzo per evitare possibili conflitti con altri utenti.
- Sono definiti numeri di porta registrati.
- I numeri di porta compresi **tra 49152 e 65536** non sono controllati dall'associazione IANA e non possono essere registrati.
- Le porte con tali numeri sono definite porte dinamiche.
- Questi numeri possono essere utilizzati liberamente.

#### Servizi per le applicazioni


- Trasferimento dati affidabili
- Applicazioni che tollerano le perdite
- Requisiti di throughput (applicazioni sensibili alla banda)
- Applicazioni elastiche (posso tollerare variazioni di throughput)
- Temporizzazione (applicazioni sensibili ai ritardi)
- Sicurezza

Quali servizi può offrire il protocollo a livello di trasporto a un'applicazione che li invoca?


# Livello di trasporto

#### Protocollo a livello di trasporto

 Un protocollo a livello di trasporto mette a disposizione una comunicazione logica (logical communication) tra processi applicativi di host differenti.



#### Protocollo a livello di trasporto (2)



#### Livello di trasporto di Internet

- Internet mette a disposizione del livello di applicazione due diversi protocolli:
  - UDP (User Datagram Protocol), che fornisce alle applicazioni un servizio non affidabile e non orientato alla connessione.
  - TCP (Transmission Control Protocol), che offre un servizio affidabile e orientato alla connessione.


## Livello di trasporto di Internet (2)

- Il servizio offerto dal livello di rete è generalmente inaffidabile (perdita pacchetti, ecc.).
- I protocolli a livello di rete non garantiscono la consegna dei segmenti (nome dei pacchetti nel livello di trasporto).
- Un **servizio affidabile** garantisce che i dati inviati da un processo arrivino al processo destinatario e arrivano intatti.
- Un servizio affidabile è gestito dal protocollo TCP del livello di trasporto.

#### Multiplexing e demultiplexing

- Il multiplexing e il demultiplexing a livello di trasporto estende la spedizione da host a host fornito dal livello di rete a un servizio di trasporto da processo a processo per le applicazioni in esecuzione sugli host.
- Nell'host destinatario il livello di trasporto riceve segmenti dal livello di rete immediatamente sottostante (il livello di rete).
- Il livello di trasporto ha il compito di consegnare i dati di questi segmenti al processo applicativo appropriato in esecuzione nell'host.


# Multiplexing e demultiplexing (2)



# Multiplexing e demultiplexing (3)

- Il compito di trasportare i dati dei segmenti a livello di trasporto verso la giusta socket viene detto demultiplexing.
- Il compito di radunare frammenti di dati da diverse socket sull'host di origine e incapsulare ognuno con intestazioni a livello di trasporto (che verranno poi utilizzate per il demultiplexing) per creare dei segmenti e passarli al livello di rete, viene detto multiplexing.
- Il multiplexing e demultiplexing sono realizzati negli host con i protocolli UDP e TCP utilizzando il **numero di porta di origine** e il **numero di porta di destinazione**.

# Multiplexing e demultiplexing (4)



#### **UDP**

- **UDP** è un protocollo di trasporto semplice.
- UDP è non orientato alla connessione (connectionless).
- UDP fornisce un servizio di trasferimento dati non affidabile.
- Quando un processo invia un messaggio tramite la socket UDP, il protocollo non garantisce che questo raggiunga il processo di destinazione. Inoltre i messaggi potrebbero giungere a destinazione non in ordine.
- UDP non include un meccanismo di controllo del flusso e della congestione.

# **UDP (2)**


- Quando è utile usare UDP per le applicazioni:
  - Controllo più preciso a livello di applicazione su quali dati sono inviati e quando (es. applicazioni in tempo reale).
  - Nessuna connessione stabilita (UDP non introduce alcun ritardo nello stabilire una connessione).
  - Nessuno stato di connessione (un server dedicato a una particolare applicazione può generalmente supportare molti più client attivi quando l'applicazione utilizza UDP anziché TCP).
  - Minor spazio usato per l'intestazione del pacchetto (l'intestazione dei pacchetti TCP aggiunge 20 byte, mentre UDP solo 8 byte).

## **UDP (3)**

- Esempi di applicazioni in cui è utile UDP:
  - Applicazioni in tempo reale (es. videochiamate) in cui non si può ritrasmettere.
  - Monitoraggio (es. acquisizione dati da sensori o altre sorgenti)
  - Distribuzione messaggi agli utenti di una rete (es. broadcast).
- Esempi di protocolli che storicamente usano UDP:
  - Domain Name System (DNS) (risoluzione dei nomi)
  - Simple Network Management Protocol (**SNMP**) (gestione di apparati collegati in una rete)
  - Network File System (NFS) (directory condivise da server remoti)
  - H.323 (telefonia su Internet)

#### Struttura dei segmenti UDP

- L'intestazione UDP presenta solo quattro campi di due byte ciascuno.
- I **numeri di porta** consentono all'host di destinazione di trasferire i dati applicativi al processo corretto (ossia di effettuare il demultiplexing).
- Il campo **Lunghezza** specifica il numero di byte del segmento UDP (intestazione più dati).
- Il **Checksum** UDP serve per il rilevamento degli errori.



#### Checksum UDP

• Lato mittente UDP effettua il complemento a 1 della somma di tutte le parole da 16 bit nel segmento, e l'eventuale riporto finale viene sommato al primo bit.

#### Somma bit:

A	В	s	R	
0	0	0	0	A e B: bit da sommare
0		1	0	S: somma
1	0	1	0	R: riporto
1	1	0	1	it. Tiporto

#### <u>esempio</u>

R	1	0	0	1	
A		1	0	0	1
В		1	1	0	1
S	1	0	1	1	0

#### Checksum UDP (2)

Esempio, supponiamo di avere le seguenti tre parole di 16 bit:

0110011001100000

01010101010101

1000111100001100

La somma delle prime due è:

0110011001100000

0101010101010101

\_\_\_\_\_

1011101110110101

Sommando la terza parola al risultato precedente otteniamo (senza riporto finale, in rosso):

1011101110110101

1000111100001100

-----

10100101011000001

## Checksum UDP (3)

Il riporto finale va infine sommato al primo bit:

0100101011000010

Il complemento a 1 si ottiene convertendo i bit 0 in 1 e viceversa. Il checksum sarà

1011010100111101

Sebbene metta a disposizione tale controllo, UDP non fa nulla per risolvere le situazioni di errore; alcune implementazioni di UDP si limitano a scartare il segmento danneggiato, altre lo trasmettono all'applicazione con un avvertimento.

#### **TCP**

• Il **TCP** è il protocollo di Internet a livello di trasporto affidabile e orientato alla connessione (connection-oriented) in quanto, prima di effettuare lo scambio dei dati, i processi devono effettuare l'handshake, ossia devono inviarsi reciprocamente alcuni segmenti preliminari per stabilire i parametri del successivo trasferimento dati.

• Lo stato della connessione risiede completamente nei due sistemi periferici e non negli elementi di rete intermedi (router e switch a livello di collegamento).


# TCP (2)

• Una connessione TCP offre un servizio **full-duplex** (i dati a livello di applicazione possono fluire dal processo A al processo B nello stesso momento in cui fluiscono in direzione opposta).

• Una connessione TCP è punto a punto (point-to-point), ossia ha luogo tra un singolo mittente e un singolo destinatario.


• La modalità **multicast**, ossia il trasferimento di dati da un mittente a molti destinatari in un'unica operazione, non è possibile con il TCP.

#### Unicast e multicast




Multicast: i dati trasmessi dal mittente sono destinati e vengono ricevuti da un sottoinsieme specifico di tutti gli host connessi alla rete.

Unicast: i dati trasmessi dal mittente sono destinati e vengono ricevuti da un host specifico.



#### **Connessione TCP**

- La connessione TCP avviene con ur handshake a tre vie:
  - Il client invia un segmento TCP speciale per la connessione (SYN = 1 e ACK=0) che non contiene dati. Il client sceglie un numero di sequenza iniziale (client isn)
  - Il server invia al client un segmento di autorizzazione alla connessione (SYN=1, ACK=1) che non contiene dati, il campo di riscontro pari a client\_isn+1 e il campo sequenza inizializzato con server isn.
  - Dopo la ricezione del pacchetto che autorizza la connessione il client invia un ulteriore segmento che ha SYN=0, ACK=1, il campo riscontro con il valore server\_isn+1 e il campo sequenza pari a client\_isn+1.



## Connessione TCP (2)


• L'handshake a tre vie risolve il problema dei duplicati ritardatari.

• Ad esempio, a causa di ripetuti ritardi nell'invio degli acknowledgment può succedere che i segmenti vengano duplicati.

• I duplicati ritardatari possono provocare una attivazione di due connessioni con un handshake a due vie, e quindi tutto lo svolgimento delle attività ha luogo due volte.

#### **Buffer TCP**

 Lo scambio di dati fra host avviene utilizzando un buffer di invio e uno di ricezione




#### Segmento TCP


- La massima quantità di dati prelevabili e posizionabili in un segmento viene limitata dalla dimensione massima di segmento (MSS, Maximum Segment Size).
- Questo valore viene generalmente impostato determinando prima la lunghezza del frame più grande che può essere inviato a livello di collegamento dall'host mittente locale, la cosiddetta unità trasmissiva massima (MTU, Maximum Transmission Unit) e poi scegliendo un MSS tale che il segmento TCP (una volta incapsulato in un datagramma IP) stia all'interno di un singolo frame a livello di collegamento.

# Segmento TCP (2)

- I protocolli a livello collegamento hanno valori tipico di **MTU** di 1500 byte.
- L'intestazione (header) TCP ha dimensione 20 byte (e 20 byte per il livello di rete).
- Un valori tipico di MSS è quindi 1460 byte.



## Struttura dei segmenti TCP



## Struttura dei segmenti TCP (2)

- I numeri di porta di origine e di destinazione sono utilizzati per il multiplexing/demultiplexing dei dati da e verso le applicazioni del livello superiore
- Il Checksum è usato per il controllo degli errori.
- Il campo **Lunghezza dell'intestazione** (header length field), di 4 bit, specifica la lunghezza dell'intestazione TCP in multipli di 32 bit. L'intestazione TCP ha lunghezza variabile a causa del campo delle opzioni TCP. Generalmente, il campo delle opzioni è vuoto e, pertanto, la lunghezza consueta è di 20 byte.

# Struttura dei segmenti TCP (3)

- Il campo **Numero di sequenza** (sequence number field) e il campo **Numero di acknowledgment** (acknowledgment number field), entrambi di 32 bit, vengono utilizzati dal mittente e dal destinatario TCP per implementare il trasferimento dati affidabile.
- Il campo **Finestra di ricezione** (*receive window field*), di 16 bit, viene utilizzato per il controllo di flusso (il numero di byte che il destinatario è disposto ad accetta).
- Il campo **Opzioni** (options) è facoltativo e di lunghezza variabile.

## Struttura dei segmenti TCP (4)

• Il bit **ACK** viene usato per indicare che il valore trasportato nel campo di acknowledgment è valido; ossia, il segmento contiene un acknowledgment per un segmento che è stato ricevuto con successo. I bit **RST**, **SYN** e **FIN** vengono utilizzati per impostare e chiudere la connessione. I bit **CWR** ed **ECE** sono usati nel controllo di congestione.

• I campi **PSH**, **URG** e il **Puntatore ai dati urgenti** sono relativi alla gestione di dati marcati come urgenti (nella pratica non vengono usati).

#### Numero di sequenza

• Il numero di sequenza per un segmento (sequence number for a segment) è il numero nel flusso di byte del primo byte del segmento.

#### • Esempio:

• Si supponga che un processo sull'host A voglia inviare un flusso di dati ad un processo dell'host B attraverso una connessione TCP. Il flusso di dati è costituito da 500 000 byte e l'MSS è di 1000 byte.

## Numero di sequenza (2)

- Esempio:
  - Il TCP costruisce i segmenti dividendo il flusso dati per l'MSS:
    - Numero segmenti = 500 000 / 1000 = 500
  - I numeri di sequenza dei segmenti (supponendo di iniziare la numerazione da 0) sono:
    - 0 (il primo segmento contiene i byte da 0 a 999)
    - 1000 (il secondo segmento contiene i byte da 1000 a 1999)
    - 2000 (il terzo segmento contiene i byte da 2000 a 2999)
    - 3000 (il quarto segmento contiene i byte da 3000 a 3999)
    - ecc.

## Numero di acknowledgment


• Il **numero di acknowledgment** che l'Host A scrive nei propri segmenti è il numero di sequenza del byte successivo che l'Host A attende dall'Host B.

• Esempio: supponiamo che l'Host A abbia ricevuto da B tutti i byte numerati da 0 a 535 e che A stia per mandare un segmento all'Host B. L'Host A è in attesa del byte 536 e dei successivi byte nel flusso di dati di B. Pertanto, l'Host A scrive 536 nel campo del numero di acknowledgment del segmento che spedisce a B.

#### Timeout

• TCP utilizza un meccanismo di timeout (tempo scaduto) e ritrasmissione per recuperare i segmenti persi.


• L'Host A non riceve l' acknowledgment e ritrasmette lo stesso segmento dopo il timeout. Ovviamente, quando l'Host B riceve la ritrasmissione, rileva dal numero di sequenza che il segmento contiene dati che sono già stati ricevuti. Quindi, l'Host B scarta i byte del segmento ritrasmesso.



#### Tempo di andata e ritorno

• Il timeout dovrebbe essere più grande del tempo di **andata e ritorno sulla connessione** (**RTT**, *Round-Trip Time*), ossia del tempo trascorso da quando si invia un segmento a quando se ne riceve l'acknowledgment.


RTT: è la quantità di tempo che intercorre tra l'istante di invio del segmento (ossia quando viene passato al livello di rete) e quello di ricezione dell'acknowledgment del segmento.



Il TCP stima l'RTT calcolando una media dei valori


#### Controllo di flusso

• TCP offre il **controllo di flusso** facendo mantenere al mittente una variabile chiamata finestra di ricezione (*receive window*) che fornisce al mittente un'indicazione dello spazio libero disponibile nel buffer del destinatario.



## Controllo di congestione

• Il meccanismo di controllo di congestione TCP fa tener traccia agli estremi della connessione di una variabile aggiuntiva: la finestra di congestione (congestion window), che impone un vincolo alla velocità di immissione di traffico sulla rete da parte del mittente.



Il mittente TCP dimezza la finestra di congestione e imposta il bit **CWR** nell'intestazione del successivo segmento che invia al ricevente.

algoritmo di controllo di congestione di TCP

#### Chiusura di una connessione TCP

