replication测试

- rep_tests
 - case输入与输出
 - case组织
 - case语法
 - STATE指令
 - CONFIG指令
 - INJECT指令
 - on_rpc_call
 - on_rpc_reply
 - on_aio_call
 - on_aio_enqueue
 - CLIENT指令
 - begin_write
 - end_write
 - begin_read
 - end_read
 - SKIP指令
 - SET指令
 - null_loop
 - disable_load_balance
- misc.sh辅助脚本
 - 使用前配置
 - 使用
- r
- g
- ~
- gcp
- src
- dst
- 发现问题

rep_tests

rep_tests是replication的单元测试,由若干case组成。

case输入与输出

每个case都有一个case文件(.act),提供case运行过程中的指令(action)序列,每个指令独占一行;还有一个配置文件(.ini),提供运行时的rDSN配置。

case运行时,会从第一个指令开始,如果检查类指令得到满足或者动作类指令得到执行,就会前进到下一条指令,直到所有的指令都遍历完成。如果中间没有出现错误,则表明case运行成功。

指令主要分为两大类别:

- 检查类(check):检查系统状态或者读写结果是否符合期望
 - state检查: 当前各replica-server的状态是否符合期望
 - config检查: 当前partition configuration是否符合期望
 - client检查: client的异步读写收到的结果是否符合期望
- 动作类(action): 执行某种特定类型的动作
 - inject动作:在on_rpc_call或者on_aio_call的join point点,如果满足条件,则发起inject动作
 - client动作: client发起异步读写请求
 - set动作:一种特殊的动作,设置一些测试的options,譬如null_loop值
 - skip动作:一种特殊的动作,跳过接下来遇到的指定数量的检查

可以这样理解:检查类指令是被动指令;动作类指令是主动指令。

case运行时,会在stdout打印运行情况,同时还会生成case-{id}.out和case-{id}.log两个文件:

- stdout: case运行情况,每行对应一个action,并在行首标明该action的类型:
 - 数字:表示该action是在case文件中指定的,数字是其在文件中的行号
 - +号:表示没有在case文件指定的中间状态
 - s号:如果使用了skip指令,表示被跳过的动作和状态变化
 - 譬如:

```
dsn.rep_tests.simple_kv case-000.ini case-000.act/
     config:{0,-,[]}
     config:{1,r1,[]}
     state:{{r1,pri,1,0},{r2,pot,1,0}}
     state:{{r1,ina,1,0},{r2,pot,1,0}}
     config:{2,r1,[r2]}
     state:{{r1,pri,2,0},{r2,pot,1,0}}
     state:{{r1,pri,2,0},{r2,sec,2,0}}
     state:{{r1,pri,2,0},{r2,sec,2,0},{r3,pot,2,0}}
     state:{{r1,ina,2,0},{r2,sec,2,0},{r3,pot,2,0}}
     config:{3,r1,[r2,r3]}
     state:{{r1,pri,3,0},{r2,sec,2,0},{r3,pot,2,0}}
     state:{{r1,pri,3,0},{r2,sec,2,0},{r3,sec,3,0}}
    state:{{r1,pri,3,0},{r2,sec,3,0},{r3,sec,3,0}}
    state:{{r1,pri,3,1},{r2,sec,3,0},{r3,sec,3,0}}
    client:end_write:id=1,err=ERR_OK,resp=0
     client:begin read:id=1,key=k1,timeout=0
 22
     client:end read:id=1,err=ERR OK,resp=v1
     client:begin_write:id=2,key=k2,value=v2,timeout=0
     state:{{r1,pri,3,1},{r2,sec,3,1},{r3,sec,3,0}}
     state:{{r1,pri,3,1},{r2,sec,3,1},{r3,sec,3,1}}
     state:{{r1,pri,3,2},{r2,sec,3,1},{r3,sec,3,1}}
     client:end write:id=2,err=ERR OK,resp=0
```

- case-{id}.out:该case运行过程中动作与状态变化,与stdout基本一样,但没有在行首标明类型
- case-{id}.log:rDSN的日志输出,已经过滤掉了failure_detector相关的日志

在分析日志文件case-{id}.log时,可以根据task_id和rpc_id来将各种task事件连起来,方便理解和跟踪。

譬如下面几条日志就将m和r1上的两个task (020200000000001和030031f600000001) 通过rpc (8162773449786149) 给串起来了。

case组织

每个case都指定了一个case id , 其为定长3位的数字 , 譬如000, 100, 201等。

case有两类:

- 单次运行即可完成的case:case文件为case-{id}.act,配置文件为case-{id}.ini。譬如case-000对应的文件为:case-000.act、case-000.ini。
- 多次运行才能完成的case:
 - 整个case由多个subcase组成,每个subcase都指定了一个subid,其为定长1位的数组。
 每个sub-case都有独立的case文件和配置文件,case文件为case-{id}-{subid}.act,配置文件为case-{id}-{subid}.ini。
 譬如case-300包含3个subcase,分别为case-300-0、case-300-1、case-300-2。
 - 整个case按照subid顺序执行, subcase运行之间不会清理环境。

case id分类规则(仅供建议):

- 000:正常运行
- 100~199: 所有replica_server之间的RPC错误
- 200~299: 所有replica_server的aio错误
- 300~399:所有replica_server与meta_server之间的RPC错误,不含fd通信
- 400~499:以上错误的组合500~599: failure detector测试

新建case:可以运行./addcase.sh <new-case-id> <from-case-id> 来增加新的case, 会以<from-case-id> 作为模板生成新的case。

case语法

case输入文件以行为单位,每一行可以是:

- 空行,会被忽略
- #号开头的注释行,会被忽略
- 一条指令

指令的格式总是"type:params", type是该指令的类型, params是该指令的参数。

目前支持的指令类型有:

- state
- config
- inject
- clientskip
- set

STATE指令

state指令是检查类指令,用于检查系统中所有replica-server的状态是否符合期望。譬如:

```
state:{{r1,pri,3,0}{r2,sec,3,0}{r3,sec,3,0}}
```

其中:

- params是状态集合
- {r1,pri,3,0}表示一个replica-server的状态: r1表示所在节点名, pri表示状态为primary, 3表示ballot, 0表示last_committed_decree

执行规则:

- 当遇到该指令,会检查当前所有replica-server的状态,如果与期望状态一致,则前进到下一条指令
- 如果不一致:
 - 如果当前状态位于期望状态之前(ballot和last_committed_decree都不大于期望状态的值),则继续执行当前指令,直到状态变化到期望状态
 - 否则, case失败

CONFIG指令

config指令是检查类指令(和state指令很类似),用于检查partition_configuration的状态是否符合期望。譬如:

```
config:{2,r1,[r2,r3]}
```

其中:

• {2,r1,[r2,r3],0}表示: 2表示ballot, r1表示primary节点名, r2表示secondary节点列表

执行规则:

- 当遇到该指令,会检查当前partition_configuration的状态,如果与期望状态一致,则前进到下一条指令
- 如果不一致:
 - 如果当前状态位于期望状态之前(ballot不大于期望状态的值),则继续执行当前指令,直到状态变化到期望状态
 - 否则, case失败

INJECT指令

inject指令是动作类指令,用于通过钩子函数注入错误(譬如RPC错误和IO错误)。

on_rpc_call

在发送RPC请求时,如果满足条件,则注入错误。譬如:

inject:on_rpc_call:rpc_name=rpc_prepare,from=r1,to=r2

其中:

rpc_name=xxx: rpc名(不区分大小写)

from=xxx:源节点
 to=xxx:目标节点
 以上条件为AND关系

执行规则:

● 当遇到该指令,在执行on_rpc_call钩子的时候会检查条件,如果条件满足,则注入错误,并前进到下一条指令

on_rpc_reply

在发送RPC回复时,如果满足条件,则注入错误。譬如:

inject:on_rpc_reply:rpc_name=rpc_prepare_ack,from=r2,to=r1

其中:

rpc_name=xxx:rpc名(不区分大小写)

from=xxx:源节点
 to=xxx:目标节点

• 以上条件为AND关系,对于不设置的条件不会做检查

执行规则:

● 当遇到该指令,在执行on_rpc_reply钩子的时候会检查条件,如果条件满足,则注入错误,并前进到下一条指令

on_aio_call

在发起IO调用时,如果满足条件,则注入错误。譬如:

inject:on_aio_call:node=r1,type=read,file_offset=0,buffer_size=100

其中:

• node=xxx:所在节点

• type=read|write: aio类型, read为读, write为写(不区分大小写)

file_offset=xxx:读写文件起始位置buffer_size=xxx:读写buffer大小

• 以上条件为AND关系,对于不设置的条件不会做检查

执行规则:

● 当遇到该指令,在执行on_aio_call钩子的时候会检查条件,如果条件满足,则注入错误,并前进到下一条指令

on_aio_enqueue

在IO完成后enqueue回调task时,如果满足条件,则注入错误。譬如:

inject:on_aio_enqueue:node=r1,type=read,file_offset=0,buffer_size=100,err=ERR_OK,transfered_size=100

其中:

• node=xxx:所在节点

• type=read|write:aio类型, read为读, write为写(不区分大小写)

file_offset=xxx:读写文件起始位置buffer_size=xxx:读写buffer大小err=xxx:返回码(不区分大小写)

- transfered_size=xxx:成功的字节数
- 以上条件为AND关系,对于不设置的条件不会做检查

执行规则:

● 当遇到该指令,在执行on_aio_call钩子的时候会检查条件,如果条件满足,则注入错误,并前进到下一条指令

CLIENT指令

client指令主要用于发起读写请求、检查读写结果。其中发起读写请求是动作类指令,检查读写结果是检查类指令。

begin_write

发起异步写请求,动作类指令。譬如:

client:begin_write:id=1,key=aaa,value=bbb,timeout=0

其中:

● id用于和end_write进行匹配(类型为数字),key和value是写请求的数据(区分大小写),timeout是超时时间(单位ms,0表示使用默认超时)

执行规则:

• 当执行到该条指令时,立即发起异步写操作,然后前进到下一条指令

end write

检查异步写结果,检查类指令。譬如

client:end_write:id=1,err=err_ok,resp=0

其中:

- id用于和begin_write进行匹配,err是期望返回的error_code的字符串形式(不区分大小写),resp是期望返回的resp结果执行规则:
 - 当执行到该条指令时,等待client收到write回复,并检查结果,如果结果和期望的结果一致,则前进到下一条指令
 - 如果结果不一致,则case失败

begin_read

发起异步读请求,动作类指令。譬如:

client:begin_read:id=2,key=aaa,timeout=0

其中:

• id用于和end_read进行匹配, key是读请求的数据, timeout是超时时间(单位ms, 0表示使用默认超时)

执行规则:

• 当执行到该条指令时,立即发起异步读操作,然后前进到下一条指令

end_read

检查异步读结果,检查类指令。譬如:

client:end_read:id=2,err=err_ok,resp=bbb

其中:

● id用于和begin_read进行匹配,err是期望返回的error_code的字符串形式(不区分大小写),resp是期望返回的resp结果执行规则:

- 当执行到该条指令时,等待client收到read回复,并检查结果,如果结果和期望的结果一致,则前进到下一条指令
- 如果结果不一致,则case失败

SKIP指令

特殊动作类执行,用于跳过接下来的N次检查。譬如:

skip:100

SET指令

特殊动作类指令,用于设置系统的options参数。譬如:

set:null_loop=1000,disable_load_balance=1

options参数包括:

null_loop

null_loop=N:系统空转次数。如果系统内部连续调度N次的过程中,一致没有出现state变化、config变化、指令前进中的一种,则case失败。该参数用于避免系统进入死循环状态。

disable_load_balance

disable_load_balance=1|0: 是否关闭load balance功能。如果=1,表示关闭,则在此之后meta_server都将不再进行load balance操作;关闭后可重新开启,只需设置为0即可。

misc.sh辅助脚本

使用前配置

在.bashrc中添加:

export PROJ_ROOT=/path/to/your/rdsn-frame source \$PROJ_ROOT/misc.sh

使用

r

进入\$PROJ_ROOT

g

对于一个CMake Target(executable, static library, shared library),在源代码目录和编译的目标目录间相互切换. 注意:对于library, 因为多个目标可能共享一个lib目录,所以g只能部分工作.即只支持从源代码目录切换到目标目录 g

[weijiesun@WeijieSun-PC simple_kv]\$ pwd
/home/weijiesun/rDSN/rdsn-frame/src/rep_tests/simple_kv
[weijiesun@WeijieSun-PC simple_kv]\$ g
[weijiesun@WeijieSun-PC dsn.rep_tests.simple_kv]\$ pwd
/home/weijiesun/rDSN/rdsn-frame/builder/bin/dsn.rep_tests.simple_kv
[weijiesun@WeijieSun-PC dsn.rep_tests.simple_kv]\$ g
[weijiesun@WeijieSun-PC simple_kv]\$ pwd
/home/weijiesun/rDSN/rdsn-frame/src/rep_tests/simple_kv
[weijiesun@WeijieSun-PC simple_kv]\$

b

进入\$PROJ_ROOT/builder

qcp

对于一个CMake Target.如果当前在源代码目录,则把指定文件拷贝到目标目录;如果当前在目标目录,则拷贝到源代码目录.

例:

gcp

[weijiesun@WeijieSun-PC simple_kv]\$ touch aaa bbb ccc
[weijiesun@WeijieSun-PC simple_kv]\$ ls -l aaa bbb ccc
-rw-r--r-- 1 weijiesun users 0 11月 12 15:30 aaa
-rw-r--r-- 1 weijiesun users 0 11月 12 15:30 bbb
-rw-r--r-- 1 weijiesun users 0 11月 12 15:30 ccc
[weijiesun@WeijieSun-PC simple_kv]\$ gcp aaa bbb ccc
[weijiesun@WeijieSun-PC simple_kv]\$ g
[weijiesun@WeijieSun-PC dsn.rep_tests.simple_kv]\$ ls -l aaa bbb ccc
-rw-r--r-- 1 weijiesun users 0 11月 12 15:32 aaa
-rw-r--r-- 1 weijiesun users 0 11月 12 15:32 bbb
-rw-r--r-- 1 weijiesun users 0 11月 12 15:32 ccc
[weijiesun@WeijieSun-PC dsn.rep_tests.simple_kv]\$

src

进入指定CMake Target项目的源代码目录

例:

src

[weijiesun@WeijieSun-PC rdsn-frame]\$ src echo
[weijiesun@WeijieSun-PC echo]\$ pwd
/home/weijiesun/rDSN/rdsn-frame/src/apps/echo
[weijiesun@WeijieSun-PC echo]\$ src failure
[weijiesun@WeijieSun-PC failure_detector]\$ pwd
/home/weijiesun/rDSN/rdsn-frame/src/dist/failure_detector
[weijiesun@WeijieSun-PC failure_detector]\$ src rep_test
[weijiesun@WeijieSun-PC simple_kv]\$ pwd
/home/weijiesun/rDSN/rdsn-frame/src/rep_tests/simple_kv
[weijiesun@WeijieSun-PC simple_kv]\$ src pegasus_meta_server
[weijiesun@WeijieSun-PC meta]\$ pwd
/home/weijiesun/rDSN/rdsn-frame/src/apps/pegasus/meta

进入指定CMake Target项目的目标目录

发现问题

- mutation_log::garbage_collection_when_as_commit_logs()返回值为count,但是在replica::init_commit_log_service()中却认为 其返回值为error_code
- replica::on_update_configuration_on_meta_server_reply中,如果meta_server返回INVALID_VERSION,replica在重传时候会将req uest的引用计数加一,导致内存泄露

 mutation_log在replay的时候,如果最后一个文件是空的,replay的过程会coredump

 rpc如果出错(譬如连接失败),是否能立即得到失败的callback,还是要等到timeout?

- 在replica重启的时候:
 - 如果发生数据损坏,replica会直接把原prepare log的目录改为log.err,如果之前还有log.err,则删除.如果此处的重启为supervisor自动重启、数据是否要直接删除需要商榷
 - 删除数据后,replica会重新初始化一个新的空log目录,原来的数据全部都没了;如果只有一个replica不可用,这是没问题的;但如果多个挂了,或者整个集群重启,meta server的lb就不能随便assigin了
- group_check返回值问题