Formulario Tecnologías de red

Enrique Paubert Reca

Datos:

- $V_{luz} = C = 3 * 10^8 m/s$
- $V_{atm\'osfera} = 2.8 * 10^8 m/s$
- $V_{cable} = 2 * 10^8 m/s$
- Órbitas GEOestacionarias:
 - -36.000 km de altura.
 - -250 ms de retardo.

Definiciones:

- Baudio: 1 baudio = 1 estado de señalización/segundo.
- Tiempo de trama (t_f) : lo tarda en emitirse una trama. Desde que se empieza a emitir el primer bit hasta que termina de emitir el último.
- Tiempo de propagación (t_p) : lo que tarda un bit en propagarse por el medio desde el emisor al receptor. Desde que el emisor termina de enviar un bit hasta que el receptor lo recibe.
- Parámetro adimensional $a = \frac{t_p}{t_f}$ utilizado en mu-
- R num de intervalos de contención o intentos hasta tener éxito en una transmisión.
- $E_{speranza}[R] = \frac{1 P_{rob-error}}{P_{rob-error}}$.

Fórmulas:

Teorema de Nyquist:

• $f_s \ge 2 * f_m$

Capacidad de canal:

- $V_{trans-m\acute{a}x} = 2 * W(pulsos/s)$
- W (Hz) ancho de banda del canal.

Velocidad de transmisión:

- $V_t(bits/segundo) = V_{modulaci\'{o}n} * log_2 M$
- M el número de bits que puede transmitirse en un pulso.

Signal-to-Noise-Ratio:

- $SNR = \frac{S}{R}$.
- En decibelios, $SNR_{dB} = 10 * log_{10}SNR$.
- Es demostrable que $M \le \sqrt{1 + \frac{S}{R}}$

Teorema de Shannon:

- $C = W * log_2(1 + \frac{S}{R}).$
- La velocidad de transmisión máxima para un canal de W Hz.

Atenuación: (dB)

- $A = 10 * log_{10} \frac{A_{orig}}{A_{en-dist}}$ $A_{no-guiados} = 10 * log_{10} (\frac{4\pi d}{\lambda})^2$
 - d distancia.
 - $-\lambda$ longitud de onda.

Aloha:

- S: Tasa ofertada (tasa de salida), $0 \le S \le 1$.
- G: Tasa demandada (velocidad e llegada total) (peticiones/ranura).
- Aloha puro
 - $-S_{ALOHA-PURO} = G * e^{-2G}$ $-P_{rob-\acute{e}xito} = \frac{G}{S} = e^{-2G}$ $-E_{colisiones} = \varepsilon = \frac{g}{s} 1 = e^{-2g} 1$

 - $-E[T_{retardo-ALOHA}] = t_{trama} + \varepsilon * (t_{trama} + B)$
 - * B: tiempo de retroceso medio.
- Aloha ranurado:
 - $-S_{ALOHA-RANURADO} = G * e^{-G}$ $-prob_{\acute{e}xito} = \frac{G}{S} = e^{-G}$ $-\varepsilon = \frac{G}{S} 1 = e^{-G} 1$

CSMA/CD:

- Intervalo de contención $\tau = 2t_p$
- R num de τ hasta tener éxito

- $U = \frac{t_f}{t_f + R*2*t_p}$ $E_{speranza}[R] = \frac{1 P_{\acute{e}xito}}{P_{\acute{e}xito}}$ $U = \frac{t_{trama}}{t_{trama} + R*2*T_p} = \frac{1}{1 + 2a(\frac{1 P_{\acute{e}xito}}{P_{\acute{e}xito}})}$

CSMA/CA:

- $\begin{array}{l} \bullet \ \ U = \frac{t_f}{t_f + t_p + R*t_{sondeo}} \\ \bullet \ \ t_{sondeo} = t_{RTS} + t_{CTS} + 2*t_p \end{array}$
- $t_{RTS} \approx t_{CTS} \rightarrow t_{CTRL} \ll t_{datos}$ $U = \frac{1}{1 + a(\frac{2 P_{exito}}{P_{exito}})}$

Protocolos libres de colisión:

- Basados en reserva:
 - -d: bits de una trama de datos (bits).
 - -N: número de estaciones.
 - $-U_{baja-carga} = \frac{d}{d+N}$

$$-U_{alta-carga}=rac{d}{d+1}$$
• Basados en consulta:

$$-U_{baja-carga} = \frac{t_{trama}}{t_{trama}+t_p}$$
$$-U_{alta-carga} = \frac{t_{trama}}{t_{trama}+\frac{t_p}{N}}$$

Control de errores:

- Detectar: $d_H \ge e + 1$
- Corregir: $d_H \ge 2e + 1$

Control de flujo:

• Parada y espera:
$$-U_{PyE} = \frac{t_f}{t_{total}} = \frac{1}{1+2a}$$
 • Ventana deslizante:

$$\begin{array}{l} -N<1+2a\Rightarrow U=\frac{N}{1+2a}\\ -N\geq 1+2a\Rightarrow U=1 \end{array}$$

Técnicas ARQ

- Parada y espera: $U = \frac{1-P}{1+2a}$
- Adelante y atrás N:

$$-N < 1 + 2a$$

$$* U = \frac{N(1-P)}{(1+2a)(1-P+N*P)}$$

$$-N \ge 1 + 2a$$

$$* U = \frac{N(1-P)}{1+2aP}$$
• Repetición selectiva:
$$-N < 1 + 2a$$

$$\begin{array}{c} -N < 1 + 2a \\ * U = \frac{N(1-P)}{1+2a} \\ -N \ge 1 + 2a \\ * U = 1 - P \end{array}$$