DIGITAL DASHBOARD

Manual de Usuario

Flujo unificado de análisis CUSUM y geoespacial

Revisión de documentación	Junio de 2026
Idioma	Español
Estado	Alineado con el código fuente actual suministrado

Propósito. Este documento describe el flujo y la implementación actuales representados por los archivos del proyecto suministrados. Reemplaza instrucciones anteriores que se referían a estructuras previas de navegación, almacenamiento o salidas.

Contenido

1. Qué hace el Dashboard
- Cuatro páginas
- Análisis compartido

2. Archivos de entrada y gestión
- Estructura
- Archivos activos

3. Filtros compartidos y CUSUM
- Filtros
- Parámetros

4. Configurar Display
- Contenido
- Diseño
- Reactividad

5. Ejecutar y revisar
- CUSUM
- Geospatial
- Prepared Data

6. Uso de tiempo y geografía
- Comparación

7. Interpretación y exportaciones
- Precauciones
- Descargas

8. Solución de problemas
- Archivos
- Análisis
- Visualización

9. Glosario

1. Qué hace el Dashboard

Digital Dashboard combina CUSUM RAP y Geospatial RAP en una sola interfaz. Una carga y filtros compartidos alimentan gráficos de alerta, mapas, tablas, datos preparados y descargas.

Página	Propósito
Home	Descripción y flujo recomendado.
Dashboard	Carga, filtros, parámetros, ejecución, salidas y datos preparados.
Display	Salidas visibles, diseño, ubicación de tablas, fuente, decimales y actualización reactiva.
Help	Resumen y enlaces de documentación.

Dos comportamientos de ubicación. Locations limita las unidades CUSUM. El flujo Geospatial actual sigue mapeando todas las unidades disponibles del nivel y ventana seleccionados.

2. Archivos de entrada y gestión

Use archivos delimitados compatibles con API-POP. Aunque el selector muestra varias extensiones, el importador provisto lee texto CSV y detecta coma o punto y coma. CSV es el formato confiable de esta versión.

Columna	Requisito	Significado
country	Sí en la validación actual	Valor de país. El código actual fija active_country en Argentina.
year	Sí	Año epidemiológico, 2000-2100.
week	Sí	Semana epidemiológica, 1-53.
level1..level4	Al menos una	Jerarquía geográfica usada por el nivel configurado.
n_cases	Sí	Casos observados; alias cases, case_count, count, n.
population	Para mapas	Denominador; alias n_population, pop, denominator.

Cada archivo queda en la sesión con filas, columnas, rango epidemiológico, fecha y tamaño. Los nuevos archivos están activos por defecto.

- Manage files permite activar o desactivar.
- Remove inactive files elimina los no seleccionados de la sesión.
- Clear all files elimina datos y resultados de la sesión.
- Cambiar archivos activos invalida resultados; ejecute nuevamente.

Sin escritura en base. El Dashboard actual analiza datos de la sesión y no los agrega a una base epidemiológica persistente.

3. Filtros compartidos y CUSUM

Control	Efecto
Geographic Level	Nivel usado por ambos motores.
Detection Period	Semanas recientes para CUSUM; 8-260, predeterminado 52.

Locations	Todas seleccionadas por defecto; actualmente afecta solo CUSUM.
Year	Año para mapas y semanas disponibles.
Map Time Window	Semana única o rango inclusivo; el rango fuerza al menos dos semanas cuando es posible.
Expected Frequency	Línea automática por unidad o recuento semanal manual.
Target ARL0	Usado para h recomendado.
Relative Risk	Usado para calcular k.
h Threshold	Umbral de alarma.
Run Analysis	Actualiza CUSUM y Geospatial.

Calculated k y recommended h aparecen cuando hay información suficiente.

Ejecución obligatoria. Cambios en datos activos, nivel o Locations requieren Run Analysis. Display puede cambiarse antes o después.

4. Configurar Display

Puede configurarse antes del primer análisis o después. Modifica la presentación, no los datos.

Opción	Comportamiento
Visible outputs	Tres gráficos CUSUM y dos mapas.
Output layout	Una o dos columnas.
Results table location	Dentro de Output o en Output Table.
Display font size	Small, Medium, Large, Extra large.
Decimal places	0-6 en pantalla; CSV sin cambios.
Reactive display	Tras una ejecución, actualiza automáticamente parámetros CUSUM y año/semana/modo del mapa.

No aplica automáticamente cambios de archivos, nivel o ubicaciones; estos requieren Run Analysis.

5. Ejecutar y revisar

1. Cargue y active CSV.
2. Configure nivel, ubicaciones, período, año y ventana.
3. Configure CUSUM.
4. Configure Display si corresponde.
5. Seleccione Run Analysis.
6. Revise Output, Prepared Data y Output Table opcional.

Salidas CUSUM

- Mapa de calor de alarmas.
- Serie observada/esperada.
- Proceso CUSUM y umbral.
- Tablas semanal y de referencia.

Salidas Geospatial

- Mapa de prevalencia de todas las unidades coincidentes.
- Mapa LISA.

- Resumen Global Moran cuando es posible.
- Tabla de resultados.

Prepared Data

Incluye CUSUM prepared data y Active standardized data, con descargas CSV y filtro Search by.

Descargas. Los botones aparecen cuando existe el resultado. La imagen del mapa depende de paquetes opcionales.

6. Uso de tiempo y geografía

Dimensión	CUSUM	Geospatial
Locations	Usa las ubicaciones seleccionadas.	Usa todas las unidades del nivel.
Detection period	Ventana CUSUM reciente.	No se usa.
Year	Usa el historial semanal disponible, no el selector de mapa.	Filtra al año seleccionado.
Week selection	No usa Map Time Window.	Usa semana o rango.
Population	Opcional.	Obligatoria.
Geographic level	Construye unidades CUSUM.	Carga la capa configurada.

Evite confusión. No suponga que Locations recorta los mapas; actualmente los mapas comparan todo el nivel.

7. Interpretación y exportaciones

- Las alarmas CUSUM requieren revisión.
- Los mapas dependen de numerador y denominador.
- Moran Global resume el patrón general y LISA los patrones locales.
- Display no cambia valores analíticos.

Exportación	Contenido
CUSUM PNG	Mapa de calor, serie o proceso.
Mapa PNG	Mapa actual cuando hay captura instalada.
CUSUM CSV	Resultados semanales o referencia.
Geospatial CSV	Resultados espaciales.
Prepared CUSUM CSV	Datos usados por CUSUM.
Active Standardized CSV	Datos activos normalizados y con códigos ajustados.

8. Solución de problemas

Problema	Qué revisar
XLSX/TSV no carga	Convierta a CSV con coma o punto y coma.
CUSUM funciona pero mapas fallan	Población, GeoPackage, ID, nivel o semanas.
Mapas muestran todas las áreas	Comportamiento actual; Locations solo limita CUSUM.
El rango se ajusta a dos semanas	El modo Range exige al menos dos cuando es posible.
Salidas desactualizadas	Ejecute tras cambios de archivos, nivel o ubicaciones.
Sin descarga de mapa	Faltan paquetes opcionales.
Enlace falla en Linux	Use nombres exactos sensibles a mayúsculas del paquete actualizado.

Información para escalar. Incluya archivos activos, filtros, parámetros CUSUM, Display, error exacto y cuál motor falló.

9. Glosario

Término	Significado
Archivo activo	Archivo incluido en los datos combinados.
Datos normalizados	Columnas tras alias, conversión, limpieza y relleno de códigos.
Reactive display	Reejecución automática después de un primer resultado.
Output Table	Pestaña opcional para tablas separadas.
Prepared CUSUM data	Conjunto semanal agregado/completado para CUSUM.
Map Time Window	Semana o rango usado solo por Geospatial.