DIGITAL DASHBOARD

Ayuda CUSUM

Uso e interpretación de las salidas CUSUM en el Digital Dashboard

Revisión de documentación	Junio de 2026
Idioma	Español
Estado	Alineado con el código fuente actual suministrado

Propósito. Este documento describe el flujo y la implementación actuales representados por los archivos del proyecto suministrados. Reemplaza instrucciones anteriores que se referían a estructuras previas de navegación, almacenamiento o salidas.

Contenido

1. Alcance en el Dashboard

- Propósito
- Alcance de filtros

2. Configurar CUSUM

- Parámetros
- Ejecución

3. Salidas y descargas

- Gráficos
- Tablas
- Datos preparados

4. Interpretación responsable

- Significado
- Comprobaciones

5. Solución de problemas

- Síntomas comunes

1. Alcance en el Dashboard

El componente CUSUM vigila recuentos semanales para detectar aumentos sostenidos sobre un valor esperado. Usa los archivos activos, nivel geográfico, ubicaciones CUSUM, período de detección y parámetros seleccionados.

Comportamiento de Locations. El selector Locations limita las unidades CUSUM. Actualmente no filtra los mapas Geospatial.

Los controles de año y semana del mapa corresponden a Geospatial. CUSUM usa la historia semanal reciente requerida por el período de detección y las reglas de cobertura.

2. Configurar CUSUM

Control	Significado
Geographic Level	Nivel administrativo usado para crear unidades CUSUM independientes.
Locations	Unidades incluidas; vacío incluye todas las disponibles del nivel.
Detection Period	Número reciente de semanas de vigilancia.
Expected Frequency	Estimación automática por unidad o recuento semanal esperado manual.
Target ARL0	Longitud media en control utilizada para recomendar h.
Relative Risk	Aumento que se desea detectar; se usa para calcular k.
Calculated k	Valor de referencia calculado con el esperado y el riesgo relativo.
h Threshold	Umbral de alarma; valores mayores suelen producir menos alarmas.

1. Cargue y active los archivos.
2. Elija nivel y Locations opcionales.
3. Configure CUSUM.
4. Seleccione Run Analysis.
5. Use Display para elegir gráficos, tablas, fuente, decimales y cambios reactivos de presentación.

Run Analysis. Cambios de archivos, nivel o Locations requieren ejecutar nuevamente. Display puede reorganizar resultados ya calculados.

3. Salidas y descargas

- Resumen de alarmas: mapa de calor por unidad y semana.
- Serie observado/esperado: compara recuentos y línea base.
- Proceso CUSUM: muestra acumulación y umbral h.
- Resultados semanales: valores, estadístico, alarma y parámetros.
- Referencia por unidad: esperados e información de referencia.
- Prepared CUSUM data: conjunto limpio, agregado, sin solapamientos y con brechas completadas.

Los botones de descarga aparecen cuando existe el resultado. Los CSV conservan precisión completa aunque la tabla muestre menos decimales.

4. Interpretación responsable

Una alarma indica que la desviación positiva acumulada alcanzó h. Es una señal temprana, no prueba de brote ni conclusión causal.

- Confirme completitud y que los ceros agregados representen semanas realmente sin casos.
- Revise archivos activos y manejo de duplicados.
- Revise cambios de definición, acceso a laboratorio, intensidad de vigilancia o demoras.
- Compare unidades vecinas y mapas cuando corresponda.
- Documente archivos, filtros, método esperado, RR, k y h al escalar.

Interpretación. Una semana alta aislada puede no alarmar; elevaciones moderadas repetidas pueden acumularse.

5. Solución de problemas

Problema	Qué revisar
Sin salida CUSUM	Archivos activos, Run Analysis y salidas CUSUM habilitadas en Display.
Locations parece ignorado	Locations afecta CUSUM, no los mapas.
Advertencia de cobertura	Revise Prepared Data y semanas observadas antes del relleno con ceros.
Línea base manual incorrecta	Ingrese casos esperados por unidad y semana, no prevalencia por 100.000.
Display cambió pero no los datos	Display cambia presentación; filtros estructurales requieren Run Analysis.
CSV difiere de decimales visibles	La tabla está formateada; la descarga conserva precisión.