INSIDE STUDIO SP · VST3 · AU

LIMÃO

BASSLINE ÁCIDO

Manual passo a passo

Versão 0.6.2 · Windows e macOS · VST3 e AU



insidestudiosp.com.br/limao · contato@insidestudiosp.com.br

O que é o LIMÃO

O LIMÃO é um sintetizador de **bassline ácido**, monofônico, com a alma das linhas de acid house e acid techno, mas moderno. Ele tem:

- **Uma voz** com oscilador SAW ou SQUARE e filtro ladder de 18 dB/oitava que "grita" na ressonância.
- **ACCENT**, que soma volume e abre o filtro; accents seguidos se acumulam.
- **SLIDE**, que desliza a afinação entre notas ligadas.
- **Sequenciador de até 32 passos**, no tempo do projeto, com escala, aleatório automático e exportação da linha para MIDI.
- **Efeitos na saída**: DRIVE (TUBE, PEDAL, BITCRUSH), DELAY pingue-pongue e REVERB.
- **360 presets** de fábrica em 9 categorias, cada um com o seu padrão de sequência.

Antes de começar

ITEM	DETALHE
Formato	Instrumento VST3 (Windows e macOS) e AU (macOS).
Vozes	Uma (monofônico), com prioridade para a última nota tocada.
Relógio	O sequenciador anda no tempo do projeto, só com a DAW tocando.
Janela	De 75% a 200%, escolhida no menu de presets e salva no projeto.

Instalação e ativação

1. Baixe o instalador pelo link que chegou no seu e-mail de compra e escolha Windows ou Mac.
2. Rode o instalador e abra a DAW. Se precisar, peça para ela procurar plugins novos (rescan).
3. Coloque o LIMÃO numa **faixa de instrumento** (MIDI).
4. Na primeira vez, digite o **e-mail** e o **token da licença** que você recebeu.


LICENÇA. O mesmo token vale em até 2 computadores. Desativar num computador libera a vaga para outro. Para ver a licença: clique no nome do preset › `Licença…`.

SEM ATIVAR, o instrumento fica mudo.

VERSÃO NOVA. Com a licença ativa, o pé da janela avisa quando sai uma versão nova. `ATUALIZAR` baixa e instala sozinho (no Windows ele espera você fechar a DAW; no Mac pede a senha). `BAIXAR` abre o download no navegador.

PASSO 1

1 Escolha um preset



Topo: BPM e estado do relógio, nome do preset, ◀ ▶ para trocar e + para salvar, medidor de saída (OUT).

- Clique no **nome do preset** para abrir o menu: banco › categoria › preset.
- Use ◀ ▶ para andar pela lista.
- São 360 presets em 9 categorias: *CLÁSSICO, ACID HOUSE, ACID TECHNO, TRANCE, BASS, LEAD, SQUELCH, DUB* e *FX*, mais o Init.

> **DICA.** Cada preset traz o som **e** um padrão de sequência. É o jeito mais rápido de ouvir o LIMÃO: escolha um preset e dê play na DAW. Trocar de preset não liga nem desliga o sequenciador.

PASSO 2

2 Toque: sequenciador ou teclado

O botão `SEQUENCER` decide quem toca as notas. Ele vem ligado.

MODO	COMO FUNCIONA
SEQUENCER ligado	O padrão de passos toca no tempo do projeto quando a DAW está em play. A nota que você segura no teclado **transpõe o padrão** (Dó 3 = sem transpor).
SEQUENCER desligado	O LIMÃO toca pelo teclado (MIDI), uma nota por vez, com prioridade para a última. Notas ligadas (legato) deslizam, e velocity a partir de 100 vira accent.

Ao lado do BPM, o topo mostra o estado do relógio:

- `SYNC`: a DAW está tocando e o sequenciador anda junto.
- `AGUARDANDO PLAY`: o sequenciador está ligado, mas a DAW está parada. Dê play.
- `LIVRE`: o sequenciador está desligado; o LIMÃO toca pelo teclado.

PASSO 3

3 Monte a linha no sequenciador



Sequenciador: controles na linha de cima e os passos 1 a 16 (os passos 17 a 32 ficam na fileira de baixo).

Cada passo

PARTE DO PASSO	O QUE FAZ
Visor da nota	**Arraste na vertical** ou use a **roda do mouse** para mudar a nota (de C1 a C4). **Duplo clique** alterna entre nota e pausa.
`NOTA` / `PAUSA` / `LIGA`	A tecla do passo troca entre tocar uma nota, ficar em silêncio ou **ligar** (segura a nota do passo anterior).
`ACC`	Accent: a nota soa mais forte e com o filtro mais aberto (e decay curto).
`SLD`	Slide: a afinação desliza até a nota do passo seguinte.

Controles do sequenciador


CONTROLE	FAIXA / PADRÃO	O QUE FAZ
SEQUENCER	liga/desliga · **ligado**	Liga o sequenciador (ver Passo 2).
PASSOS	1–32 · **16**	Tamanho da linha.
RATE	1/32, 1/16T, **1/16**, 1/8T, 1/8	Duração de cada passo.
SWING	0–75% · **0%**	Dá balanço (swing) ao ritmo da linha.
GIRAR `<` `>`	—	Desloca a linha inteira um passo para a esquerda ou para a direita.
TRANSP `−1` `+1`	—	Sobe ou desce todas as notas (um grau da escala, se houver SCALE).
ALEATORIZAR	—	Cria uma linha nova na hora.
LIMPAR	—	Apaga a linha (todos os passos viram pausa).

DICA. A linha que você edita fica salva no projeto. Para guardá-la junto com o som e usar em outros projetos, salve como preset (Passo 7).

PASSO 4

4 Escala, aleatório e MIDI

SCALE + ROOT: tudo dentro do tom



- Escolha a escala em `SCALE` e a tônica em `ROOT` (C a B). São 13 escalas: MAJOR, MINOR, DORIAN, PHRYGIAN, LYDIAN, MIXOLYDIAN, LOCRIAN, HARM MINOR, MEL MINOR, PENTA MAJ, PENTA MIN, BLUES e PHRYG DOM.
- Cada passo toca encaixado na escala: a nota que está fora vai para a mais perto dentro da escala, e o visor mostra a nota que toca.
- Arrastar a nota, a roda do mouse e o TRANSP andam **um grau da escala**.
- **CHROMATIC** desliga a escala. A linha guardada não muda: voltando para CHROMATIC, ela toca como estava.

ALEATORIZAR e AUTO ALEATÓRIO

- `ALEATORIZAR` gera uma linha nova uma vez, só com notas da escala, a partir da tônica.
- `AUTO ALEATÓRIO` (na linha do título do sequenciador) troca a linha sozinho, sem parar, a cada `A CADA` 4, 8, **16** (padrão), 32 ou 64 tempos. A troca cai sempre na virada do compasso.
- As linhas novas **nascem da sua**: ficam na escala e na tônica, entre a nota mais grave e a mais aguda que você usou, e mantêm a mesma quantidade de notas, pausas, ligaduras, accents e slides. A cada troca só 1 ou 2 passos do ritmo mudam de lugar, então o som evolui aos poucos.
- Editar a linha, carregar um preset, apertar ALEATORIZAR ou mudar PASSOS faz a próxima troca partir da linha nova.

ARRASTAR MIDI: leve a linha para a DAW

Clique e **arraste** a tecla `ARRASTAR MIDI` para uma faixa da DAW: a linha vira um clipe MIDI, já com SCALE + ROOT, accent (velocity 127), slide (nota encostando na próxima), swing e andamento.

> **DICA.** Use o AUTO ALEATÓRIO para achar ideias e, quando gostar de uma linha, desligue o AUTO e arraste o MIDI para a DAW.

PASSO 5

5 Esculpa o som: VOZ e MACRO



CONTROLE	FAIXA / PADRÃO	O QUE FAZ
WAVE	**SAW** / SQUARE	Forma de onda do oscilador: serra (mais brilhante) ou quadrada (mais oca).
TUNE	±12 st · **0.00 st**	Afinação, em semitons.
CUTOFF	40 Hz–12 kHz · **520 Hz**	Abertura do filtro: mais baixo = mais escuro.
RESONANCE	0–100% · **65%**	Realce na frequência do corte; alto, o filtro "grita".
ENV MOD	0–100% · **55%**	Quanto o envelope abre o filtro a cada nota (o "uau").
DECAY	30 ms–2,5 s · **380 ms**	Tempo que o filtro leva para fechar depois da nota.
ACCENT	0–100% · **60%**	Força dos passos com ACC: soma volume e corte. Accents seguidos acumulam.
SLIDE	10–400 ms · **60 ms**	Tempo do deslize entre notas com SLD (ou ligadas no teclado).
ÁCIDO (MACRO)	0–100% · **0%**	Abre juntos ENV MOD, RESONANCE e um pouco do CUTOFF. Um knob só para deixar a linha mais ácida.

O **osciloscópio** à direita mostra a onda que está saindo, o CUTOFF atual e uma barra quando entra um ACCENT.

Como mexer nos knobs

- **Arraste** para cima e para baixo, ou use a **roda do mouse**.
- **Duplo clique** volta ao valor padrão.

> **RECEITA ÁCIDA.** Comece com CUTOFF baixo, RESONANCE alta e ENV MOD no meio. Ponha ACC e SLD em alguns passos e gire o CUTOFF (ou o ÁCIDO) devagar enquanto a linha toca. Automatize esse movimento na DAW.

PASSO 6

6 Efeitos e saída



BLOCO	CONTROLES / PADRÃO	O QUE FAZ
DRIVE	TIPO: **TUBE**, PEDAL, BITCRUSH · DRIVE 0–100% (**20%**)	TUBE é quente e assimétrico; PEDAL corta duro; BITCRUSH reduz bits e taxa juntos.
DELAY	liga/desliga (**desligado**) · TIME 1/16 a 3/8 (**3/16**) · FEEDBACK 0–95% (**45%**) · MIX (**25%**)	Eco no tempo do projeto, pingue-pongue; cada repetição fica mais escura.
REVERB	liga/desliga (**desligado**) · SIZE (**45%**) · MIX (**20%**)	Ambiência.
SAÍDA	VOLUME −36 a +6 dB (**−6 dB**)	Volume final. O medidor de LEDs (OUT) no topo mostra o pico.

VOLUME. RESONANCE alta, ACCENT e DRIVE somam volume. Se o OUT acender o vermelho, baixe o VOLUME.

PASSO 7

7 Salve os seus presets

- No menu do preset, `Salvar como novo preset…` (ou o botão `+`) grava **o som e o padrão** na lista **USER**.
- Os seus presets podem ser salvos por cima, renomeados e apagados (vão para a lixeira).
- `Importar banco de presets…` instala um banco **.lmobank**, que aparece embaixo do FACTORY 1. `Remover banco` manda o banco para a lixeira.
- No mesmo menu ficam o **tamanho da janela** (75–200%), a licença e a versão.

SISTEMA	PASTA DOS PRESETS USER
Windows	%APPDATA%\InsideStudioSP\LIMAO\Presets
macOS	~/Library/Audio/Presets/InsideStudioSP/LIMAO

Dúvidas e problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
Não sai som	Confira se a licença está ativa (nome do preset › Licença…): sem ativar, o instrumento fica mudo. Confira também o VOLUME e se a faixa está recebendo MIDI ou com a DAW em play.
O topo mostra AGUARDANDO PLAY	O sequenciador está ligado e só anda com a DAW tocando. Dê play no projeto.
Toco o teclado e a linha muda de tom	Com o sequenciador ligado, a tecla segurada transpõe o padrão (Dó 3 = sem transpor). Para tocar notas soltas, desligue o SEQUENCER.
As notas mudaram sozinhas	O AUTO ALEATÓRIO está ligado. Desligue para a linha ficar fixa.
Uma nota não toca a altura que eu escrevi	Com SCALE ligada, a nota é encaixada na escala. O visor mostra a nota que toca. Use CHROMATIC para tocar como está.
Som distorcendo ou alto demais	Baixe DRIVE, RESONANCE ou ACCENT, ou o VOLUME da SAÍDA.
O slide não acontece	O SLD desliza até o passo seguinte; ele precisa ser uma nota (não pausa). No teclado, toque as notas ligadas (legato).
Janela grande ou pequena demais	Menu do preset › tamanho da janela (75–200%). Fica salvo no projeto.

Resumo em 30 segundos

1. LIMÃO numa faixa de instrumento → ative a licença.
2. Escolha um preset e dê **play** na DAW.
3. Edite os passos: nota, NOTA / PAUSA / LIGA, **ACC** e **SLD**.
4. Ponha **SCALE + ROOT** no tom da música.
5. Gire **CUTOFF**, **RESONANCE**, **ENV MOD** ou o **ÁCIDO**.
6. Tempere com DRIVE, DELAY e REVERB.
7. Gostou? **ARRASTAR MIDI** para a DAW ou salve como preset.

SUPORTE. Dúvidas, sugestões ou problemas: **contato@insidestudiosp.com.br** · **insidestudiosp.com.br**