INSIDE STUDIO SP · VST3 · AU

MESA

CONSOLE ANALÓGICA

Manual passo a passo

Versão 0.5.1 · Windows e macOS · VST3 e AU



insidestudiosp.com.br/mesa · contato@insidestudiosp.com.br

O que é a MESA

A MESA é uma **console analógica** dentro do seu DAW. Ela vem em **dois plugins**, no mesmo instalador:

- **MESA CANAL**: vai no **fim de cada faixa**. Processa o som daquela faixa com pré (PRE), compressor (DYNAMICS), EQ de 4 bandas, pan e fader.
- **MESA** (a console): vai no **master**. A janela dela é o mixer inteiro: todos os canais lado a lado, os grupos, o medidor geral, o COLA BUS do master e os faders dos grupos e do master.

O **áudio segue o caminho do seu DAW**: cada MESA CANAL processa a própria faixa, então sends, returns e grupos continuam valendo. Mexer num knob na console é mexer no MESA CANAL daquela faixa, e a automação do DAW grava.

Os circuitos têm o timbre de clássicos de console: pré **E-4K**, **API 312** e **BRIT 73**; EQ **E-4K**, **BRIT 81** e **API 550**; compressores **VCA 4K**, **COLA 4K**, **FET 76** e **OPTO 2A**.

Antes de começar

ITEM	DETALHE
Formato	VST3 (Windows e macOS) e AU (macOS). Windows 10 ou 11 de 64 bits; macOS 11 Big Sur ou mais novo.
DAWs	A console enxerga os canais quando o DAW carrega os plugins **no mesmo processo**, que é o padrão do Ableton, Logic, Reaper, FL Studio e Studio One.
Fader do DAW	Deixe o fader do DAW em **0 dB** e use o fader da MESA.

Instalação e ativação

1. Baixe o instalador pelo link que chegou no seu e-mail de compra e escolha Windows ou Mac.
2. Rode o instalador. Ele instala os dois plugins: **MESA** e **MESA CANAL**.
3. Abra o DAW e, se precisar, peça para ele procurar plugins novos (rescan).
4. Na primeira vez, digite o **e-mail** e o **token da licença** que você recebeu.

> **LICENÇA.** O mesmo token vale em até 2 computadores. Para trocar de máquina, desative no computador antigo e a vaga fica livre. Internet só para ativar: depois funciona até 45 dias off-line e renova sozinho quando volta a conexão. Para ver a licença: menu do plugin › `Licença…`.

> **SEM ATIVAR**, o plugin abre mas deixa o som passar direto, sem processar.

PASSO 1

1 MESA CANAL no fim de cada faixa

1. Coloque a **MESA CANAL** como **último efeito** de cada faixa (depois dos seus outros plugins).
2. No alto da janela, deixe em `CANAL` (é o padrão).
3. Nos **canais de grupo** do DAW (bateria, base, vozes…), ponha também uma MESA CANAL e escolha `GRUPO`.

Cada MESA CANAL processa só o som da própria faixa. A janela dela mostra o canal inteiro (à esquerda) e, ao lado:

- **CONSOLE**: a luz verde e "Ligado à MESA no master" confirmam que a console achou este canal;
- **POSIÇÃO NA CONSOLE**: o número (em vermelho), o nome e o grupo (G1, G2 ou G3);
- **MEDIDORES**: VUs de INPUT, GAIN REDUCTION e OUTPUT;
- **CARÁTER**: o modelo de PRE, EQ e DYN e a ORDEM (EQ → DYN ou DYN → EQ).

> **ABLETON.** O Ableton não informa o nome da faixa ao plugin. A MESA CANAL lê o nome pelo título da própria janela: **abra a janela da MESA CANAL de cada faixa uma vez** e o nome fica guardado na sessão.



Janela da MESA CANAL

PASSO 2

2 MESA (console) no master

Coloque a **MESA** no master do DAW e abra a janela. No pé da barra lateral, a luz verde mostra `no master`, e em **CANAIS** aparece quantos estão conectados (ex.: "15 conectados · 12 canais · 3 grupos").

PASSO 3

3 Ordem, nome e grupo de cada canal

Ordem na console

Os canais aparecem na **ordem das faixas do DAW**: a MESA usa o número que o DAW informa ou o número do começo do nome da faixa ("3-Audio"). O número aparece em LED vermelho em cima de cada canal.

- Para escolher a posição à mão: **duplo clique no número vermelho**, ou no menu da MESA CANAL › `Posição na console…`
- Para renomear: **duplo clique no nome** do canal, ou no menu › `Renomear este canal…`

Grupos G1, G2 e G3

A MESA tem 3 grupos. Uma MESA CANAL do tipo `GRUPO` vira o grupo G1, G2 ou G3 (escolha na linha AUX ou em "vai para"). O nome da faixa do grupo vira o nome do grupo na seção central (ex.: BATERIA, BASE, VOZES).

Nos canais comuns, a tecla G1/G2/G3 marca a qual grupo o canal pertence (o visor do topo mostra, ex.: `G1 · BATERIA`).

> **IMPORTANTE.** O áudio vai para o grupo pelo **roteamento do seu DAW**. A MESA não muda o caminho do som: envie a faixa para o canal de grupo no DAW, como você já faz.

PASSO 4

4 Conheça a console



- **À esquerda**: a barra lateral (opções da console, zoom, medidor, qualidade, LIMPA SOLO).
- **No meio**: o mixer, um canal ao lado do outro. Cada canal tem, de cima para baixo: CANAL (modelos e número), INPUT, DYN, EQ, AUX e OUT (pan, SOLO, CUT e fader).
- **Em cima à direita**: o visor do canal selecionado (número, nome e grupo) com as setas ◀ ▶ para passar de canal.
- **À direita**: a SEÇÃO CENTRAL (medidor MASTER, VUs de redução de ganho, COLA BUS e faders dos grupos e do master).

PASSO 5

5 INPUT: o pré (PRE)

Clique no nome do PRE (a tecla ao lado de PAD) para trocar o modelo:

MODELO	CARÁTER
E-4K	Pré de console britânica: limpo e firme, um fio de 2ª harmônica, 3ª só no topo.
API 312	Operacional discreto: joelho duro, 3ª com um pouco de 2ª, transiente com punch.
BRIT 73	Classe A: 2ª harmônica desde cedo; o grave satura antes no transformador e fica mais gordo.

CONTROLE	FAIXA · PADRÃO	O QUE FAZ
GAIN	−20 a +20 dB · **0 dB**	Nível que entra no canal.
DRIVE	0 a 10 · **0**	Empurra o sinal para dentro do circuito (até +20 dB). O volume fica parecido: muda o caráter (saturação).
PAD	liga/desliga · **desligado**	Abaixa 20 dB na entrada.
HPF	20 a 400 Hz · **OFF**	Passa-altas de 18 dB/oitava.
LPF	3 a 20 kHz · **OFF**	Passa-baixas de 12 dB/oitava.

PASSO 6

6 DYN: o compressor

Clique no **visor verde** da DYNAMICS para trocar o modelo. Os LEDs mostram a redução de ganho.

MODELO	CARÁTER
VCA 4K	Compressor do canal da console britânica, limpo. ATTACK 0,1 a 30 ms. RELEASE no fim = AUTO.
COLA 4K	Compressor de barramento da mesma console, em degraus: ATTACK 0,1 / 0,3 / 1 / 3 / 10 / 30 ms e RELEASE 0,1 / 0,3 / 0,6 / 1,2 s ou AUTO.
FET 76	ATTACK de 20 a 800 µs, RELEASE de 50 ms a 1,1 s, RATIO 4/8/12/20 e ALL. Suja mais quanto mais comprime.
OPTO 2A	Nivelador ótico com válvula: knee largo, RELEASE em dois tempos. RATIO baixo = COMP, alto = LIMIT.

CONTROLE	FAIXA · PADRÃO	O QUE FAZ
THRESH	−40 a +10 dB · **OFF**	Ponto em que o compressor começa a agir. No máximo, desligado.
RATIO	1:1 a 20:1 · **4:1**	Quanto comprime.
ATTACK / RELEASE	0 a 10 · **6** / **AUTO**	O tempo real depende do modelo (passe o mouse para ver em ms).
GATE	−80 a −10 dB · **OFF**	Fecha o canal abaixo do nível escolhido.
DRY/WET	0–100% · **100%**	Mistura o som comprimido com o original (compressão paralela).
PRE	liga/desliga · **desligado**	Liga: a dinâmica vem antes do EQ (DYN → EQ).

PASSO 7

7 EQ de 4 bandas

Clique no nome do EQ (ao lado de "EQ") para trocar o modelo. `IN` liga e desliga o EQ.

MODELO	CARÁTER
E-4K	Q no knob das médias; chapa escura.
BRIT 81	Frequências em degraus, Q normal/ALTO, indutor; chapa cinza.
API 550	Frequências e ganho em degraus; o Q estreita conforme o ganho.

BANDA	FREQUÊNCIA · PADRÃO	CONTROLES
HF	1,5 a 16 kHz · **8 kHz**	GAIN (±15 dB) e FREQ. `BELL` troca o shelf por bell.
HMF	600 Hz a 7 kHz · **2,5 kHz**	GAIN, FREQ e Q (0,4 a 4).
LMF	200 Hz a 2,5 kHz · **500 Hz**	GAIN, FREQ e Q (0,4 a 4).
LF	30 a 450 Hz · **100 Hz**	GAIN e FREQ. `BELL` troca o shelf por bell.

> **DICA.** Passe o mouse sobre um knob para ver o valor que o circuito usa de verdade (o degrau do BRIT 81 e do API 550, o tempo do compressor em ms).

PASSO 8

8 AUX e OUT: grupo, pan e fader

- **G1 / G2 / G3** (linha AUX): o grupo do canal.
- **PAN**: do L100 ao R100; no meio, C.
- **SOLO**: o canal em solo cala os outros **canais** (os grupos não). `LIMPA`, na barra lateral, tira todos os solos.
- **CUT**: cala o canal.
- **Fader**: de +10 dB a −∞, com medidor de LED ao lado. Embaixo, o nível do fader e o do medidor.

Ordem do caminho

Na cabeça de cada canal, os três visores verdes mostram a ordem do processamento e o modelo de cada etapa (ex.: PRE 73 · EQ 4K · DYN 76).



AUX e OUT de um canal

PASSO 9

9 Seção central e COLA BUS



- **MASTER**: medidor geral com PEAK e RMS (em dBFS, com o máximo embaixo) e goniômetro (L/R). ZERAR apaga os máximos.
- **Abas dos barramentos** (os 3 grupos e MASTER) e os **VUs de redução de ganho**: clique numa aba ou num VU para escolher o barramento. O VU grande mostra a redução de ganho dele.
- **Faders** dos 3 grupos e do master, embaixo.


COLA BUS (compressor do master)

CONTROLE	FAIXA · PADRÃO	O QUE FAZ
THRESHOLD	−30 a +6 dB · **0 dB**	Ponto em que começa a comprimir.
MAKEUP	0 a +20 dB · **0 dB**	Devolve o volume depois da compressão.
DRY/WET	0–100% · **100%**	Compressão paralela.
ATTACK	0,1 / 0,3 / 1 / 3 / 10 / 30 ms · **10 ms**	Em degraus, como o original.
RELEASE	0,1 / 0,3 / 0,6 / 1,2 s / AUTO · **AUTO**	Em degraus.
RATIO	1,5 / 2 / 4 / 10 : 1 · **4:1**	Em degraus.
IN	· **ligado**	Liga e desliga o COLA BUS.
SC HPF	· **desligado**	Filtro no detector: o grave deixa de "puxar" a compressão.

Com uma aba de grupo escolhida, a seção mostra o compressor daquele grupo (o DYNAMICS da MESA CANAL do grupo).

Barra lateral, zoom e mouse

OPÇÃO	O QUE FAZ
Cores da faixa	Pinta cada canal com a cor da faixa.
ZOOM − / +	Zoom do mixer de 50% a 200%. Clique no número para voltar a 100%.
PADRÃO / GERAL	GERAL encolhe o mixer para mostrar todos os canais de uma vez.
MEDIDOR VU / PPM	A barra ao lado do fader mostra a média (VU) ou os picos (PPM).
QUALIDADE ECO / HQ	HQ: saturação com oversampling 4× (padrão). ECO gasta menos CPU. Vale para todos os canais.
LIMPA SOLO	Tira o solo de todos os canais.



Linhas recolhíveis

Clique no rótulo da linha à esquerda (**CANAL, INPUT, DYN, EQ, AUX**) para recolher ou abrir aquela linha em todos os canais. O espaço que sobra vai para o fader. Fica guardado na sessão.



Zoom em 140% com as linhas INPUT e DYN recolhidas.

Mouse

- **Arraste** o knob ou o fader; com **Shift**, o ajuste é fino.
- **Duplo clique** no knob ou no fader: volta ao padrão. No nome: renomeia. No número vermelho: muda a posição.
- Na console, a **roda do mouse** passa os canais; **Ctrl + roda** muda o zoom.

Dúvidas e problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
Um canal não aparece na console	Confira se a faixa tem a MESA CANAL e se a janela dela mostra "Ligado à MESA no master". O DAW precisa carregar os plugins no mesmo processo (sem isolamento/sandbox de plugins).
No Ableton, o canal aparece sem nome	Abra uma vez a janela da MESA CANAL daquela faixa: o nome é lido e fica salvo na sessão.
Os canais estão fora de ordem	Duplo clique no número vermelho (ou menu › Posição na console…) e escolha a posição. Outra opção: comece o nome da faixa com o número ("3-Audio").
O som não mudou nada	Confira se a licença está ativa (menu › Licença…). Sem ativar, o som passa direto.
O grupo não recebe o canal	O envio para o grupo é feito no roteamento do DAW. G1/G2/G3 na MESA só marca o grupo na console.
O volume ficou diferente do DAW	Deixe o fader do DAW em 0 dB e use o fader da MESA.
CPU alta	Na barra lateral, troque QUALIDADE para ECO.
Quero voltar um knob ao padrão	Duplo clique nele.

Resumo em 30 segundos

1. **MESA CANAL** no fim de cada faixa (CANAL) e nos canais de grupo (GRUPO + G1/G2/G3).
2. **MESA** no master: abra a janela e veja a console inteira.
3. Fader do DAW em 0 dB; use o da MESA.
4. Escolha o caráter: PRE, EQ e DYN de cada canal.
5. Ajuste INPUT, DYN, EQ, pan e fader na console.
6. Termine no COLA BUS do master.

SUPORTE. Dúvidas, sugestões ou problemas: **contato@insidestudiosp.com.br** · **insidestudiosp.com.br**