
INSIDE STUDIO SP · MAX FOR LIVE

RODO

NIVELA O PICO DOS STEMS

Manual passo a passo

Versão 0.1.0 · Ableton Live 12.2+ · Max for Live



insidestudiosp.com.br/rodo · contato@insidestudiosp.com.br

O que é o RODO

Stems chegam cada um num nível: um kick batendo em −1 dB, um pad em −20, um FX em −26. O RODO lê **todos os clips de áudio** do arranjo, mede o **pico** de cada um e ajusta o **Clip Gain** para que o pico chegue ao **TARGET** que você escolher, de −12 a −0.3 dB. Nada é renderizado nem destruído: é o mesmo ganho do clip que você mexeria à mão.

Não é um VST: um plugin comum só recebe áudio e não enxerga os clips. O RODO é um **Max for Live Audio Effect**, que lê e edita os clips pelo próprio Live. É o par da **VASSOURA**: a VASSOURA tira o silêncio, o RODO nivela.

Antes de começar

ITEM	DETALHE
Requisito	Ableton Live 12.2 ou mais novo com Max for Live (Live Suite, ou Standard com Max for Live). Windows ou Mac.
Licença	E-mail + token (chegam no e-mail da compra). Vale em 2 computadores.
Clips	Clips de áudio no **Arrangement**. Com WARP, o RODO mede o trecho que toca; se o Live não entregar o mapa do warp, mede o arquivo inteiro e marca o clip.

Instalação

1. Baixe o zip pelo link do e-mail da licença e descompacte.
2. Copie a **pasta inteira** (Rodo-<versão>) para:
   `Documentos\Ableton\User Library\Presets\Audio Effects\Max Audio Effect\`
   (Mac: `Músicas/Ableton/User Library/Presets/Audio Effects/Max Audio Effect/`)
3. Os 4 arquivos (**Rodo.amxd**, **rodo.js**, **rodo_view.js** e **rodo_strip.js**) **precisam ficar juntos** na mesma pasta.

> **RESET.** O RODO guarda o ganho de antes de cada clip e o **RESET** volta tudo como estava, enquanto o device continuar aberto. Para garantia total, salve uma cópia do set antes do primeiro APPLY.

PASSO 1

1 Coloque e ative

1. Arraste o **Rodo.amxd** para a **primeira faixa de áudio** do projeto. No device fica só o botão `OPEN`: tudo o mais está na janela.
2. **1ª vez:** clique em `OPEN`. A janela pede o **e-mail** e o **token**: digite os dois e clique em `ACTIVATE` (internet só nessa hora; depois vale 45 dias sem internet e renova sozinha).

> **NO MASTER NÃO FUNCIONA:** de lá o ANALYZE não lê os clips. O som da faixa onde o device fica passa normalmente, em estéreo.

PASSO 2

2 ANALYZE

1. Na janela, escolha o **TARGET**, o **MODE** e o **SCOPE** (próxima página) e clique em `ANALYZE`.
2. O RODO lê cada clip e mostra, por faixa, o **PEAK** de agora e o **GAIN** que vai aplicar. Nada muda no set até o APPLY.



A janela: barra de controles em cima, uma linha por faixa, TARGET tracejado em laranja.

NA JANELA	SIGNIFICADO
PEAK	Pico da faixa agora (verde depois do APPLY).
GAIN	Quanto o Clip Gain vai mudar (faixa de valores, no MODE CLIP).
Vermelho / "faltou X"	O clip está tão baixo que o Clip Gain bate no teto antes do TARGET.

PASSO 3

3 TARGET, MODE e SCOPE

CONTROLE	FAIXA · PADRÃO	O QUE FAZ
TARGET	−12 a −0.3 dB · **−6.0 dB**	O pico que os clips vão ter depois do APPLY. Arraste o slider.
MODE CLIP		Cada clip vai ao TARGET, sozinho. Tudo fica com o mesmo pico.
MODE TRACK	**padrão**	O clip mais alto da faixa vai ao TARGET e o **mesmo ganho** vale para os outros clips dela: a dinâmica da faixa (verso baixo, refrão alto) se mantém.
MODE ALL		O pico mais alto do set vai ao TARGET e o **mesmo ganho** vale para tudo: o balanço entre os stems se mantém.
SCOPE	ALL / SELECTED · **ALL**	Todas as faixas, ou só a faixa selecionada no Live (clique ANALYZE de novo).

- **Clique no nome de uma faixa** para deixá-la **fora** da normalização (a caixinha apaga).
- Mudou o TARGET ou o MODE? O GAIN de cada faixa é recalculado na hora.

> **QUAL MODE USAR?** Gain staging para a mix: **TRACK**. Stems de bateria em que cada hit deve bater igual: **CLIP**. Só quer subir ou descer o set inteiro sem mexer no balanço: **ALL**.

PASSO 4

4 APPLY e RESET

1. Clique em `APPLY`. O RODO ajusta os clips da esquerda para a direita e **o rodo passa nas faixas**: atrás dele, as ondas já aparecem no nível novo e o PEAK de cada faixa fica verde.
2. Ao terminar, o botão mostra **APPLIED** ✓ e o rodapé conta os clips ajustados.
3. Não gostou? `RESET` volta o ganho de antes de cada clip.

Dúvidas e problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
A janela pede ativação de novo	A licença é confirmada pela internet a cada 45 dias: conecte e clique em ACTIVATE. "Limite de computadores": desative no outro computador (na janela, LICENSE › DEACTIVATE) ou escreva para o suporte.
"v8: can't find rodo.js"	Os 4 arquivos não estão na mesma pasta do .amxd. Copie a pasta inteira de novo.
O ANALYZE não acha nada	O device está no master? Ponha na primeira faixa de áudio. Confira também se os clips estão no Arrangement.
"faltou X dB" numa faixa	O clip está baixo demais: o Clip Gain chegou no teto. Suba o volume do clip na origem ou aceite o pico abaixo do TARGET.
RESET não volta	O RESET guarda os ganhos enquanto o device está aberto. Fechou o set ou o device? Use Ctrl+Z ou a cópia do set.
Uma faixa não muda	Ela está fora da normalização (clique no nome) ou o SCOPE está em SELECTED.
Deu erro	Abra o console do Max (no device: editar › Max › Window › Max Console). As linhas "RODO:" mostram cada clip. Mande o print para o suporte.

Resumo em 30 segundos

1. RODO na **primeira faixa de áudio** (não no master).
2. **OPEN** (na 1ª vez, **ACTIVATE** com e-mail e token).
3. Escolha **TARGET**, **MODE** e **SCOPE** → **ANALYZE**.
4. Confira PEAK e GAIN de cada faixa → **APPLY**.
5. Não gostou? **RESET**.

> **SUPORTE.** Dúvidas, sugestões ou problemas: **contato@insidestudiosp.com.br** · **insidestudiosp.com.br**