
# Mécanique des fluides





 $\begin{array}{c} {\rm IMFT~/~UPS} \\ {\rm D\'epartement~de~M\'ecanique} \end{array}$ 

Interaction entre deux tourbillons contrarotatifs

 $\ \, \bigcirc \,$  P. Brancher, IMFT

# 5. Equations-bilan et régimes d'écoulements

#### Sommaire

- Equations-bilan sous forme locale et intégrale Equations-bilan : généralités Bilan de masse Bilan de quantité de mouvement Autres équations-bilan
- Equations de Navier-Stokes
- Simplifications et régimes d'écoulement Simplifications pour les liquides Analyse dimensionnelle de l'équation-bilan de QDM Analyse dimensionnelle de l'équation-bilan de masse

### Les différents types de systèmes

- On appelle système isolé tout système qui n'échange pas avec l'extérieur ( $\dot{F}_e=0$ ) : ni matière, ni quantité de mouvement, ni travail, ni chaleur.
- On appelle matériel  $\mathcal{D}(t)$  un volume constitué des mêmes particules fluides, suivi au cours du temps. C'est donc un concept Lagrangien et l'équivalent d'un système fermé, qui n'échange pas de matière avec l'extérieur mais qui peut cependant échanger de la quantité de mouvement, du travail ou de la chaleur.
- On appelle volume de contrôle Ω un volume fixe dont la frontière peut être traversée par de la matière entrante et sortante. Il s'agit donc d'un concept Eulerien équivalent à un système ouvert qui peut échanger matière, quantité de mouvement, travail et chaleur avec l'extérieur.



Volume de contrôle  $\Omega$ 




### Théorème du transport (Rappel chap. 3)

Les équations de la physique (bilans de masse, de quantité de mouvement, d'énergie), s'écrivent naturellement en considérant un volume matériel  $\mathcal{D}(t)$ .

Le théorème de Transport permet de traduire ce bilan dans le cas (Eulérien) d'un volume de contrôle  $\Omega$ .

#### Théorème :

Considérons un domaine matériel mobile  $\mathcal{D}(t)$  coı̈ncidant à l'instant t avec un volume de contrôle fixe  $\Omega$  (bordé par un countour  $\partial\Omega$ ).



La dérivée matérielle de la quantité intégrale  $F(t)=\int_{\mathcal{D}(t)}fdV$  s'écrit alors :

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{D}(t)} f dV = \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial t} dV + \oint_{\partial \Omega} f \vec{u} \cdot \vec{n} \, dS$$

Remarque : ce théorème est une généralisation du théorème suivant pour un problème monodimensionnel :

$$\frac{d}{dt} \int_{a(t)}^{b(t)} f(x,t) dx = \int_{a(t)}^{b(t)} \frac{\partial f}{\partial t} dx + \left[ \frac{db}{dt} f(b(t),t) - \frac{da}{dt} f(a(t),t) \right]$$



## Bilan de masse : bilans intégraux

Quantité physique : masse M associée à la grandeur intensive  $\rho$  (masse volumique).

Pour un volume matériel  $\mathcal{D}(t)$  donné

$$M(t, \mathcal{D}) = \int_{\mathcal{D}(t)} \rho(\vec{x}, t) \, dV$$

Pour ce système matériel, le principe de conservation de la masse  $\dfrac{dM}{dt}=0$  s'écrit :

ullet bilan intégral lagrangien pour le volume matériel  ${\cal D}$  en suivant le fluide dans son mouvement

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{D}(t)} \rho(\vec{x}, t) \ dV = 0 \tag{1}$$

 $\bullet$  bilan intégral eulérien pour le volume de contrôle fixe  $\Omega$  (système ouvert)

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho(\vec{x}, t) \ dV = -\oint_{\partial \Omega} \rho \, \vec{u} \cdot \vec{n} \ dS \tag{2}$$

[Démonstration] : théorème de transport avec  $f=\rho$ 

4) d (4

### Bilan de masse : bilans locaux

A partir des bilans intégraux précédents, on déduit les équations locales de bilan de masse :

Bilan local eulérien

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}\left(\rho \,\vec{u}\,\right) = 0 \tag{3}$$

[Démonstrations :]

- (i) A partir du bilan intégral Eulérien, à l'aide du théorème de la divergence
- (ii) Directement par un bilan sur un volume élémentaire
- Bilan local lagrangien, en suivant la particule fluide dans son mouvement

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} \vec{u} = 0 \tag{4}$$

[Démonstrations :]

- (i) En utilisant la définition de la dérivée particulaire
- (ii) En variables lagrangiennes (cf. MMC)

200

### Bilan de quantité de mouvement : bilans intégraux

Quantité physique : quantité de mouvement  $\vec{Q}$  associée à la grandeur intensive  $\rho \, \vec{u}.$ 

Pour un volume matériel 
$$\mathcal{D}(t)$$
 donné :  $\vec{Q}(t,\mathcal{D}) = \int_{\mathcal{D}(t)} \rho(\vec{x},t) \, \vec{u}(\vec{x},t) \, dV$ 

Principe de conservation de la quantité de mouvement :  $\frac{d\vec{Q}}{dt} = \vec{F}_{\rm ext} \xrightarrow{} \mathcal{D}$ 

ullet bilan intégral lagrangien pour le volume matériel  ${\cal D}$  en suivant le fluide dans son mouvement

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{D}(t)} \rho \, \vec{u} \, dV = \int_{\mathcal{D}(t)} \rho \vec{g} \, dV + \oint_{\partial \mathcal{D}(t)} \left( -p\vec{n} + \overrightarrow{\vec{\tau}} \cdot \vec{n} \right) \, dS \tag{5}$$

où  $\vec{g}$  désigne la gravité (ou toute force à distance par unité de masse).

et où les forces surfaciques sont la pression (normale) et la contrainte visqueuse (représentée par le tenseur  $\overrightarrow{\tau}$ ). Ce bilan s'interprète simplement comme le principe fondamental de la dynamique appliqué au système matériel  $\mathcal{D}$ .

 $\bullet$  bilan intégral eulérien pour le volume de contrôle fixe  $\Omega$  (système ouvert)

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho \, \vec{u} \, dV = \int_{\Omega} \rho \vec{g} \, dV + \oint_{\partial \Omega} \left( -p \vec{n} + \overrightarrow{\tau} \cdot \vec{n} \right) \, dS - \oint_{\partial \Omega} \rho \, \vec{u} \, (\vec{u} \cdot \vec{n}) \, dS \qquad (6)$$

[Démonstration] : théorème de transport avec  $f=
ho \vec{u}$ 

Remarque : en présence d'interface traversant la frontière du volume considéré, il faut ajouter au membre de droite la contribution de la force de tension superficielle

$$\int_{\mathcal{L}} \gamma \vec{n}_{\mathcal{L}} \ dl$$

### Bilan de quantité de mouvement : bilans locaux

Bilan local eulérien ou "sous forme conservative"

$$\left[\frac{\partial}{\partial t}(\rho \vec{u}) + \vec{\text{div}}(\rho \vec{u} \otimes \vec{u})\right] = \rho \vec{g} - \vec{\text{grad}}p + \vec{\text{div}}(\vec{\tau})$$
(7)

#### [Démonstration] :

A partir du bilan intégral eulérien, à l'aide du théorème de la divergence.

Bilan local lagrangien,

$$\rho \frac{d\vec{u}}{dt} = \rho \vec{g} - g\vec{r}adp + d\vec{i}v(\vec{\tau})$$
 (8)

#### [Démonstration] :

- (i) A partir du bilan local eulérien (exercice),
- (ii) Par un bilan des forces appliqué à un volume élémentaire dV.
- Autre écriture (pour un fluide Newtonien, en négligeant la viscosité en volume) :

$$\rho\left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + g \vec{r} \vec{a} d(\vec{u}) \cdot \vec{u}\right) = \rho \vec{g} - g \vec{r} a dp + \mu\left(\Delta \vec{u} + \frac{1}{3} g \vec{r} a d(\text{div}(\vec{u}))\right)$$
(9)

Démo : exercice

4) d (4

### Autres équations-bilan :

Le document Formulaire de mécanique des fluides, annexe  ${\bf C}$  liste d'autres équations-bilans utiles en mécanique des fluides :

- bilan intégral d'énergie totale.
  - (Egalement appelé premier principe en système ouvert).
- Bilan local d'énergie totale.

(Se déduit du bilan intégral).

$$\rho \frac{d}{dt} \left( c_v T + \frac{|\vec{u}|^2}{2} \right) = \rho \vec{g} \cdot \vec{u} - g \vec{r} \text{ad}(p) \cdot \vec{u} + \text{div}(\vec{\tau}) \cdot \vec{u} - \text{div}(\vec{q}); \qquad \vec{q} = -\lambda g \vec{r} \text{ad}(T)$$
(10)

(cf. chapitres 11-12, écoulements compressibles de gaz parfaits)

- Bilan local d'énergie cinétique.
  - (S'obtient à partir du bilan local de QDM en projetant sur  $\vec{u}$ ).
  - (cf. chap. 7, théorème de Bernoulli).
- bilan intégral d'énergie cinétique.
  - (S'obtient à partir du bilan local, en intégrant sur un volume  $\Omega$ ).
  - (cf chap. 9, perte de charge dans une conduite , et chap. 10, flux d'énergie acoustique).
- Bilans d'énergie interne
  - (S'obtiennent en combinant les bilans d'énergie totale et d'énergie cinétique)
- Bilans d'entropie (second principe en système ouvert)
- o (...)

4) Q (3

### Equations du mouvement d'un fluide

On peut donc maintenant résumer les équations régissant le mouvement d'un fluide dans le cas le plus général :

Bilan local de masse : 
$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} \vec{u} = 0$$

$$\mbox{Bilan local de qdm}: \quad \rho \frac{d\vec{u}}{dt} = \rho \vec{g} - \mbox{grad} p + \mu \Delta \vec{u} + \frac{\mu}{3} \mbox{grad}(\mbox{div}\left(\vec{u}\right))$$


$$\text{Bilan local d'énergie}: \quad \rho \frac{d}{dt} \left( c_v T + \frac{|\vec{u}|^2}{2} \right) = \rho \vec{g} \cdot \vec{u} - \text{gr}{\text{ad}}(p) \cdot \vec{u} + \text{div} \left( \overrightarrow{\tau} \right) \cdot \vec{u} + \lambda \Delta T$$

Equation d'état : p=
ho rT (gaz parfait) ou  $ho=
ho_0$  (liquide incompressible indilatable)

4)4(4

#### **Conditions limites**

A ces équations doivent être adjointes des conditions limites sur une frontière  $\Sigma$  (éventuellement mobile) séparant le fluide d'un milieu extérieur (solide ou fluide).



1) Q (4

L3 Mécanique 2015-2016 Mécanique des fluides

#### Conditions limites

Condition limite cinématique.

$$\vec{u}(\vec{x} \in \Sigma, t) = \vec{u}_{\mathsf{ext}}(\vec{x} \in \Sigma, t)$$

Condition souvent simplifiée dans le cas ou la frontière  $\Sigma$  une paroi fixe sous la forme suivante :

$$\vec{u} = \vec{0}$$

Condition limite dynamique

$$\overrightarrow{\vec{\sigma}}(\vec{x} \in \Sigma, t) \cdot \vec{n} - \overrightarrow{\vec{\sigma}}_{\rm ext}(\vec{x} \in \Sigma, t) \cdot \vec{n} = \gamma K \qquad \text{(} K = \text{courbure de la surface, cf. chap. 2)}$$

Condition souvent simplifiée dans le cas ou  $\Sigma$  est une surface libre plane (d'altitude y=cte) sous la forme suivante :

$$\overrightarrow{\overrightarrow{\sigma}} \cdot \overrightarrow{n} = -p_{ext} \overrightarrow{n}$$

c.a.d. 
$$p - \tau_{yy} = p_{ext}$$
 et  $\tau_{xy} = \tau_{yz} = 0$ 

Condition limite thermique

$$\vec{q} = \vec{q}_{ext}$$

Condition souvent simplifiée sous l'une des deux formes suivantes :

$$\vec{q} = \vec{0}$$
 ( paroi adiabatique ) ou  $T = T_{ext}$  (paroi isotherme).

NB : les deux premières conditions limites généralisent celles vues au chapitre 4 pour les écoulements plans parallèles.



# Simplifications (cas des liquides)

Dans le cas des liquides incompressibles, indilatables  $(
ho=
ho_0)$ 

- 1. L'équation-bilan de masse se simplifie en  $\operatorname{div}\left(\vec{u}
  ight)=0$  .
  - => L'écoulement est iso-volume (on dit aussi "écoulement incompressible", par abus de language).
- 2. Les problèmes dynamique et thermique sont découplés (aucun terme ne dépend de T dans l'équation-bilan de QDM).
  - => Si l'on ne s'intéresse qu'au champ de vitesse et aux forces générées sur les obstacles, on peut oublier l'équation de la température!
  - => en revanche si l'on s'intéresse aux transferts thermiques, il faut d'abord résoudre le problème dynamique avant de résoudre le problème thermique... (cf. cours de transferts thermiques, chapitre "convection").

**Conclusion :** Pour les liquides incompressibles (chapitres 6 à 9) on retiendra les équations sous la forme suivante ("Equations de Navier-Stokes incompressibles") :

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{u} = 0 \\ \rho_0 \frac{d\vec{u}}{dt} = \rho_0 \vec{g} - \operatorname{grad} p + \mu \Delta \vec{u} \end{cases}$$

200

L3 Mécanique 2015-2016 Mécanique des fluides

## Simplifications (cas des liquides)

#### 3 Simplification sur la pression :

Les termes de gravité et de gradient de pression peuvent se regrouper en introduisant la  $pression\ motrice$ 

$$\hat{p} = p - \rho_0 \vec{g} \cdot \vec{x} \quad (= p + \rho_0 gz \text{ si la gravit\'e est selon} - z)$$

=> L'eg. de NS se réécrit alors :

$$\rho_0 \frac{d\vec{u}}{dt} = -g\vec{r}ad\hat{p} + \mu \Delta \vec{u}$$

#### Conséquences :

- L'écoulement d'un fluide pesant est cinématiquement équivalent à celui d'un fluide non pesant (g = 0)
- La force exercée par un fluide pesant sur une surface Ω de frontière S peut être évaluée ainsi :

$$\vec{F}_{\mathcal{F}S} = -\oint_{\mathcal{S}} p\vec{n}dS$$

$$= -\oint_{\mathcal{S}} \hat{p}\vec{n}dS + \int_{\Omega} g\vec{r}ad(\rho_0 \vec{g} \cdot \vec{x})dV$$

$$= -\oint_{\mathcal{S}} \hat{p}\vec{n}dS - \rho_0 \vec{g}V$$
(11)

- Interprétation : la force exercée sur un obstacle entièrement immergé se compose de deux termes : une force hydrodynamique qui peut être déduite de la solution du problème non pesant, et une force hydrostatique qui n'est autre que la poussée d'Archimède!
- Conséquence : la force horizontale sur un sous-marin (ou un avion en vol subsonique



14

# Analyse dimensionnelle de l'eq. de QDM

(a finir) => Nombre de Reynolds



L3 Mécanique 2015-2016 Mécanique des fluides 1

# Analyse dimensionnelle de l'eq. de masse


(a finir) => Nombre de Mach

\*) Q (\*

### Régimes d'écoulements autour d'un cylindre

Illustration de l'importance du nombre de Reynolds :

### Régimes d'écoulement autour d'un cylindre



- (a)  $Re \approx 1$ : écoulement stationnaire symétrique (régime de Stokes, cf. chap. 5).
- (b) Re = 26: écoulement stationnaire avec zone de décollement.
- (c) Re = 200: écoulement instationnaire, apparition d'une allée de tourbillons.
- (d)  $Re = 10^5$ : écoulement turbulent.