על מנת להיכנס לסביבה המקורית של ביטקוין, נרצה להוריד את קוד המקור. כאמור, ביטקוין הוא קוד פתוח שגרסאות הקוד שלו מנוהלות בגיטהאב ופתוחות לכולם.

כדי להוריד את קוד המקור של ביטקוין נכתוב בטרמינל (לינוקס):

\$ git clone https://github.com/bitcoin/bitcoin.git

– לאחר מכן

\$ cd bitcoin/

כדי להכנס אל מיקום קבצי הגיטאהב. נרצה לבחור גרסה ספציפית של ביטקוין להשתמש בה. השוני בין הגרסאות אינו מהותי אלא טכני ונועד לשיפור ביצועים או לתיקון באגים במימוש אבל העקרונות שעליהם מושתת הביטקוין לא שונו ועדיין אותם עקרונות מהיווסדו של המטבע.

כדי לראות את כל גרסאות הביטקוין (מהם נוכל לבחור גרסה) ששוחררו עד כה נכתוב בטרמינל:

\$ git tag

נבחר גרסה ספציפית (שאינה נגמרת בrc – אלה גרסאות נסיוניות):

\$ git checkout v0.17.1

פעולה זו יוצרת גישה לקוד המקור ומאפשרת לפתוח branch כדי לבצע שינויים. כדי לוודא שאכן הקוד של הגרסה הספציפית נמצא בגיט הנוכחי במחשב נרשום:

\$ git status

ונקבל את פרטי הגרסה שאותה פתחנו לצפייה.

לפני ההתקנה כדאי לקרוא <u>כאן</u> את התלויות והשינויים בהתקנה: .doc/build-unix.md (בתוך הגיטהאב לעיל).

כל שגיאה מקורה בחוסר בתלויות. כדאי לוודא שכל הספריות התלויות מותקנות כנדרש.

התחברות אל הרשת ושימוש בClient ובממשק המקור של ביטקוין תלויים ב4 פקודות:

```
./autogen.sh
./configure
make
make install # optional
```

כמו שכתוב בgithub הרלוונטי.

את הפקודה configure/. אפשר לעטוף בדגלים שונים כדי לייעל את ההורדה ולצמצם את ה"עלות" של התוכנה של הקליינט (bitcoind) (מ200 ג'יגה ל5 ג'יגה - https://bitcoin.org/en/full-) (node#reduce-storage) ישנם מספר Clients שמהווים כניסה לרשת הביטקוין:

- libbitcoin and sx tools, a C++ multi-threaded full node client and library with command-line tools (https://libbitcoin.dyne.org/)
- bitcoinj, a Java full node client library (https://code.google.com/p/bitcoinj/)
- btcd, a Go language full node bitcoin client (https://opensource.conformal.com/wiki/btcd)
- Bits of Proof (BOP), a Java enterprise-class implementation of bitcoin (https://bitsofproof.com)
- picocoin, a C implementation of a light-weight client library for bitcoin (https://github.com/jgarzik/picocoin)
- pybitcointools, a Python bitcoin library (https://github.com/vbuterin/pybitcoin tools)
- pycoin, another Python bitcoin library (https://github.com/richardkiss/pycoin)

נשתמש בClient בסיסי הנקרא "bitcoind" (שהוא גם אחד הממשקים הראשונים של ביטקוין). כדי לאתחל את החיבור אל אחד משרתי רשת הביטקוין (שרת seed – יורחב בפרקים הבאים)

\$bitcoind -daemon

נכתוב:

כדי לעצור את פעולת השרת נכתוב:

\$bitcoin-cli stop

חיבור bitcoin core בברירת המחדל מאזין ל125 חיבורים לpeer to peer. כדי להגביל את החיבורים האפשריים נכתוב בשורת הפקודה:

\$ bitcoind -maxconnections=1

(אפשר להחליף את המספר 1 במספר החיבורים הרצויים לרשת).

```
fyhenig@yhenig:~/bitcoin$ bitcoind -daemon
Bitcoin server starting
yhenig@yhenig:~/bitcoin$ bitcoin-cli stop
Bitcoin server stopping
yhenig@yhenig:~/bitcoin$
```

בהכנסת הפקודה:

\$ bitcoin-cli getpeerinfo

נוכל לדעת את מספר הקישורים לרשת ואת הפרטים שלהם. לדוגמא, חיבור מספר 8 יראה כך:

```
"id": 7,
   "addr": "52.194.225.93:8333",
   "addrlocal": "94.230.83.252:5315",
   "addrbind": "192.168.93.168:36712",
   "services": "0000000000000000000,
   "relaytxes": true,
   "lastrecv': 1559504689,
   "lastrecv': 1559504729,
   "bytessent": 392,
   "bytessent": 392,
   "bytessert": 392,
   "bytesrecv": 35641,
   "conntime": 1559504671,
   "timeoffset": -1,
   "pingtime": 0.9089120000000001,
   "minping": 0.709693,
   "version": 70015,
   "subver": "/satoshi:0.17.0/",
   "inbound": false,
   "addnode": false,
   "addnode": false,
   "startingheight": 578971,
   "banscore": 0,
   "synced headers": -1,
   "inflight": [
],
   "whitelisted": false,
   "bytessent_per_msg": {
        "feefilter": 32,
        "getaddr": 24,
        "verack": 24,
        "verack": 24,
        "version": 126
},
   "bytesrecv_per msg": {
        "addr": 30082,
        "feefilter": 32,
        "getheaders": 1953,
        "inv": 4138,
        "ping": 32,
        "pong": 32,
        "sendempect": 66,
        "sendempect": 66,
        "sendempect": 24,
        "verack": 24,
        "ver
```