#### RESUMO GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA

# VINCULAÇÃO DE ENDEREÇOS

#### 1. Memória e Acessos:

- A CPU acessa diretamente a memória principal, registradores e cache, com foco em otimizar a velocidade.
- Dados devem estar na memória principal para serem processados pela CPU.
- Para concluir o um acesso a memória, que muitas vezes pode ser lento, usa-se cache, memoria intermediaria que pode acelerar o processo.

#### 2. Controle de Acesso à Memória:

- A multiprogramação permite múltiplos processos na memória simultaneamente.
- Uso de registradores base e limite para definir os intervalos de memória permitidos para cada processo.
- Um processo de usuário pode residir em qualquer parte da memória.
- Um processo de um usuário não pode modificar ou alterar estruturas de outros processos.

Registrador base: o menor endereço legal da memória física

Registrador limite: o tamanho do intervalo

#### 3. Vinculação de Endereços:

- Mapeamento de endereços simbólicos no código-fonte para endereços reais na memória.
- A vinculação pode ocorrer em tempo de compilação, carga ou execução.
- Separação entre endereços lógicos (gerados pela CPU) e físicos (visíveis pela unidade de memória).

Espaço de endereçamento lógico é o conjunto de endereços lógicos gerados por um programa.

Espaço de endereçamento físico é o conjunto de endereços físicos correspondentes aos lógicos.

## 4. Mapeamento Lógico-Físico:

- Feito pela Unidade de Gerenciamento de Memória (MMU).
- Esquema simples de MMU adiciona o valor do registrador base ao endereço lógico.

#### 5. Carga Dinâmica:

- Partes do processo s\u00e3o carregadas na mem\u00f3ria conforme necess\u00e1rio, economizando espa\u00e7o.
- Permite executar programas grandes utilizando apenas os trechos frequentemente usados.

## 6. Vinculação de Bibliotecas:

 Pode ser estática (integrada ao programa) ou dinâmica (carregada em tempo de execução via stubs).

Stubs -> Stub é um fragmento de código que indica como localizar na memória as rotinas da biblioteca ou como carregá-las

#### 7. Permuta (Swapping):

 Troca de processos entre memória principal e memória de retaguarda para otimizar recursos.

Swap out -> Quando um processo sai da memória principal e vai para a memória de retaguarda.

Swap in -> Quando um processo sai da memória de retaguarda e vai para a memória principal.

# ALOCAÇÃO DE MEMÓRIA CONTÍGUA E O PROBLEMA DA FRAGMENTAÇÃO DA MEMÓRIA

#### 1. Alocação de Memória Contígua:

Definição: Cada processo ocupa uma única seção contígua de memória.

#### Divisão:

- Partição do sistema operacional (SO).
- Partição dos processos do usuário.

## 2. Tipos:

- 1. Simples: Apenas um processo na memória, gerando subutilização.
- 2. Múltipla:
  - Múltiplos processos simultâneos.
  - Pode usar partições fixas (MFT) ou variáveis (MVT).

# 3. Particionamento Fixo (MFT):

• Memória dividida em partições de tamanhos fixos.

# Desvantagens:

 Espaço não utilizado em partições maiores que o necessário (fragmentação interna).

#### 4. Funcionamento:

• Processos são carregados em partições disponíveis.

# Filas de acesso podem ser:

- Unica: Todos os processos competem pelas partições.
- Múltiplas: Cada partição possui sua própria fila.

# 5. Particionamento Variável (MVT):

- Memória particionada dinamicamente.
- Mantém tabelas de lacunas disponíveis.

#### Funcionamento:

• Lacunas podem ser divididas ou mescladas para acomodar processos.

## Métodos de seleção:

- First-fit: Primeira lacuna suficiente.
- Best-fit: Menor lacuna suficiente.
- Worst-fit: Major lacuna.

O Primeiro Apto (First-fit) e o Mais apto (Best-fit) são melhores que o Menos Apto (Worst-fit) em termos de tempo e uso de memória.

#### 6. Problemas de Fragmentação:

#### 1. Interna:

• Espaço ocioso dentro de partições fixas.

Exemplo: Processos menores que o tamanho das partições.

#### 2. Externa:

• Lacunas não contíguas (espaço suficiente, mas fragmentado), mesmo com espaço suficiente disponível.

#### Soluções:

- Compactação: Reorganizar os processos para criar uma única grande lacuna.
- Relocação: Mover processos para consolidar memória livre.

# **ESQUEMAS DE PAGINAÇÃO E SEGMENTAÇÃO**

#### Paginação:

#### Definição:

- Permite que o espaço de endereçamento físico de um processo não seja contíguo.
- Divide a memória física em quadros (frames) e a memória lógica em páginas (pages) de tamanho fixo.
- Evita fragmentação externa, mas pode gerar fragmentação interna.

#### Funcionamento:

 Cada processo possui uma tabela de páginas para mapear suas páginas em quadros da memória física.

Endereços lógicos gerados pela CPU são divididos em:

• Número de página (p): Índice na tabela de páginas.

• Deslocamento de página (d): Define a posição dentro da página.

# Exemplo de Cálculo:

• Fórmula: (número de página × tamanho do quadro) + deslocamento interno.

# Proteção:

• Cada entrada da tabela de páginas possui um bit válido/inválido para indicar se a página está dentro do espaço de endereçamento lógico do processo.

## Segmentação:

#### Definição:

- Divide o espaço de endereçamento lógico em segmentos que correspondem a partes lógicas de um programa (ex.: código, pilha, heap).
- Evita fragmentação interna, mas pode gerar fragmentação externa.

#### Funcionamento:

- Cada segmento possui uma base (endereço inicial na memória física) e um limite (tamanho do segmento).
- O compilador cria segmentos que podem crescer ou diminuir independentemente.

## Exemplo:

 Um segmento pode ocupar diferentes posições na memória física e ser acessado de forma independente.

# Comparação entre Paginação e Segmentação:

Característica	Paginação	Segmentação
Tamanho	Fixos (quadros e páginas)	Variáveis (Segmentos)
Fragmentação	Interna	Externa
Organização	Foco em blocos de	Foco em elementos do
	memória	programa
Tabela	Tabela de Páginas	Tabela de Segmentos

#### **MEMÓRIA VIRTUAL**

#### Definição:

- Separa memória lógica (vista pelos processos) da memória física (hardware disponível).
- Permite que programas usem mais memória do que o disponível fisicamente.
- Memória principal é tratada como uma cache para armazenamento secundário.

# Paginação por Demanda:

#### Funcionamento:

- Divisão da memória lógica em páginas.
- As páginas são carregadas na memória física apenas quando acessadas.
- Páginas não acessadas permanecem no disco.

#### Bit "Válido - Inválido":

- Válido: Página está na memória.
- Inválido: Página está no disco ou é inválida.
- Erro de página (Page Fault):
- Ocorre quando um processo tenta acessar uma página inválida.
- Tratamento:
  - 1. Verificar validade do acesso.
- 2. Carregar a página no quadro de memória.
- 3. Atualizar a tabela de páginas.
- 4. Reiniciar a instrução interrompida.

#### Substituição de Páginas:

## Quando ocorre:

- Se não há quadros livres na memória.
- O sistema escolhe um quadro para substituir usando algoritmos específicos.

#### Critérios para avaliação de algoritmos:

- Taxa de erros de página: Número de erros por total de requisições.
- Algoritmos eficientes minimizam os erros de página.

#### Algoritmos de Substituição de Páginas:

#### 1. FIFO (First In, First Out):

- Substitui a página mais antiga.
- Simples, mas pode gerar alta taxa de erros.

# 2. **Ótimo** (OPT):

- Substitui a página que não será usada pelo maior tempo.
- Ideal em teoria, mas difícil de implementar.

#### 3. **LRU** (Least Recently Used):

- Remove a página menos usada recentemente.
- Usa o passado recente como predição do futuro.

# 4. **LFU** (Least Frequently Used):

- Substitui a página menos frequentemente usada.
- Pode ser combinado com FIFO ou LRU para desempate.

#### 5. **MFU** (Most Frequently Used):

- Substitui a página mais frequentemente usada.
- Parte do princípio de que a página recém-carregada ainda será utilizada.

## **Atividade Improdutiva (Thrashing):**

- Ocorre quando o sistema gasta mais tempo transferindo páginas entre memória principal e secundária do que executando processos.
- Problema comum em sistemas que implementam memória virtual.

# ALOCAÇÃO DE QUADROS DA MEMÓRIA

# Tamanho de Páginas:

# Páginas pequenas:

- Transferências mais rápidas entre disco e memória.
- Suporta mais páginas na memória, mas exige grandes tabelas de páginas.
- Ideal para instruções.

#### Páginas grandes:

- Tabelas de páginas menores.
- Transferências mais lentas.
- Melhor para dados.

#### Prática:

- Tamanhos variam entre 64 bytes e 4 MB.
- 4 KB é o mais comum em sistemas gerais; 1 KB\*em sistemas embarcados.

#### Alocação de Quadros:

#### Problema:

• Como dividir um número fixo de quadros de memória entre processos?

#### Regras básicas:

#### Sistemas monoprogramados:

• Apenas um processo usa todos os quadros.

#### Mínimo de quadros:

• Depende da arquitetura e do número de páginas referenciadas por instruções.

# Métodos de Alocação:

#### 1. Igual:

• Divide os quadros igualmente entre os processos.

Ex.: 93 quadros e 5 processos → Cada processo recebe 18 quadros (restante serve como buffer).

# 2. Proporcional:

• Aloca quadros de acordo com o tamanho do processo.

Ex.: 62 quadros e 2 processos (um com 10 páginas e outro com 127):

Processo 1: 4 quadros.

Processo 2: 57 quadros (restante como buffer).

# Alocação Global vs. Local:

#### 1. Local:

• Substituição de quadros ocorre apenas dentro do conjunto do processo.

#### 2. Global:

 Considera todos os quadros disponíveis no sistema, mesmo os alocados para outros processos.