Elasticsearch部署安装文档

当前使用ES版本为 elasticsearch-6.6.0,不建议使用其他版本,会有兼容问题。

软件安装

首先拷贝ES安装包到服务器,建议解压到/usr/local/目录,执行解压命令

tar -zxvf elasticsearch-6.6.0.tar.gz

目录重命名

mv elasticsearch-6.6.0 elasticsearch

新建用户

ES无法使用root账号启动,需要新增一个用户用来开启ED服务

useradd esuser passwd esuser

用上面命令新建用户,配置密码,为用户赋权限

chown -R esuser:esuser /usr/local/elasticsearch

修改配置

• 进入 config 文件夹下编辑 elasticsearch.yml 配置文件,添加如下配置

network.host: 0.0.0.0 #绑定的ip: 默认只允许本机访问,修改为0.0.0.0后则可以远程访问

• 修改访问数量限制,编辑 limits.conf 文件

vim /etc/security/limits.conf

在配置文件中新增下面配置项

- * soft nofile 65536
- * hard nofile 131072

可通过下面命令查看是否配置成功,如果已启动ES需要重新启动才可生效

ulimit -Hu ulimit -Su

```
[jun@bigdata121 root]$ ulimit -Hn
131072
[jun@bigdata121 root]$ ulimit -Sn
65536
[jun@bigdata121 root]$
```

• <u>root</u>用户修改配置sysctl.conf,增加最大虚拟内存太小

vim /etc/sysctl.conf

添加下面配置:

vm.max_map_count=655360

最后记得执行:

sysctl -p

然后, 重新启动elasticsearch, 即可启动成功。

启动服务

切换到 esuser 用户

su esuser

启动es命令,添加-d为后台启动:

./bin/elasticsearch -d

通过下面命令查询进程Id进行关闭

ps aux|grep elasticsearch

查询到进程pid后执行 kill 命令进行关闭即可

kill -9 pid

部署检查

执行后访问 ip:9200 可查看服务是否正常运行,如下图所示则为正常运行状态