

x
[B,n,H]
Wg
Wqkv
compuertas $\beta_t$
[dv],
$\bar{\lambda}_t = Wg \cdot x$
Q, K, V = W·x
+ shortconv
desplaza
$x_t = \varphi(k_{t-1})$
(desplazamiento
RAW)
NLMS por columna
NLMS por columna
$r_t = v_t - S_{t-1}^T x_t$
$\eta_{t,j}$ por columna
$\varphi(q_t)$
regla delta
$S_t = S_{t-1}(I - \lambda_t Diag(\eta_t)) + x_t(\eta_t \odot r_t)^T$
NLMS por columna
arrastra
siguiente
lectura
$S_{t-1}$
[dx,dv]
$o_t = S_t^T \cdot \varphi(q_t)$
(lectura tras
escritura)
Wo
O = Wo·$o_t$
[B,n,H]