
Capa: ? Rol de la capa de transporte

Enabling Applications on Devices to Communicate



Transportate de datos

Rol de la capa de transporte

La capa de transporte es responsable del establecimiento de una sesión de comunicación temporal entre dos aplicaciones y de la entrega de datos entre ellos. TCP/IP usa dos protocolos para alcanzar esto:

- Transmission Control Protocol (TCP)
- User Datagram Protocol (UDP)

Principales responsabilidades de los protocolos de la capa de transporte


- Seguimiento de las comunicaciones individuales entre aplicaciones en los hosts origen y destino
- Segmentación de datos para la manejabilidad y reensamblado de segmentos de datos en flujos de datos de aplicación en el destino
- Identificación de la aplicación apropiada para cada flujo de comunicación

Transporte de datos

Multiplexación de las Conversaciones

Segmentación de datos

- Permite muchas comunicaciones, desde diferentes usuarios, para ser intercalada (multiplexada) en la misma red, al mismo tiempo.
- Provee los medios para enviar y recibir datos cuando están corriendo múltiples aplicaciones.
- Encabezado agregado a cada segmento para identificarlo.



Transporte de datos

Confiabilidad de capa de Transporte

Diferentes aplicaciones tienen diferentes requerimientos de confiabilidad de transporte

TCP/IP provee dos protocolos de capa de transporte, TCP y UDP

Transmission Control Protocol (TCP)

- Provee entrega confiable asegurando que todos los datos llegan al destino.
- Usa confirmaciones y otros procesos para asegurar la entrega
- Gran demanda en la red mucha carga

User Datagram Protocol (UDP)

- Provee sólo las funciones básicas para la entrega no confiable
- Menos sobrecarga


TCP o UDP

- Hay un equilibrio entre el valor de la confiabilidad y el esfuerzo en ponerlo en la red.
- Desarrolladores de aplicaciones eligen el protocolo de transporte basado en los requerimientos de sus aplicaciones.

Introducción TCP y UDP Introducción a TCP

Transmission Control Protocol (TCP)

- RFC 793
- Orientado a la conexión creando una sesión entre origen y destino
- Entrega confiable retransmición de datos perdidos o corruptos
- Reconstrucción ordenada de datos numerando y secuenciando los segmentos
- Control de flujo regulando la cantidad de datos transmitidos
- Protocolo Stateful (con estado) mantiene un seguimiento de la sesión




Introducción TCP y UDP Introducción a UDP

User Datagram Protocol (UDP)

- RFC 768
- Sin conexión
- Entrega no confiable
- Reconstrucción no ordenada de datos
- Sin control de flujo
- Protocolo sin estado

Aplicaciones que usan UDP:

- Domain Name System (DNS)
- Video Streaming
- Voice over IP (VoIP)



UDP


Connectionless
No session establishment

No Flow Control
No congestion management

Introducción TCP y UDP

Separando Múltiples Comunicaciones


Números de puerto son usados por TCP y UDP para diferenciar entre aplicaciones.



Data for different applications is directed to the correct application because each application has a unique port number.

Introducción TCP y UDP


Direccionamiento de puerto TCP y UDP



Introducción TCP y UDP

Direccionamiento de puerto TCP y UDP

Port Numbers



Introducción a TCP y UDP

Direccionamiento de puerto TCP y UDP

Netstat

 Usado para examinar conexiones TCP que están abiertas y corriendo en un host de red

```
C:\>netstat
Active Connections
        Local Address
                        Foreign Address
Proto
                                                   State
        kenpc:3126
                        192.168.0.2:netbios-ssn
TCP
                                                   ESTABLISHED
        kenpc:3158
TCP
                        207.138.126.152:http
                                                   ESTABLISHED
        kenpc:3159
                        207.138.126.169:http
TCP
                                                   ESTABLISHED
        kenpc:3160
                        207.138.126.169:http
TCP
                                                   ESTABLISHED
        kenpc:3161
                        sc.msn.com:http
TCP
                                                   ESTABLISHED
        kenpc:3166
                        www.cisco.com:http
TCP
                                                   ESTABLISHED
C:\>
```

Procesos de servidor TCP

Request Source Ports Request Destination Ports Server Server Client 1 HTTP: Port 80 Client 2 Client 1 HTTP: Port 80 Client 2 SMTP: Port 25 SMTP: Port 25 Client requests to TCP server Client requests to TCP server HTTP Request: SMTP Request: HTTP Request: SMTP Request: Source Port: 49152 Source Port: 51152 Source Port: 49152 Source Port: 51152 Destination Port: 80 Destination Port: 25 **Destination Port: 80** Destination Port: 25 Use well known port numbers as the destination port. Use random port numbers as the source port.

TCP Conexión, Establecimiento y finalización


Three-Way Handshake

- Determina que el dispositivo destino está presente en la red.
- Verifica que el dispositivo destino tiene un servicio activo y está aceptando solicitudes en el número de puerto destino que el cliente que inició la sesión pretende usar.
- Informa al dispositivo destino que el cliente origen pretende establecer una sesión de comunicación en ese número de puerto.

TCP Three-Way Handshake – Paso 1

 Paso 1: El cliente solicita una sesión de comunicación cliente-a-servidor con el servidor.

TCP 3-way Handshake (SYN)



TCP Three-Way Handshake – Paso 2

 Paso 2 : El servidor confirma la sesión de comunicación cliente-a-servidor y solicita una sesión de comunicación servidor-a-cliente.

TCP 3-way Handshake (SYN, ACK)

```
★ Etnernet 11, Src: C1SCO_63:/4:aU (UU:UT:24:63:/4:aU)

    Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.254.254 (1)

☐ Transmission Control Protocol, Src Port: http (80),
     Source port: http (80)
    Destination port: kiosk (1061)
     [Stream index: 0]
                            (relative sequence number)
     Sequence number: 0
    Acknowledgement number: 1 (relative ack number)
     Header length: 28 bytes

☐ Flags: 0x12 (SYN, ACK)


       000. .... .... = Reserved: Not set
       ...0 .... = Nonce: Not set
A protocol analyzer shows server response in frame 15
  ACK flag set to indicate a valid Acknowledgement number
  Acknowledgement number response to initial sequence number as relative value of 1
   SYN flag set to indicate the Initial Sequence Number for the server to client session
   Destination port number of 1061 to corresponding to the clients source port
   Source port number of 80 (HTTP) indicating the web server service (httpd)
```

TCP Three-Way Handshake – Paso 3

 Paso 3: El cliente confirma la sesión de comunicación servidor-a-cliente.

TCP 3-way Handshake (ACK) Source port: kiosk (1061) Destination port: http (80) [Stream index: 0] Sequence number: 1 (relative sequence number) Acknowledgement number: 1 (relative ack number) Header Tength: 20 bytes ☐ Flags: 0x10 (ACK) 000. = Reserved: Not set ...0 = Nonce: Not set 0... = Congestion Window Reduced (CWR)0.. = ECN-Echo: Not set = Urgent: Not set Protocol Analyzer shows client response to session in frame 16 The TCP segment in this frame shows: ACK flag set to indicate a valid Acknowledgement number Acknowledgement number response to initial sequence number as relative value of Source port number of 1061 to corresponding Destination port number of 80 (HTTP) indicating the web server service (httpd)

Comunicación TCP Finalización de sesión TCP




A sends ACK response to B.

Confiabilidad y control de flujo

Confiabilidad TCP – Entrega Ordenada

Números de secuencia son usados para reensamblar segmentos en el orden original






Confiabilidad TCP – Confirmacines (Acknowledgement) y tamaño de ventana

Los números de secuencia y números de acuse de recibo (acknowledgement) son usados para confirmar la recepción.

Acknowledgement of TCP Segments




Tamaño de ventana - La cantidad de datos que un origen puede transmitir antes de que una confirmación deba ser recibida.

Confiabilidad TCP y control de flujo

Tamaño de ventana y acuses de recibo

TCP Segment Acknowledgement and Window Size




The window size determines the number of bytes sent before an acknowledgment is expected.

The acknowledgement number is the number of the next expected byte.

Confiabilidad y control de flujo


Control de flujo TCP – Prevención de congestión

TCP Congestion and Flow Control



If segments are lost because of congestion, the Receiver will acknowledge the last received sequential segment and reply with a reduced window size.

Confiabilidad y control de flujo Confiabilidad TCP - Acuse de recibo



Comunicación UDP

Baja sobrecarga UDP vs. Confiabilidad

UDP

- Protocolo simple que provee las funciones básicas de la capa de transporte
- Usado por las aplicaciones que pueden tolerar pequeñas pérdidas de datos
- Usado por aplicaciones que no pueden tolerar retardos

Usado por

- Domain Name System (DNS)
- Simple Network Management Protocol (SNMP)
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
- IP telephony or Voice over IP (VoIP)

Juegos online

Comunicación UDP


Reensamble de Datagrama

UDP: Connectionless and Unreliable Different datagrams may take different routes. Datagram 1 Datagram 1 Out of order datagrams Data are not Datagram 2 Datagram 2 re-ordered. Data is Having taken different routes divided into Datagram 3 Datagram 6 datagrams. Lost datagrams to the are not destination. Datagram 4 Datagram 5 datagrams re-sent. arrive out of order. Datagram 5 Datagram 4 Datagram 6

Comunicación UDP


Procesos UDP de servidor y cliente

- Aplicaciones de servidor basadas en UDP son asignados a números de puertos bien conocidos o registrados.
- Los procesos clientes UDP, aleatoriamente seleccionan números de puerto, de un rango de números de puerto dinámicos como puerto origen.




TCP o UDP

Aplicaciones que usan TCP



TCP o UDP

Aplicaciones que usan UDP



Router on Stick

- Diseñe las subredes a utilizar.
- Configure los host.
- Configure las VLAN en el Capa 2

Crea las Vlans:

2960Sw(config)#vlan 10

2960Sw(config-vlan)#vlan 20

2960Sw(config-vlan)#vlan 30

2960Sw(config-vlan)#exit

Configure los puertos que van a estar en las VLAN

Comandos de IOS de un switch Cisco	
Ingrese al modo de configuración global.	S1# configure terminal
Ingrese al modo de configuración de interfaz para la SVI.	S1(config)# interface id_interfaz
Establezca el puerto en modo de acceso.	S1(config-if) # switchport mode access
Asigne el puerto a una VLAN.	S1(config-if)# switchport access vlan id_vlan
Vuelva al modo EXEC privilegiado.	S1(config-if)# end

 A la interface que va hacia el enrutador, configúrela como un enlace troncal:

> 2960Sw(config)#int fa0/4 2960Sw(config-if)#sw mode trunk

Ahora ingrese al CLI del Router y encienda la interface que va hacia el Sw:

Router(config-if)#int g0/0

Router(config-if)#no shut

 Después crear las subinterfaces, para que por un único cable pueda formar la conectividad entre diferentes VLANs:

Router(config-if)#int g0/0.10

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10

Router(config-subif)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0 (Esta ip es el Gateway de la PC de la Vlan 10)

Router(config-subif)#int g0/0.20

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20

Router(config-subif)#ip add 192.168.20.1 255.255.25.0

Router(config-subif)#int g0/0.30

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30

Router(config-subif)#ip add 192.168.30.1 255.255.25.0

Router(config-subif)#end

InterVLAN Routing

Configure las Pc (o dispositivos finales) con la dirección que corresponde a la VLAN.

```
Crear las VLANs en Capa 2:
```

2960Sw(config)#vlan 40

2960Sw(config-vlan)#vlan 50

2960Sw(config-vlan)#vlan 60

2960Sw(config-vlan)#exit

En el L3 crear las mismas Vlans de los Sw capa 2:

Switch(config)#host L3

L3(config)#vlan 40

L3(config-vlan)#vlan 50

L3(config-vlan)#vlan 60

En el L2 configurar los puertos a las VLANs

En el L2 configurar el puerto trunk

En las interfaces del L3 que conectan con los Sw capa 2 configure:

L3(config-vlan)#int fa0/1

L3(config-if)#sw trunk encapsulation dot1q

L3(config-if)#sw mode trunk

L3(config-if)#int fa0/3

L3(config-if)#sw trunk encapsulation dot1q

L3(config-if)#sw mode trunk

L3(config-if)#exit

Ahora en cada vlan virtual del L3 (SVI) ingrese el gateway de cada pc a la Vlan que corresponde con su máscara de red:

L3(config)#int vlan 40

L3(config-if)#ip add 192.168.40.1 255.255.255.0

L3(config-if)#int vlan 50

L3(config-if)#ip add 192.168.50.1 255.255.255.0

L3(config-if)#int vlan 60

L3(config-if)#ip add 192.168.60.1 255.255.255.0

L3(config-if)#exit

L3(config)#ip routing

Nota: La interface que vaya a un router se le pone: no sw Con el fin de que empiece a enrutar.