Subneteo en IPV4 e IPV6

Divide y vencerás...



Segmentación de Redes

Razones para el subneteo

Las grandes redes necesitan ser segmentadas en pequeñas subredes, creando grupos más pequeños de dispositivos y servicios para:

- Controlar el tráfico conteniendo los broadcast dentro de subredes
- Reduce el tráfico de la red y mejora su rendimiento


Subnetting - proceso de segmentación de una red en múltiples redes más pequeñas llamadas subredes (subnetworks) o **Subnets.**


Comunicación entre subredes


- Un router es necesario para que dispositivos en diferentes redes y subredes se comuniquen.
- Cada interfaz de router debe tener una dirección de host IPv4 que pertenezca a la red o subred a la que la interfaz del router está conectada.
- Los dispositivos en una red y subred usan la interfaz del router anexada a su LAN como su default gateway.

El Subnetting IP es Fundamental










Planning requires decisions on each subnet in terms of size, the number of hosts per subnet, and how host addresses will be assigned.

Subnetting Básico

- Prestando de Bits para crear subredes
- Prestando 1 bit 2¹ = 2 subredes



Prestando 1 Bit desde la porción de host crea 2 subredes con la misma máscara de subred

Subred 0

Network 192.168.1.0-127/25

Mask: 255.255.255.128

Subred 1

Network 192.168.1.128-255/25

Mask: 255.255.255.128

Subredes en uso

Subred 0

Red 192.168.1.0-127/25

192.168.1.0/25
PC1 G0/0
R1

192.168.1.128/25

Subred 1

Red 192.168.1.128-255/25

Address Range for 192.168.1.0/25 Subnet


Network Address 192. 168. 1. 0 000 0000 = 192.168.1.0 First Host Address = 192.168.1.1 192. 168. 1. 0 000 0001 Last Host Address 192. 168. 1. 0 111 1110 = 192.168.1.126 Broadcast Address 192. 168. 1. 0 111 1111 = 192.168.1.127

Address Range for 192.168.1.128/25 Subnet


Network	Address					
192.	168.	1.	1	000	0000	= 192.168.1.128
First Hos	t Address					
192.	168.	1.	1	000	0001	= 192.168.1.129
Last Host	Address					
192.	168.	1.	1	111	1110	= 192.168.1.254
Broadcas	t Address					
192.	168.	1.	1	111	1111	= 192.168.1.255

Formulas de Subneteo

Calcular el Número de Subredes




Calcular el Número de Hosts



Creando 4 Subredes

Pidiendo 2 bits para crear 4 subredes. 2² = 4 subnets



Creando 8 Subredes


Pidiendo prestado 3 bits para Crear 8 Subredes 2³ = 8 subredes

	Network	192.	168.	1.	000	0 0000	192.168.1.1
Net 0	Fist	192.	168.	1.	000	0 0001	192.168.1.1
	Last	192.	168.	1.	000	1 1110	192.168.1.30
	Broadcast	192.	168.	1.	000	1 1111	192.168.1.31
	Network	192.	168.	1.	001	0 0000	192.168.1.32
Net 1	Fist	192.	168.	1.	001	0 0001	192.168.1.33
	Last	192.	168.	1.	001	1 1110	192.168.1.62
	Broadcast	192.	168.	1.	001	1 1111	192.168.1.63
	Network	192.	168.	1.	010	0 0000	192.168.1.64
Net 2	Network Fist	192. 192.	168. 168.	1.	010 010	0 0000 0 0001	192.168.1.64 192.168.1.65
Net 2							
Net 2	Fist	192.	168.	1.	010	0 0001	192.168.1.65
Net 2	Fist Last	192.	168. 168.	1.	010 010	0 0001 1 1110	192.168.1.65 192.168.1.94
Net 2	Fist Last Broadcast	192. 192. 192.	168. 168. 168.	1. 1. 1.	010 010 010	0 0001 1 1110 1 1111	192.168.1.65 192.168.1.94 192.168.1.95
	Fist Last Broadcast Network	192. 192. 192.	168. 168. 168.	1. 1. 1.	010 010 010	0 0001 1 1110 1 1111 0 0000	192.168.1.65 192.168.1.94 192.168.1.95 192.168.1.96
	Fist Last Broadcast Network Fist	192. 192. 192. 192.	168. 168. 168. 168.	1. 1. 1.	010 010 010 010 010	0 0001 1 1110 1 1111 0 0000 0 0001	192.168.1.65 192.168.1.94 192.168.1.95 192.168.1.96 192.168.1.97

Creando 8 Subredes (continuación)

	Network	192.	168.	1.	100	0 0000	192.168.1.128
Net 4	Fist	192.	168.	1.	100	0 0001	192.168.1.129
	Last	192.	168.	1.	100	1 1110	192.168.1.158
	Broadcast	192.	168.	1.	100	1 1111	192.168.1.159
	Network	192.	168.	1.	101	0 0000	192.168.1.160
Net 5	Fist	192.	168.	1.	101	0 0001	192.168.1.161
11010	Last	192.	168.	1.	101	1 1110	192.168.1.190
	Broadcast	192.	168.	1.	101	1 1111	192.168.1.191
	Network	192.	168.	1.	110	0 0000	192.168.1.192
Net 6	Fist	192.	168.	1.	110	0 0001	192.168.1.193
	Last	192.	168.	1.	110	1 1110	192.168.1.222
	Broadcast	192.	168.	1.	110		400 400 4 000
		132.	100.	μ.	110	1 1111	192.168.1.223
	Network	192.	168.	1.	111	0 0000	192.168.1.224
Net 7	Network Fist						
Net 7		192.	168.	1.	111	0 0000	192.168.1.224
Net 7	Fist	192. 192.	168.	1.	111 111	0 0000 0 0001	192.168.1.224 192.168.1.225

Subnet Allocation



Determinando la máscara de subred

Subneteo Basado en requerimientos de Host

Hay dos consideraciones cuando se planifican subredes:

- Número de subredes requeridas
- Número de direcciones de Host requeridas
- Fórmula para determinar número de hosts usables


- 2^n (donde n es el número de bits restantes) es usado para calcular el número de hosts
- -2 La dirección de subred y broadcast no puede ser usada en cada subred

Determinando la máscara de subred

Subneteo basado en requerimientos de red


Calcular el número de subredes

- Fórmula 2ⁿ (donde n es el número de bits prestados)
- Subred necesaria por cada departamento en el gráfico



Subneteo para satisfacer los requerimientos de Red

- Es importante balancear el número de subredes necesarias y el número de hosts requeridos por la red más grande.
- Diseñar el esquema de direccionamiento para acomodar la cantidad máxima de hosts por cada subred.
- Permite el crecimiento en cada subred.



Determinando la máscara de subred Subneteo para satisfacer los requerimientos de Red (cont)

Subnets and Addresses


```
10101100.00010000.000000000.10000000 172.16.0.128/26
  10101100.00010000.000000000.110000000 172.16.0.192/26
4 10101100.00010000.000000001.00000000 172.16.1.0/26
  10101100.00010000.000000001.010000000 172.16.1.64/26
6 10101100.00010000.000000<mark>01.10</mark>000000 172.16.1.128/26
               Nets 7 – 14 not shown
15 10101100.00010000.00000011.10000000 172.16.3.128/26
16 10101100.00010000.000000<mark>11.110000000</mark> 172.16.3.192/26
                    2^4 = 16 2^6 - 2 = 62
                    subnets Hosts per
                           subnet
```


Beneficios de VLSM

Subneteo Tradicional desperdicia direcciones

- Subneteo tradicional igual número de direcciones asignadas para cada subred.
- •Subredes que requieren menos direcciones tienen direcciones no usadas (perdidas). Por ejemplo, enlaces WAN necesitan sólo 2 direcciones.
- Máscara de subred de longitud variable (VLSM) o subneteando una subred proporciona un uso más eficiente de direcciones.

Traditional Subnetting Creates Equal Sized Subnets





Beneficios de VLSM

Máscara de subred de longitud variable (VLSM)

- VLSM permite un espacio de red ser dividido en partes desiguales.
- La Máscara de subred variará dependiendo en cuantos bits se han pedido para una subred en particular.
- •Una red es subneteada y entonces esas subredes son subneteadas de nuevo.
- Procesos repetitivos son necesarios para crear subredes de varios tamaños.

Beneficios de VLSM Básico de VLSM

VLSM Subnetting Scheme


```
11000000.10101000.00010100.00000000 192.168.20.0/24
0 11000000.10101000.00010100 .000 00000 192.168.20.0/27
1 11000000.10101000.00010100.00100000 192.168.20.32/27
                                                                   LANs
2 11000000.10101000.00010100 .010 00000 192.168.20.64/27
                                                                   A, B, C, D
3 11000000.10101000.00010100 .011 00000 192.168.20.96/27
4 11000000.10101000.00010100 .100 00000 192.168.20.128/27
                                                                  Unused/
5 11000000.10101000.00010100 .101 00000 192.168.20.160/27
                                                                  Available
  11000000.10101000.00010100 .110 00000 192.168.20.192/27_
   11000000.10101000.00010100 .111 00000 192.168.20.224/27
  3 more bits borrowed from subnet 7:
7:0 11000000.10101000.00010100 .11100000 192.168.20.224/30
7:1 11000000.10101000.00010100 .111001 00 192.168.20.228/30
                                                                  WANs
7:2 11000000.10101000.00010100 .111010 00 192.168.20.232/30
7:3 11000000.10101000.00010100 .111011 00 192.168.20.236/30 10000000.1010101000.00010100 .111011 00 192.168.20.236/30
7:4 11000000.10101000.00010100 .111100 00 192.168.20.240/30
                                                                  Unused/
7:5 11000000.10101000.00010100 .111101 00 192.168.20.244/30
                                                                  Available
7:6 11000000.10101000.00010100 .111110 00 192.168.20.248/30
7:7 11000000.10101000.00010100 .111111 00 192.168.20.252/30_
```

Beneficios de VLSM

VLSM en la Práctica

- •Usando subredes VLSM, los segmentos LAN y WAN en el ejemplo de abajo pueden ser direccionados con un mínimo de pérdida.
- Cada LAN será asignada con una máscara de subred /27.
- Cada enlace WAN será asignado con una máscara de subred de /30.

Network Topology: VLSM Subnets



```
R1(config) #interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if) #ip address 192.168.20.1 255.255.255.224
R1(config-if) #exit
R1(config) #interface serial 0/0/0
R1(config-if) #ip address 192.168.20.225 255.255.255.252
R1(config-if) #end
R1#
```

Beneficios de VLSM **Gráfico VLSM**

VLSM Subnetting of 192.168.20.0 /24

	/27 Network	Hosts
Bldg A	.0	.130
Bldg B	.32	.3362
Bldg C	.64	.6594
Bldg D	.96	.97126
Unused	.128	.129158
Unused	.160	.161190
Unused	.192	.193222
	.224	.225254

	/30 Network	Hosts
WAN R1-R2	.224	.225226
WAN R2-R3	.228	.229230
WAN R3-R4	.232	.233234
Unused	.236	.237238
Unused	.240	.241242
Unused	.244	.245246
Unused	.248	.249250
Unused	.252	.253254

Diseño estructurado

Planificando para direccionar la Red

La asignación de direcciones de Red deben ser ser planificada y documentada para el propósito de:

- Prevención de direcciones duplicadas
- Proporcionando y controlando acceso
- Monitoreando seguridad y rendimiento

Direcciones para clientes - usualmente asignadas dinámicamante usando DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)


Muestra de plan de asignación de direccionamiento de Red

Network: 192.168.1.0/24

Use	First	Last
Host Devices	.1	.229
Servers	.230	.239
Printers	.240	.249
Intermediary Devices	.250	.253
Gateway (router LAN interface)	.254	

Subneteando usando el ID de Subred

Un espacio de Red IPv6 es subneteado para soportar un diseño jerárquico lógico de la red



Address Block: 2001:0DB8:ACAD::/48 2001:0DB8:ACAD:0000::/64 Increment 2001:0DB8:ACAD:0001::/64 subnet ID to 2001:0DB8:ACAD:0002::/64 create 65,536 2001:0DB8:ACAD:0003::/64 subnets 2001:0DB8:ACAD:0004::/64 2001:0DB8:ACAD:0005::/64 2001:0DB8:ACAD:0006::/64 2001:0DB8:ACAD:0007::/64 2001:0DB8:ACAD:0008::/64 2001:0DB8:ACAD:0009::/64 2001:0DB8:ACAD:000A::/64 2001:0DB8:ACAD:000B::/64 2001:0DB8:ACAD:000C::/64 Subnets 13 - 65.534 not shown 2001:0DB8:ACAD:FFFF::/64


Asignación de subred IPV6

IPv6 Subnetting

Address Block: 2001:0DB8:ACAD::/48

2001:0DB8:ACAD:0000::/64
2001:0DB8:ACAD:0001::/64
2001:0DB8:ACAD:0002::/64
2001:0DB8:ACAD:0003::/64
2001:0DB8:ACAD:0004::/64
2001:0DB8:ACAD:0005::/64
2001:0DB8:ACAD:0006::/64
2001:0DB8:ACAD:0006::/64
2001:0DB8:ACAD:0008::/64
2001:0DB8:ACAD:0008::/64


IPv6 Subnet Allocation



Subneteando dentro de la Interface ID

Bits IPv6 pueden ser pedidos de la interfaz ID para crar subredes IPv6 adicionales

Subnetting on a Nibble Boundary



Resumen

- El proceso de segmentación de una red, dividiendo en múltiples redes más pequeñas, es llamado subneteo (subnetting).
- Subnetting de una subred, o Variable Length Subnet Mask (VLSM) fue diseñado para evitar la pérdida de direcciones.
- El espacio de direcciones IPv6 es un enorme espacio de direcciones que es subneteado para soportar el diseño lógico jerárquico de la red, no para conservar direcciones.
- Tamaño, localización, uso y requerimientos de acceso son todas consideraciones en el proceso de planificación de direcciones.
- Las redes IP necesitan ser probadas para verificar conectividad y rendimiento operacional.