

2024

Eric Vivancos Yagües

Administración de Sistemas y Redes

Tabla de contenido

| Primera parte: Servidor DHCP en Windows | 1 |
|--|-----------------|
| Segunda parte: DNS en Windows | 9 |
| Tercera parte: Servidor NAS en Linux y Windows | 17 |
| OPCIONAL: Servidor DNS en la máquina LINUX ¡Error! Marcado | or no definido. |


Primera parte: Servidor DHCP en Windows


1. Apaga todas las máquinas menos la Linux y desinstálale el servidor DHCP. # systemctl stop dhcpd # systemctl disable dhcpd # dnf remove dhcp-server


```
maLinux 9.3 (Shamrock Pampas Cat)
ernel 5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64 on an x86_64
Esto es un aviso
linux login: root
Password:
Last login: Sun Mar 24 18:46:05 on tty1
fola esto es un aviso:
10383984 [linux ~1# systemctl stop dhcpd
10383984 [linux ~1# systemctl disable dhcpd
15 69.2926151 systemd-rc-local-generator[1416]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
10383984 [linux ~1# dnf remove dhcp-server
2 cror al cargar el complemento "config_manager": '*prog'
10 bependencias resueltas.
 liminando:
                                                                                             ×86 64
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      00System
Eliminando dependencias sin uso:
                                                                                             noarch
                                                                                                                                                                                 12:4.4.2-19.b1.e19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      00System
    sumen de la transacción
 liminar 2 Paquetes
  spacio liberado: 4.2 M
  spacio liberado: 4.2 n
Está de acuerdo [s./N]?: s
jecutando verificación de operación
erificación de operación exitosa.
jecutando prueba de operaciones
rueba de operación exitosa.
jecutando operación
  pectrando operación
Preparando:
Ejecutando scriptlet: dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86_64
Eliminando: dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86_64
dvertencia:/var/lib/dhcpd/dhcpd.leases saved as /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases.rpmsave
dvertencia:/etc/dhcp/dhcpd.conf saved as /etc/dhcp/dhcpd.conf.rpmsave
  Ejecutando scriptlet: dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86.64
Eliminando : dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.e19.noarch
Ejecutando scriptlet: dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.e19.noarch
Verificando : dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.e19.noarch
Verificando : dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86.64
   dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.e19.noarch
                                                                                                                                                                                                         dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86_64
```

2. Arranca WS2022. Anota con la orden ipconfig la dirección IPv4, la puerta de enlace predeterminada y el Servidor DNS. Vemos que ahora que no hay

servidor DHCP la configuración o es predeterminada o inexistente. Desde el Centro de redes y recursos compartidos configura la IP con el valor 192.168.56.101 y máscara 255.255.255.0. Como puerta de enlace seguiremos utilizando la máquina Linux 192.168.56.100 y como servidor DNS el de la universidad 156.35.14.2 o el 1.1.1.1 si es fuera de ella. Comprueba si ya tienes conexión con el exterior (ping www.google.es).









3. Desde Administración del Servidor>Panel>Agregar roles y características añade el rol "Servidor DHCP". Mira en Notificaciones si hay que realizar alguna configuración posterior a la instalación y realízala. Comprueba que no queda nada por hacer en la configuración del nuevo servicio. Desde Herramientas>DHCP / ws2022 / IPv4 crea un nuevo ámbito llamado DHCPAS y configura el rango de direcciones que se servirán para que incluyan todos los valores entre 192.168.56.110 y 192.168.56.120. Como puerta de enlace

predeterminada indica la 192.168.56.100. Usa como nombre de dominio primario as.local. No indiques una dirección IP alternativa para el servidor DNS, y mantén como servidor preferido al 156.35.14.2 (1.1.1.1 desde fuera de la universidad). No se requiere servidor WINS. Comprueba en el Panel que el ámbito DHCPAS está activo tras realizar todas estas operaciones.





| Nombre: | DHCPAS | | |
|--------------|--------|--|--|
| Descripción: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.



| Dirección IP inicial: | direcciones que distribuye el ámbito. |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Dirección IP final: | 192 . 168 . 56 . 120 |
| Opciones de configurac | ión que se propagan al cliente DHCP |
| | |
| Longitud: | 24 |
| Longitud: Máscara de subred | |
| _ | |

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.



| Dirección IP: | Agregar | | |
|----------------|---------|--|--|
| 192.168.56.100 | Quitar | | |
| | Arriba | | |
| | Abos | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS

El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.



| Dominio primario: as local | as.local ntes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direccion | | | |
|---|--|-------------------------|--|--|
| IP para esos servidores. Nombre de servidor: | Dirección IP: | escriba las direcciones | | |
| | | Agregar | | |
| Res | 1.1.1.1 | Quitar | | |
| | | Arriba | | |
| | | Abajo | | |
| | < Atrás | Siguiente > Cance | | |
| ontenio Exportar lista)HCP | | | | |
| Ámbito [192.168.56.0] DHCPAS | | | | |
| Opciones de servidor | | | | |
| Directivas | | | | |
| Filtros | | | | |

4. Arranca W10. Como en el apartado anterior, anota la IP, DNS, Puerta de enlace, rutas y sus conexiones activas. ¿Tenemos salida al exterior desde W10 (ping www.google.com)? ¿Por qué? Haz un esquema de la red.

La dirección ip es 192.168.56.110, el DNS es as.local y la pureta de enlace 192.168.56.100


```
C:\Users\uoxxxxxx>ping www.google.es

Haciendo ping a www.google.es [142.251.37.227] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.251.37.227: bytes=32 tiempo=47ms TTL=113
Respuesta desde 142.251.37.227: bytes=32 tiempo=45ms TTL=113
Respuesta desde 142.251.37.227: bytes=32 tiempo=46ms TTL=113
Respuesta desde 142.251.37.227: bytes=32 tiempo=46ms TTL=113


Estadísticas de ping para 142.251.37.227:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 45ms, Máximo = 47ms, Media = 46ms


C:\Users\uoxxxxxx>
```

5. Entra en Servidor DHCP / ws2022 / IPv4 / Ámbito / Concesiones de direcciones y comprueba que en la lista de concesiones está la máquina W10.




Segunda parte: DNS en Windows








1. Configura un servidor DNS en la máquina WS2022: Agrega primero el rol DNS.





2. Desde Herramientas>DNS crea una nueva zona de búsqueda directa principal as.local, y otra inversa para IPv4 con Id. de red 192.168.56. Seguidamente da de alta en as.local tres máquinas con nombres ws2022.as.local, w10.as.local y linux.as.local con sus correspondientes IPs (es decir, agrega registros tipo A para las máquinas mencionadas). Para ahorrar trabajo puedes seleccionar la opción de Crear registro del puntero (PTR) asociado. Si no lo has hecho ya en 56.168.192.in-addr crea los correspondientes punteros a las tres máquinas. Cambia las opciones de DHCP para que a los clientes se les pase que el servidor DNS es la máquina WS2022. Comprueba en las tres máquinas que las nuevas direcciones se resuelven y también www.google.es. Para esto último deberás añadir un reenviador no condicionado como por ejemplo el 1.1.1.1 (en propiedades del DNS WS2022).











```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2364]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\uoxxxxxxxxping www.google.es

Haciendo ping a www.google.es [142.251.37.227] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.251.37.227: bytes=32 tiempo=45ms TTL=113
Respuesta desde 142.251.37.227: bytes=32 tiempo=45ms TTL=113
Respuesta desde 142.251.37.227: bytes=32 tiempo=48ms TTL=113
Respuesta desde 142.251.37.227: bytes=32 tiempo=48ms TTL=113

Estadísticas de ping para 142.251.37.227:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 45ms, Máximo = 48ms, Media = 46ms


C:\Users\uoxxxxxxx>__
```


3. Cambia la configuración de las máquinas WS2022 y Linux para que usen como DNS el servidor Windows. Para Windows debe configurarse como servidor DNS bien 127.0.0.1 o bien 192.168.56.101 y para Linux (accesible desde enp0s8 al que vamos a dar mayor prioridad): # nmcli con modify enp0s8 ipv4.dns 192.168.56.101 Se cambian las prioridades para que el nuevo servidor DNS actúe en primer lugar # nmcli con modify enp0s8 ipv4.dns-priority 5 # nmcli con modify enp0s3 ipv4.dns-priority 0 Dominio de búsqueda por defecto (cambiarlo también en WS2022): # nmcli con modify enp0s8 ipv4.dns-search as.local Reinicio de las conexiones # nmcli networking off # nmcli networking on

Tercera parte: Servidor NAS en Linux y Windows

1. Crea un usuario llamado asuser en las máquinas Linux y WS2022. Exporta su directorio de usuario desde ambas máquinas (En WS2022, activa si es necesario el uso compartido de archivos en el centro de redes y recursos compartidos, cambia de usuario, comparte el directorio /Usuarios/asuser con "todos". En Linux instala samba y samba-client y configura las opciones correspondientes, ver ayuda más abajo). Conéctate a ambos desde W10: conectar a unidad de red, conectar a \\192.168.56.101\Users\asuser \\192.168.56.100\asuser Captura la pantalla del explorador de Windows donde aparezcan ambas conexiones.

```
10303984 [linux ~1# nmcli con modify enp0s8 ipv4.dns-priority 0
nviso: hay otra conexión con el nombre «enp0s8». Haga referencia a la conexión por su uuid «06cc566c-344c-4
10303984 [linux ~1# nmcli con modify enp0s3 ipv4.dns-priority 0
10303984 [linux ~1# nmcli con modify enp0s8 ipv4.dns-search as.local
nviso: hay otra conexión con el nombre «enp0s8». Haga referencia a la conexión por su uuid «06cc566c-344c-4
10303984 [linux ~]# nmcli networking on
10303984 [linux ~]# nmcli networking off
10303984 [linux ~]# nmcli networking on
10303984 [linux ~]# nmcli networking on
10303984 [linux ~]# [ 1213.084358] e1000: enp0s8 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
  1213.088219] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
1213.089705] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp0s8: link becomes ready
   1213.0954881 IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp0s3: link becomes ready
10303984 [linux ~l# nmcli connection show
IAME UUID
                                                                              TYPE
                                                                                               DEVICE
 np0s3 02396b14-12dd-3722-b2d6-de45185632ee
                                                                              ethernet
                                                                                               enp0s3
 np0s8 06cc566c-344c-469b-b47e-9b12a8eca013
                                                                                               enp0s8
                                                                              ethernet
            c039eed1-e789-4b34-9bb6-e3cf7b13bf76
enp0s8 cfd43823-ee2f-4000-85d6-adddd498781b ethernet
JO303984 [linux ~]# _
J0303984 [linux ~l# adduser auser
J0303984 [linux~]#
```





```
See smb.conf.example for a more detailed config file or read the smb.conf manpage.
Run 'testparm' to verify the config is correct after you modified it.
SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).
g loba l 1
      workgroup = SAMBA
security = user
      passdb backend = tdbsam
      printing = cups
       printcap name = cups
load printers = yes
       cups options = raw
homes 1
      comment = Home Directories valid users = %S, %D%w%S
       read only = No
       inherit acls = Yes
[printers]
       comment = All Printers
      path = /var/tmp
printable = Yes
create mask = 0600
browseable = No
print$1
      comment = Printer Drivers
      comment = rinter privers
path = /var/lib/samba/drivers
write list = @printadmin root
force group = @printadmin
create mask = 8664
      directory mask = 0775
"/etc/samba/smb.conf" 41L, 837B written
UO303984 [linux ~]# setsebool -P samba_enable_home_dirs on
                                      Converting 385 SID table entries...
2286.9631221 SELinux:
  2286.9937201 SELinux:
                                      policy capability network_peer_controls=1
  2286.9937251 SELinux:
                                      policy capability open_perms=1
  2286.9937261 SELinux:
                                      policy capability extended_socket_class=1
  2286.9937501 SELinux:
                                      policy capability always_check_network=0
  2286.9937511 SELinux:
                                      policy capability cgroup_seclabel=1
  2286.9937511 SELinux:
                                      policy capability nnp_nosuid_transition=1
  2286.9937521 SELinux:
                                      policy capability genfs seclabel symlinks=1
J0303984 [linux~]#
                                      porreg capabiliteg genra_acciabel_agmilina
U0303984 [linux ~]# systemctl restart smb.service
U0303984 [linux ~]# firewall-cmd --zone=internal --add-service=samba
success
UO303984 [linux ~1# firewall-cmd --zone=internal --add-service=samba --permanent
UO303984 [linux ~]#
```

20

