

2024

Eric Vivancos Yagües

Administración de Sistemas y Redes

Tabla de contenido

Recuperación básica de errores durante el inicio	2
Tarea 1	2
Tarea 2	3
Tarea 3	4
Tarea 4	5
Instalación de Linux con particionamiento dinámico	6
Tarea Inicial	6
Tarea 1	6
Tarea 2	7
Tarea 3	8
Tarea 4	8
Tarea 5	8
Tarea 6	g

Recuperación básica del sistema y configuración avanzada de discos

Recuperación básica de errores durante el inicio

Tarea 1

Arranca Linux normalmente y examina el contenido de /boot/loader/entries. Cada fichero de ese directorio es una de las opciones de arranque que nos aparecen al inicio. Corresponden a varios kernel y al de rescate

```
AlmaLinux 9.3 (Shamrock Pampas Cat)
Kernel 5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64 on an x86_64
Esto es un aviso
linux login: root
Password:
Last login: Thu Feb 8 11:55:17 on tty1

tola esto es un aviso:
J0303984 [linux "]# ls /boot/loader/entries
adc90069bb1d4eeebfcd2a4d4766a247-0-rescue.comf
adc90069bb1d4eeebfcd2a4d4766a247-5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64.comf
J0303984 [linux "]# _
```

Edita el fichero de configuración con el kernel más reciente de todos ellos, tendrá un nombre bastante largo y mostrará los números de versión más elevados. Busca la palabra vmlinuz y cámbiala por vmlinux. Reinicia la máquina virtual ¿qué ocurre?

```
version 5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64
linux /vmlinux-5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64
linux /vmlinux-5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64
initrd /initramfs-5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64.img
options root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/almalinu
alinux/swap
grub_users $grub_users
grub_arg --unrestricted
grub_class almalinux
```

```
error: ../../grub-core/fs/fshelp.c:257:file `/vmlinux-5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64' not found.error: ../../grub-core/loader/i386/efi/linux.c:258:you need to load the kernel first.

Press any key to continue..._
```

Lo que ocurrirá que no correrá el kernel debido a que lo hemos dañado.

Tarea 2

Bota en modo de recuperación y monta el disco con el sistema defectuoso, carga el teclado español (loadkeys es), haz chroot a /mnt/sysroot y edita y corrige el fichero del punto anterior. Rebota y comprueba que el problema está solucionado. Ignora los mensajes de reetiquetado de SELinux.

```
Starting installer, one moment...
anaconda 34.25.3.8-1.el9.alma for AlmaLinux 9.3 started.
 * installation log files are stored in /\text{tmp} during the installation * shell is available on TTYZ
 * when reporting a bug add logs from /tmp as separate text/plain attachments
Rescue
The rescue environment will now attempt to find your Linux installation and
mount it under the directory : /mnt/sysroot. You can then make any changes
required to your system. Choose '1' to proceed with this step.
You can choose to mount your file systems read-only instead of read-write by
choosing '2'.
If for some reason this process does not work choose '3' to skip directly to a
shell.
1) Continue
2) Read-only mount
   Skip to shell
4) Quit (Reboot)
Please make a selection from the above: 1
Rescue Shell
Your system has been mounted under /mnt/sysroot.
If you would like to make the root of your system the root of the active system,
run the command:
           chroot /mnt/sysroot
When finished, please exit from the shell and your system will reboot.
 Please press ENTER to get a shell:
bash-5.1# loadkeys es
bash-5.1# chroot /mnt/sysroot
 oash-5.1# ls /boot/loader/entries/
.adc90069bb1d4eeebfcd2a4d4766a247-5.14.0-362.18.1.e19_3.x86_64.conf.swm adc90069bb1d4eeebfcd2a4d4766a247-0-rescue.co
.adc90069bb1d4eeebfcd2a4d4766a247-5.14.0-362.18.1.e19_3.x86_64.conf.swn adc90069bb1d4eeebfcd2a4d4766a247-5.14.0-362.18.1.e19_3.x86_64.conf.swo adc90069bb1d4eeebfcd2a4d4766a247-5.14.0-362.18.1.e19_3.x86_64.conf.swp
```

```
version 5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64
linux /vmlinuz-5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64
linitrd /initramfs-5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64.img
options root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/a
alinux/swap
grub_users $grub_users
grub_arg --unrestricted
grub_class almalinux
```

```
AlmaLinux 9.3 (Shamrock Pampas Cat)
Kernel 5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64 on an x86_64
Esto es un aviso
Linux login: root
Password:
Last login: Tue Feb 20 17:04:24 on tty1
Hola esto es un aviso:
J0303984 [linux ~]# _
```

Todavía tenemos una forma más de arreglar este problema. Vuelve a repetir lo del punto primero y cambia de nuevo vmlinuz por vmlinux.

```
version 5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64
linux /vmlinuz-5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64
initrd /initramfs-5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64.img
options root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/a
alinux/swap
grub_users $grub_users
grub_arg --unrestricted
grub_class almalinux
```

Reinicia y desde la pantalla de arranque modifica el nombre del kernel (selecciónalo en la entrada del menú y presiona la tecla "e" para editar el fichero) de forma que el servidor arranque correctamente.

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64 root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=16-46:192M,46-646:256M,
6-:512M resume=/dev/mapper/almalinux-swap rd.lvm.lv=almalinux/root rd.lvm.lv=almalinux/swap
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64.img
```

Tarea 4


Vuelve a examinar otra vez el fichero que modificaste. ¿Es correcto o sigue conteniendo la palabra "vmlinux"? ¿Por qué?

```
AlmaLinux 9.3 (Shamrock Pampas Cat)
Kernel 5.14.0-362.18.1.el9_3.x86_64 on an x86_64
Esto es un aviso
linux login: root
Password:
Last login: Tue Feb 20 17:37:48 on tty1
Hola esto es un aviso:
U0303984 [linux ~]#
```

```
title AlmaLinux (5.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64) 9.3 (Shamrock Pampas Cat)
version 5.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64
initx /wnlinuz-5.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64
initrd /initramfs-5.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64.
initrd /initramfs-5.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64.
initrd /initramfs-5.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64.
initrd /initramfs-5.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64.
initra /initramfs-5.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64.
initra /initramfs-5.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64.
initramfs-5.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64.
initramfs-6.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64.
initramfs-6.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64.
initramfs-6.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64.
initramfs-6.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64.
initramfs-6.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64.
initramfs-6.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64.
initramfs-6.14.0-362.8.1.e19_3.x86_64.
initramfs-6.14
```

Instalación de Linux con particionamiento dinámico

Tarea Inicial



Tarea 1

Elimina con gdisk las particiones del tercer disco si las hubiere

```
[root@localhost ~]# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
   MBR: not present
   BSD: not present
   APM: not present
   GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): d

No partitions

Command (? for help):
```

Crea con gdisk una partición en el tercer disco, que ocupe todo su espacio, y dale el tipo "Linux LVM"

```
017 Android QHEE/hyp
                                                  a01a Android DDR
a01c Android RAM dump
019 Android WDOG debug/sdi
01b Android CDT
01d Android SEC
                                                  a0le Android PMIC
ress the <Enter> key to see more codes, q to quit: Q
ex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8e00
hanged type of partition to 'Linux LVM'
ommand (? for help):
ommand (? for help): i
lsing 1
Partition GUID code: E6D6D379-F507-44C2-A23C-238F2A3DF928 (Linux LVM)
ommand (? for help): w
inal checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
ARTITIONS!!
o you want to proceed? (Y/N): y
K; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
he operation has completed successfully.
root@localhost ~]# lsblk -f
AME
                     FSTYPE
                                     FSVER LABEL UUID
                                                                                                         FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
da
—sda1
                                                        53A5-0FA0
-sda2 xfs
-sda2 xfs
-sda3 LVM2
-almalinux-root xfs
-almalinux-home xfs
                                                        a7de20e8-9664-4632-ac0f-6145548c3055
3JN2IG-3Fzs-6Ahl-kyTR-XCrI-UWs4-yWWPof
                     xfs
LVM2_member LVM2 001
                                                                                                          667,9M
                                                        24e1e8dd-b6fc-478b-a958-ec67f5940f12
2bc5eaa1-5fb2-4e03-8c77-0e59c4d2fc71
                                                                                                                      25% /
1% /home
db
 sdb1
                                                                                                                            [SWAP]
                                                        12d775cd-a237-42e0-a2d5-238646662b41
                      LVM2_member LVM2 001
                                                        ZQbeLH-kHp1-F93q-1IQy-oNo9-BwDF-M2U0fh
24e1e8dd-b6fc-478b-a958-ec67f5940f12
 ∟almalinux-root xfs
                                                                                                                      25% /
 -sdc1
root@localhost ~]#
```

Crea un volumen físico en esa partición, usando la orden pycreate

```
[root@localhost ~]# pvcreate /dev/sdc1
Physical volume "/dev/sdc1" successfully created.
[root@localhost ~]#
```

Tarea 4

Añade con la orden vgextend el volumen físico al grupo de volúmenes lógicos (comprueba con la orden vgscan que el nombre del grupo es "almalinux")

```
root@localhost ~]# vgscan
Found volume group "almalinux" using metadata type lvm2
root@localhost ~]# vgextend almalinux /dev/sdc1
Volume group "almalinux" successfully extended
root@localhost ~]#
```

Tarea 5

Extiende el volumen lógico que contiene a /home para que utilice otros 10GB del tercer disco (usaremos la mitad del nuevo disco que acabamos de incorporar).

a. En primer lugar, debes desmontar /home con la orden umount.

```
[roo][@localhost ~]# umount /home
[root@localhost ~]# umount /home
umount: /home: no montado.
[root@localhost ~]# S
```

b. A continuación, usa la orden lvextend -L+10G etc. para extender el volumen lógico

```
[root@localhost ~]# lvextend -L+10G /dev/almalinux/home
  Size of logical volume almalinux/home changed from <16,91 GiB (4328 extents) to <26,91 GiB (6888 extents).
  Logical volume almalinux/home successfully resized.
[root@localhost ~]#</pre>
```

c. Vuelve a montar /home

```
[root@localhost ~]# mount /home
[root@localhost ~]#
```

d. Usa el comando xfs_growfs para ajustar el tamaño del filesystem

```
[root@localhost ~]# xfs_growfs /home
                                                 agcount=4, agsize=1107968 blks
meta-data=/dev/mapper/almalinux-home isize=512
                                sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
                                             finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
                                crc=1
                                             bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
                                 reflink=1
data
                                bsize=4096
                                             blocks=4431872, imaxpct=25
                                sunit=0
                                             swidth=0 blks
naming
        =version 2
                                bsize=4096
                                             ascii-ci=0, ftype=1
         =internal log
                                             blocks=16384, version=2
log
                                bsize=4096
                                              sunit=0 blks, lazy-count=1
                                sectsz=512
realtime =none
                                             blocks=0, rtextents=0
                                 extsz=4096
data blocks changed from 4431872 to 7053312
[root@localhost ~]#
```

Anota en el documento las órdenes que has ejecutado y el resultado de ejecutar las órdenes pvscan, lvscan y df /home al terminar el proceso.

```
root@localhost ~]# pvscan
 PV /dev/sda3
               VG almalinux
                                   lvm2 [17,41 GiB / 0
                                   lvm2 [<17,00 GiB / 0
 PV /dev/sdb2
                VG almalinux
                                                           free]
                                   lvm2 [<20,00 GiB / <10,00 GiB free]
 PV /dev/sdc1
               VG almalinux
 Total: 3 [54,40 GiB] / in use: 3 [54,40 GiB] / in no VG: 0 [0
root@localhost ~]# lvscan
 ACTIVE
                   '/dev/almalinux/home' [<26,91 GiB] inherit
 ACTIVE
                   '/dev/almalinux/root' [17,50 GiB] inherit
root@localhost ~]# df /home
.ficheros
                          bloques de 1K Usados Disponibles Uso% Montado en
dev/mapper/almalinux-home
                                                  27918088
                               28147712 229624
                                                              1% /home
root@localhost ~]#
```