

第4章 信道

湘潭4.2 有线信道

- 4.3 信道的数学模型
- 4.4 信道特性对信号传输的影响
- 相潭光學寶動化与电子信息学院



博学笃行 感德日新

概述

- ※ 狭义信道: 一传输媒质
 - 有线信道
 - ——明线、电缆、光纤
 - 元线信道
 - ——自由空间或大气层

无线信道举例:


地波传播、短波电离层反射、 超短波或微波视距中继、卫星 中继、散射及移动无线电信道



• 调制信道

研究调制/解调问题

- 编码信道
- ——研究编码/译码问题




地球大气层的结构

• 对流层: 0~10km

湘潭流层: 10-60km 化

电离层: 60~1000km

湘潭大学自动化



- 电磁波的传播方式
- ※ 地波 ground-wave

频率:小于2MHz

法特性 有绕射能力 乙

距离:数百到数千公里

用于: AM广播

※ 天波 sky-wave


频率: 2~30MHz


特性:被电离层反射

距离:数百到数千公里(一

跳可达4000km)

用于: 远程短波通信





※ 视线传播 line-of-sight


● 频率: 大于30MHz

•特性:直线传播 穿透 / 电离层传播

- 用于:超短波及微波通信卫星和外太空通信
- 距离: 与天线高度有关

$$h = \frac{D^2}{8r} \approx \frac{D^2}{50} (m)$$

D为收发天线间距离(km)



设收发天线的架设高度均


为40 m,则最远通信距离为:

D = 44.7 km

例如

增大视线传播距离的主要途径:

- □ 微波中继通信
- □ 卫星中继 (静止卫





优点:容量大、投资少、维护方便、

应用:远距离传输话音和电视信号

优点: 容量大、传输质量稳定、传输距 离远、覆盖范围广

缺点:传输时延大,信号衰减大,造价

高

散射通信

□ 电离层散射


频率: 30~60MHz


距离: 大于1000km

□対流层散射

频率: 100~4000MHz

距离: 小于600km





□ 流星余迹散射

存留时间:小于1秒至几分钟

频率: 30~100MHz

距离: 大于1000km

用途: 低速存储、高速突发、断续传输



第4章 信道


- 4.3 信道的数学模型
- 4.4 信道特性对信号传输的影响
- 相潭光學寶動化与电子信息学院



博学笃行 感德日新


一、明线

- 是指平行而相互绝缘的架空 裸线线路;
- * 与电缆相比,它的优点是传输损耗低;
- 但易受气候和天气的影响, 并且对外界噪声干扰比较敏感,已逐渐被电缆代替。



二、对称电缆

在同一保护套内由许多对相互绝缘的绞扭双导线做成的传输介质。




□ 特点:每对呈扭绞状/以减少各线对的相互干扰; 传输特性比较稳定

缺点: 传输衰减大、距离短, 邻道间有串话干扰;

□ 应用:电话线路、局域网及综合布线工程中的传输介质。

三、同轴电缆



• 组成:由同轴的两个导体组成

内芯: 金属导线

外导体: 金属编织网(易弯曲)

两导体间为绝缘介质。湘潭大学目动化上


优点(相比于对称电缆) 抗电磁干扰能力强 带宽更宽,速率更高



缺点 成本较高 解决:用光缆代替

四、光纤

- ※ 结构
 - 纤芯
 - 包层
- ※ 按折射率分类
 - 阶跃型
 - 梯度型
- ※ 按模式分类
 - 多模光纤(光 有多条传播路 径,带宽较窄)。
 - 单模光纤(带 宽较宽,造价 较高)



※ 优点

传输带宽宽,通信容量大;

传输衰减小, 无中继传输距离远;

抗电磁干扰,传输质量好,防窃听,耐腐蚀; 总学院


体积小, 重量轻、节省有色金属, 环保。

※ 优点

• 易碎,接口昂贵,安装 和维护需要专门技能。

※ 应用

 长途电话网、有线电视网 等的主干线路。



应用最广的

光纤损耗与光波波长的关系




- 4.3 信道的数学模型
- 4.4 信道特性对信号传输的影响
- 相潭光學寶動化与电子信息学院



博学笃行 感德日新

§ 4.3 信道的数学模型




※狭义信道:一传输媒质 电子信息学院 法不同义作道学自动化与电子信息学院

- 调制信道:包含发转换装置、媒质和收转换装置
- 编码信道:包括调制器、调制信道和解调器

§ 4. 3. 1 调制信道模型

◎模型: 叠加有噪声的线性时变/时不变网络:





共性

※ 有一对(或多对)输入端和输出端

- ※ 对信号有固定或时变的延迟和损耗
- ※ 无信号输入时, 仍可能有输出(噪声)


§ 4. 3. 1 调制信道模型






调制信道对信号的影响程度取决于 $C(\omega)$ 和n(t)的特性

§ 4. 3. 2 编码信道模型






注意:

信道转移概率由编码信道的特性所决定,且需对实际信道做 大量的统计分析才能得到。

$$P_e = P(0)P(1|0) + P(1)P(0|1)$$

§ 4. 3. 2 编码信道模型





- 4.3 信道的数学模型
- 4.4 信道特性对信号传输的影响
- 相潭光學寶動化与电子信息学院



博学笃行 感德日新

根据信道传输函数 $C(\omega)$ 时变特性的不同,调制信道可分为:

※ 恒参信道: 传输特性随时间缓变或不变 一

※ 随参信道: 传输特性随时间随机快变

$$H(\omega) = H(\omega) e^{j\phi(\omega)}$$

相潭大学自动化与电子信息学院

一、恒参信道——线性时不变网络

例如: 各种有线信道、卫星信道……

无失真传输的条件:
$$y(t) = \pm k_0 x(t) + t_0$$
 信息学院 相写大学 $Y(\omega) = \pm k_0 X(\omega) e^{-j\omega t_d}$ $H(\omega) = K_0 e^{j\omega t_d}$

用置了
$$Y(\omega) = \pm k_0 X(\omega) e^{-j\omega t_d}$$
 $H(\omega) = K_0 e^{j\omega t_d}$


幅频特性:
$$|H(\omega)| = K_0$$


常数


相频特性:
$$\phi(\omega) = \omega t_d$$

 ω 的线性函数

群迟延特性:
$$\tau(\omega) = \frac{d\phi(\omega)}{d\omega} = \frac{d\phi(\omega)}{d\omega}$$
 信息、学院 $A_{\sigma}(\omega)$







理想恒参信道的冲激响应

$$H(\omega) = K_0 e^{j\omega t_d}$$
 \Longrightarrow $h(t) = K_0 \delta(t - t_d)$ 息学院

$$s_0(t) = K_0 s(t - t_d)$$

理想恒参信道对信号传输的影响:

幅度上产生固定的衰减,与电子信息、学院的自上产生固定的延迟

这种情况称为无 失真传输

实际信道特性对信号传输的影响

1. 幅频失真

在信号频带范围内,若 $H(\omega)$ \neq c,使信号中不同频率分量受到不同的衰减,从而引起信号波形失真。


影响:

对模拟信号:

造成波形失真→信噪比下降

对数字信号:

产生码间串扰→误码率增大




典型音频电话信道的幅度衰减特性

2. 相频失真

若在信号频带范围内 $\phi(\omega)$ 不是 ω 的线性函数,即信号中不同的频率分量分别受到不同的延迟,由此引起的信号波形失真

$$\phi(\omega) \neq \omega t_d \rightarrow \tau(\omega) \neq t_d$$




影响:

对语音信号影响不大, 对视频

信号影响大:

对数字信号:码间串扰→误码

率增大



二、随参信道

例如:

陆地移动信道之目云刀个


• 短波电离层反射信道

• 超短波流星余迹散射信道

超短波及微波对流层散射 信道


• 超短波电离层散射信道

超短波超视距绕射



随参信道的主要特性:

- 衰减随时间变化
- 时延随时间变化
- 多径传播



湘潭大学

多径效应的影响:

$$s(t) = A \cos \omega_c t$$
 (幅度恒定频率单一)

多径信道共有n条路径,各路径具有随时间变化的衰减和传输时延,各路径的信号相互独立,

则接收端接收到的合成波为:

$$r(t) = a_1(t) \cos \omega_c [t - \tau_1(t)] + a_2(t) \cos \omega_c [t - \tau_2(t)] + \dots + a_n(t) \cos \omega_c [t - \tau_n(t)]$$

$$= \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \omega_c [t - \tau_i(t)] + \prod_{i=1}^n a_i(t) \cos \omega_c [t - \tau_i(t)]$$

传输时延可以转换为相位形式,即

$$\varphi_i(t) = -\omega_c \tau_i(t)$$

$$r(t) = \sum_{i=1}^{n} a_i(t) \cos[\omega_c t + \varphi_i(t)]$$

$$r(t) = \sum_{i=1}^{n} a_i(t) \cos \varphi_i(t) \cos \omega_c t + \sum_{i=1}^{n} a_i(t) \sin \varphi_i(t) \sin \omega_c t$$

$$X(t) = X(t) \cos \omega_c t + Y(t) \sin \omega_c t$$
根据中心极限定理

根据中心极限定理

X(t)、Y(t)都趋于正态分布

$$r(t) = V(t)\cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

$$r(t) = V(t) \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

$$V(t) = X^2(t) + Y^2(t)$$


$$\varphi(t) = \tan^{-1} \frac{Y(t)}{X(t)}$$

$$V(t) = X^2(t) + Y^2(t)$$

$$Y \sim N(0, \sigma_x^2)$$


$$\sigma_x = \sigma_y$$

V(t): 瑞利分布 $\varphi(t)$: 均匀分布



影响: 多径传播引起频率弥散

复杂信号的情形(两径情况)



$$S_{0}(t) = KS_{i}(t - \tau_{1}) + KS_{i}(t - \tau_{2})$$

$$S_{0}(\omega) = KS_{i}(\omega)e^{-j\omega\tau_{1}} + KS_{i}(\omega)e^{-j\omega(\tau_{1}+\Delta\tau)}$$

信道传输函数之自动化一带数衰减因子

$$H(\omega) = \frac{S_0(\omega)}{S_i(\omega)} = Ke^{-j\omega\tau_1} (1 + e^{j\omega\Delta\tau})$$

确定的传输时延因子

与信号频率有关的复因子

$$|H(\omega)| = k |1 + \cos w \Delta \tau(t) - j \sin w \Delta \tau(t) = 2k \left| \cos \frac{\omega \Delta \tau(t)}{2} \right|$$

$$\omega = \frac{2n\pi}{\Delta \tau(t)} \qquad \text{The proof of the proof of$$

信道对信号不同的频率成分,将有不同衰落一一频率选择性衰落


设信道的最大多径时延差为 τ_m ,则相关带宽为

$$B_c = 1/\Delta \tau_m$$

为相邻传输零点的频率间隔。 应使信号带宽

$$B \ll B_c$$


工程上的经验公式:



$$B = \left(\frac{1}{5} \sim \frac{1}{3}\right) B_c$$

数字信号的码元宽度: $T_s = (3 \sim 5) \Delta \tau_m$

随参信道特性的改善



湘潭大学自动化与电子信息学院



- 4.3 信道的数学模型
- 4.4 信道特性对信号传输的影响

相潭华宁野别化与电子信息学院



博学笃行 感德日新

§ 4.5 信道中的噪声

调制信道:

$$r(t) = c(t) * s_i(t) + n(t)$$

乘性干扰

加性噪声

加性噪声:

相道,信道中存在的不需要的电信号

- 独立于信号始终存在,又称加性干扰;
- 使信号失真,发生错码,限制传输速率。

按噪声来源

- 人为噪声自动
- > 内部噪声

按噪声性质

1月脉冲噪声 息、字)元

- > 窄带、单频噪声
- > 起伏噪声

热噪声、散弹噪声、宇宙噪声

§ 4.5 信道中的噪声

热噪声:

- 来自一切电阻性元器件中电子的热运动
- •均匀分布在0~10¹²Hz频率范围子信息学院

)相 " 性质高斯白噪声

热噪声电压有效值

$$V = \sqrt{4kTRB}$$
 (V) $k = 1.38 \times 10^{-23} (J/K)$ 与电子信息学院 相谓: 热力学温度 (K)

R: 电阻 (Ω)

B: 带宽(Hz)

§ 4.5 信道中的噪声


信道加性噪声n(t):

代表:起伏噪声(热噪声等)

性质: 高斯白噪声 为 引化与电子信息学院 湘潭大与 $P_n(\omega) = \frac{n_0}{2}$ (W/Hz)

$$R_n(\tau) = \frac{n_0}{2} \delta(\tau)$$
湘潭大 $f_n(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n}} \exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma_n^2}\right)$ 信息学院

§ 4.5 信道中的噪声



物理意义: 高为 $P_n(f_c)$,宽为 B_n 的噪声功率与功率谱密度为 $P_n(f)$ 的带通型噪声功率相等。



湘潭教等籍動化与电子信息学院

- 4.3 信道的数学模型
- 4.4 信道特性对信号传输的影响

潭华学到化与电子信息学院



博学第行 感德日新

§ 4.6 信道容量


一、定义:

信道中信息无差错传输的最大速率。不信息学院相潭大学自动化一极限传输能力

湘潭大学自动化与电子信息学院

§ 4.6.1 离散信道容量

(1) 信源发送的平均信息量(熵)



(2) 因信道噪声而损失的平均信息量

$$H(x/y) = -\sum_{j=1}^{m} P(y_j) \sum_{i=1}^{n} P(x_i/y_j) \log_2 P(x_i/y_j)$$
式中 $P(y_j)$ 中枢到 y 的概率 $(i = 1,2,3,...,m)$.

式中, $P(y_j)$ -收到 y_j 的概率($j=1,2,3,\cdots,m$); $P(xi/y_j)$ -收到 y_j 后判断发送的是 x_i 的转移概率

§ 4. 6. 1 离散信道容量

(3) 信息传输速率 R —— 信道每秒传输的平均信息量

- (4) 信道容量 C_t
 - 一最大信息传输速率:对一切可能的信源概率分布,求R的最大值:

$$C_{t} = \max_{P(x)} \{R\} = \max_{P(x)} \{r[H(x) - H(x/y)]\} (b/s)$$

等价式:

$$C = \max_{P(x)} [H(x) - H(x/y)] (b/符号)$$

含义: 每个符号能够传输的最大平均信息量

由香农信息论可证,白噪声背景下的连续信道容量为:

S - 信号平均功率 (W); B - 带宽 (Hz)

 n_0 -噪声单边功率谱密度; $N = n_0 B$ -噪声功率 (W)


该公式给出了在受到加性高斯白噪声干扰的调制信道中,信息无差错传输速率的极限

 $C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right)$ (b/s) 含义:

当信号和信道噪声的平均功率给定时,在具有一定 频带宽度的信道上,理论上单位时间内可能传输的信息 量的极限数值。

者 R_b \subseteq C ,则总能找到一种信道编码方式,实现无差错传输;若传输速率大于信道容量,则不可能实现无差错传输。

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right)$$
 (b/s)



结论:是大学自动化一

- 信道容量C依赖于 $B \setminus S$ 和 n_0
- 增大S可增加C,若 $S \rightarrow \infty$,则 $C \rightarrow \infty$;
- 减小 n_0 可增加C,若 $n_0 \to 0$,则 $C \to \infty$; 增大B可增加C,但不能使C无限制增大。当 $B \to \infty$ 时,C将

$$\lim_{B \to \infty} C = \lim_{B \to \infty} B \log_2(1 + \frac{S}{n_0 B}) \approx 1.44 \frac{S}{n_0}$$

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right)$$
 (b/s)

应用: 一定时,信道带宽B、信噪比S/N、传输时间t三者之间 可以互相转换。

• 增加B, 可以换取S/N的降低; 反之亦然。

• 若
$$S/N$$
不变,增加 B ,可以换取 t 的减少。信息学院
 互换前: 若 $B_1 = 3$ KHz,则 $\frac{S_1}{N_1} = 15$
 互换后: 若 $B_2 = 4$ KHz,则 $\frac{S_2}{N_2} = 7$

小结

- ※ 了解信道的定义、分类和模型
- ※ 掌握恒参信道和随参信道的信道特征及其对信号传输的影响 大学 目 为 1
- 💥 熟悉信道容量和香浓农公式,并能正确计算信息及其度量

湘潭大学自动化与电子信息学院