

Fichero FDI



COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km. 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: febrero de 2011

Tabla de contenidos

1 Introducción

■ Acerca de este manual	1
■ Convenciones tipográficas	2
■ Documentación relacionada	4

2 Sistema RED FDI

■ Acerca de este capítulo	5
■ Introducción	6
■ Proceso operativo: funcionamiento general	7
■ Tablas	11
■ Meta4Objects	11
Asignar partes de I.T. (SSP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT)	12
Sistema RED: FDI (SSP_RP_SIST_RED_FDI)	15
Ejecuciones FDI (SSP_MT_FDI_EJEC)	18
■ Informe	20
■ Proceso de ejecución para informar los partes	21
■ Proceso de ejecución para generar el fichero FDI	30
■ Proceso de ejecución para desconfirmar ejecuciones	33



Introducción

1

Acerca de este manual

Este manual describe la configuración en PeopleNet del Sistema RED FDI que le permite enviar telemáticamente los partes de baja, confirmación y alta correspondientes a incidencias por incapacidad temporal (IT) a la Seguridad Social.

La descripción le permitirá conocer los elementos que tiene que modificar en caso de necesitar parametrizar el modelo estándar del módulo FDI para adaptarlo a sus necesidades.

La tecnología de Meta4® PeopleNet® permite generar el fichero FDI de la forma más rápida y eficaz.

Convenciones tipográficas

Para facilitar la comprensión del texto, en la redacción de este manual se han utilizado iconos y estilos tipográficos según los criterios que se muestran a continuación:

Tabla 1. Convenciones tipográficas

Texto	Descripción
Negrita	Elementos de la interfaz: nombres de formularios, ventanas, pestañas, listas, botones, menús, opciones de menú, Meta4Objects, nodos, elementos de nodo, etcétera
MAYÚSCULAS	Elementos de la interfaz: Meta4Objects, nodos, métodos, campos, propiedades, conceptos, etcétera, que son reconocibles por su código identificativo
<i>Cursiva</i>	Palabras no castellanas que no se han aceptado en español: <i>applet</i> Título de un manual al que se hace referencia dentro del texto. Título de un capítulo que pertenece a un manual al que se hace referencia dentro de un texto. Título de un apartado que pertenece a un capítulo Término específico al que se hace referencia por primera vez dentro del texto. Las siguientes veces que se cite dicho término, se escribe en letra redonda Valores dentro de un campo o celda
"Comillas"	Reproducción de citas textuales en estilo directo. Se incluye la reproducción exacta de mensajes de error que aparecen en pantalla.
<code>sintaxis</code>	Reproducción de la sintaxis de la regla de un elemento de Meta4Object

Los iconos utilizados en este manual de configuración son los que se muestran a continuación:

Tabla 2. Iconos

Icono	Descripción
	Para agregar información que hay que tener en cuenta o comentarios adicionales
	Para advertir de las consecuencias, peligros o señalar una información que hay que tener en cuenta

Documentación relacionada

Meta4 PeopleNet le ofrece la documentación que puede ayudarle a completar la información de este manual:

- *Ayuda en línea*: sistema rápido e interactivo para solucionar los problemas que pueden surgir en un momento concreto al utilizar la aplicación. Para la entrada de datos en la nómina, tiene el apoyo de la Ayuda en línea.

La Ayuda en línea ofrece una descripción detallada de todos los componentes de la aplicación; al mismo tiempo, le guía paso a paso en la ejecución de tareas.

Hay dos maneras de tener acceso a la Ayuda en línea desde su PC:

- Desde las ventanas de filtro y de lista, haciendo clic en el botón **Ayuda**
- Desde las ventanas estándar de Meta4 PeopleNet, pulsando F1 o seleccionando en la barra de menús **Ayuda | Contenido e índice**
- *Guía de usuario del fichero FDI*: guía que describe los datos previos que necesita, los procesos para informar los partes de baja, confirmación y alta, cómo lanzar el fichero FDI, etcétera. Se recomienda la lectura previa de esta guía para comprender, a nivel usuario, los procesos básicos que escapan al objetivo de este manual.
- En el caso de tener que recurrir a una parametrización avanzada que afecte al cálculo de la nómina consulte:
 - *Gestión de la nómina*: manual que pretende familiarizar al usuario con los distintos módulos que permiten la gestión de la nómina (gestión de pagas, contabilidad, Seguridad Social, etcétera). Muestra, para cada uno de ellos, la configuración que los define y el proceso de ejecución que siguen.
 - *Conceptos de nómina*: manual de configuración de los conceptos utilizados en la aplicación para el cálculo de la nómina. En este manual, además de explicar el funcionamiento teórico de los conceptos y reglas que llevan asociados, se describen aquellos conceptos que participan en la nómina. También, se explica el sistema utilizado en la aplicación para dar valores a estos conceptos.

Acerca de este capítulo

En este capítulo, se explica la configuración necesaria para el Sistema RED FDI. Se ofrece una visión detallada de las presentaciones, Meta4Objects e informes implicados y que permiten confeccionar el fichero . Estos tres elementos se describen interrelacionados respondiendo al flujo de ejecución.

La estructura del capítulo es la siguiente:

- Proceso operativo: funcionamiento general
- Tablas
- Meta4Objects:
 - Asignar partes de I.T. (SSP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT)
 - Sistema RED: FDI (SSP_RP_SIST_RED_FDI)
 - Ejecuciones FDI (SSP_MT_FDI_EJEC)
- Informe
- Proceso de ejecución para informar los partes
- Proceso de ejecución para generar el fichero FDI
- Proceso de ejecución para desconfirmar ejecuciones

Introducción

La orden TAS/399/2004 de 12 de febrero (BOE 23-02-2004) establece la obligatoriedad de uso del fichero FDI para comunicar los partes de baja, confirmación y alta médica por Incapacidad temporal (IT) para las empresas incorporadas al Sistema RED.


Meta4 PeopleNet le facilita las notificaciones y modificaciones de los partes por IT para aquellas empresas que pertenezcan al Régimen General de la Seguridad Social. Las empresas que pertenezcan a un régimen diferente pueden utilizar este módulo parametrizándolo previamente.

En este capítulo se relacionan y describen todos los elementos de configuración que en algún momento puede necesitar parametrizar para adaptar el fichero FDI a sus necesidades. Al finalizar este capítulo tendrá una visión de los elementos implicados, la interrelación entre ellos y cuáles pueden verse afectados por sus modificaciones.

Proceso operativo: funcionamiento general

Para que se genere correctamente el fichero FDI con PeopleNet es necesario seguir las diferentes etapas que figuran en el gráfico.

Figura 1. Proceso general



A continuación se detallan las principales etapas con indicación de los elementos de la aplicación implicados: opciones de menú que dan acceso a la funcionalidad correspondiente, presentaciones y meta4objects susceptibles de parametrizarse y el informe:

- Requisitos previos: en esta fase es necesario definir una serie de datos, unos específicos del módulo FDI y otros ajenos:
 - Datos no específicos del módulo FDI que se alimentan desde otros módulos:

- Incidencias o recaídas desde la opción de menú **Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo real | Gestionar incidencias o Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo real | Asignar incidencias a grupos de RH**
- Definir los Centros de pago SS desde **Organización | Organización legal | Centros de pago SS**
- Definir las cabeceras TC1 para cada organización desde **Organización | Organización legal | Cabeceras TC1**
- Asociar al empleado una cabecera TC1 desde el momento del alta en la organización. Este dato se mantiene desde **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo | Historial de cabeceras TC1**
- Datos específicos del módulo FDI:
 - Plazos legales **Gestión de personal | Periodos del RH | Sistema RED FDI | Parametrización FDI**
 - Parámetros de sintaxis de ámbito global. Son parámetros necesarios para que la Winsuite de la Seguridad Social valide los ficheros FDI generados. Se alimentan desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación**. Para visualizarlos debe activar la opción Herramientas | Avanzado. En la sección Impresos legales: Sistema RED (SIST_RED_LEGAL_REPORTS) encuentra los parámetros:
 - **Identificador de sintaxis de proceso**
(SSP_ID_SINTAXIS_PROCESO): contiene el identificador de sintaxis de proceso de los impresos del sistema RED. El valor que se introduzca figurará en el fichero FDI en el campo 50 de la línea ETI y en el campo 1140 de la línea ETF.
 - **Identificador de sintaxis de mensaje FDI**
(SSP_ID_SINTAXIS_MENSAJE_FDI): contiene el identificador de sintaxis de mensaje del impreso FDI. El valor que se introduzca figurará en el fichero FDI en la línea ETI y ETF. en el campo 30 .
 - **Número de versión de sintaxis de proceso**
(SSP_NUMVER_SINTAXIS_PROCESO): contiene el número de versión de sintaxis de proceso de los impresos del sistema RED. El valor que se introduzca figurará en el fichero FDI en la línea ETI y ETF. En el campo 30.
 - **Número de versión de sintaxis de mensaje FDI**
(SSP_NUMVER_SINTAXIS_MENSAJE_FDI): contiene el número de versión de sintaxis de mensaje del impreso FDI. El valor que se introduzca figurará en el fichero FDI en la línea ETI y ETF. En el campo 40.
 - Causas de alta de IT
 - Tipos de contingencias

-
- Número genérico de colegiado

El resto de datos específicos del FDI se alimentan desde el módulo Gestión de personal en la opción de menú: **Gestión de personal | Tablas de referencia | Sistema RED FDI**

Todos estos datos pertenecen a clasificaciones y tablas establecidas y codificados por la Seguridad Social.


Para el detalle de estos datos consulte el apartado *Identificación de datos* de la **Guía de usuario del Fichero FDI**.

- Informar los partes desde **Gestión de personal | Periodos del RH | Sistema RED FDI | Asignar partes de IT**. A través de esta opción se accede a las presentaciones SSP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT_FILTRO y SSP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT_INCID que van sobre el Meta4Object SSP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT.
- Generación del fichero FDI desde **Gestión de personal | Periodos del RH | Sistema RED FDI | Generación del fichero FDI**. A través de esta opción se accede a la presentación SSP_PT_SIST_RED_FDI que va sobre el Meta4Object SSP_RP_SIST_RED_FDI. A su vez este Meta4Object está asociado al informe SSP_RP_SIST_RED_FDI encargado de confeccionar, con la sintaxis y formatos correctos y establecidos por el CENDAR, los ficheros FDI de cada ejecución.
- En el caso de tener que proceder a desconfirmar una ejecución acuda a la opción de menú **Gestión de personal | Periodos del RH | Sistema RED FDI | Ejecuciones FDI (Desconfirmar)**. A través de esta opción se accede a la presentación SSP_MT_FDI_EJEC que va sobre el Meta4Object SSP_MT_FDI_EJEC.

Quedan fuera del ámbito de la aplicación la validación de los ficheros FDI generados y el envío de los mismos al INSS. Estas tareas debe realizarlas a través del software diseñado por el CENDAR y que se conoce como WinSuite.

El gráfico le muestra las tareas específicas del FDI y el elemento de la aplicación implicado que se describe en los apartados siguientes.

Figura 2. Configuración del FDI



Tablas

Las tablas específicas del FDI y que en algún momento puede necesitar parametrizar son:

Tablas de mantenimiento:

- SSP_FDI_PARAMETR: contiene los plazos legales para comunicar los partes.
- SSP_FDI_PARTES_IT: contiene todos los datos de los partes de baja, confirmación y alta. Esta es la tabla sobre la que tendrá que hacer la mayor parte de los cambios en caso de parametrización.
- SSP_FDI_EJEC: contiene todos los datos de emisión de los partes enviados.

No suele ser habitual la parametrización de las tablas de referencia . No obstante le indicamos cuáles son para su información. Contienen la información codificada por la Seguridad Social en diferentes tablas en su *Manual de instrucciones técnicas: Sistema RED*:

- SSP_CAUS_ALTA_IT
- SSP_CONTINGENCIA
- SSP_NUM_COLEGIAD

Si necesitara incluir nuevos valores económicos no facilitados en la aplicación estándar tendría que modificar la tabla **Acumulado del periodo del RH** (SCO_AC_HR_PERIOD). Para este módulo se han añadido cinco campos en esta tabla para recoger las bases y días de cotización para calcular las prestaciones de las diferentes contingencias y las cotizaciones de los doce meses inmediatamente anteriores a la contingencia por horas extras y por otros conceptos.

Meta4Objects

De todos los Meta4Objects implicados en el módulo FDI aquellos susceptibles de parametrizar para adaptarlos a sus necesidades son:

- Asignar partes de I.T (SSP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT)
- Sistema RED: FDI (SSP_RP_SIST_RED_FDI)
- Ejecuciones FDI (SSP_MT_FDI_EJEC)


- Cálculo de la nómina (SCO_DP_PAYROLL_CHANELL). Este Meta4Object puede tener que modificarlo para añadir nuevos conceptos que necesite calcular en nómina y cuyo importe o valor debe hacer constar con posterioridad en los partes de IT. La descripción de este elemento escapa al objetivo de este manual. Para más información vea el *Manual de configuración: Gestión de la nómina*.
- Meta4 le facilita la labor de rellenar en base de datos la información correspondiente a los nuevos campos creados en el acumulado. Para ello se ha creado el Meta4Object SSP_DATOS_AC_PERIODO_FDI. Su objetivo es lanzar rellenar esta tabla con el valor correcto para todos estos campos en las pagas normales calculadas con anterioridad. Este proceso se ejecuta desde la **Barra de tareas del desarrollador** y sólo al instalarse este módulo. Para más información vea la documentación de instalación.

Asignar partes de I.T. (SSP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT)

En este apartado, se explican los nodos del Meta4Object que contienen la información necesaria para informar y gestionar los partes de baja, confirmación y baja.

Puede tener acceso a este Meta4Object desde la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**.

Figura 3. Estructura del Meta4Object



El nodo raíz de este Meta4Object es **Filtrar incidencias** (SSP_FILTRAR_INCIDENCIAS). Contiene los métodos principales que inician el proceso. Sus funciones son:

- Recoger en sus propiedades los parámetros introducidos por el usuario en la presentación **Filtrar incidencias** (SSP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT_FILTRO).
- Construir con dichos parámetros la sentencia que se lanza sobre el nodo **Incidencias del I.T del periodo del RH** (SSP_HR_INCIDENCIAS).
- Carga el nodo SSP_HR_INCIDENCIAS y los hijos

El nodo **Incidencias del I.T del periodo del RH** (SSP_HR_INCIDENCIAS) contiene una sentencia fija que recupera las incidencias tipo 1 y 2 de los empleados comprendidas en el periodo indicado por el usuario en la presentación SSP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT_FILTRO. A esta sentencia se suma la sentencia APISQL construida en el nodo raíz con el resto de parámetros introducidos por el usuario. La sentencia se ejecuta sobre la tabla **Incidencias RH en periodo** y el resultado se visualiza en la presentación **Asignar partes IT** (SSP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT_INCID). Este nodo dispone de los siguientes nodos dependientes:

- **Partes de baja de I.T.** (SSP_PARTES_IT_BAJA): conectado al nodo padre de la siguiente forma:
 - fecha de baja con la fecha de inicio de la incidencia
 - ID Incidencia
 - ID RH
 - Núm periodo

La sentencia de la estructura de nodo va sobre la tabla **Partes I.T** (SSP_FDI_PARTES_IT) y filtra por el campo ID Tipo de parte = *1 Baja*. De tal forma que el nodo contiene el parte de baja asociado a un empleado y a una incidencia concreta.

- **Partes de confirmación de I.T.** (SSP_PARTES_IT_CONFIRMACION): conectado al nodo padre de la siguiente forma:
 - fecha de baja con la fecha de inicio de la incidencia
 - ID Incidencia
 - ID RH
 - Núm periodo

La sentencia de la estructura de nodo va sobre la tabla **Partes I.T** (SSP_FDI_PARTES_IT) y filtra por el campo ID Tipo de parte = *2 Confirmación*. De tal forma que este nodo contiene los partes de confirmación asociados a un empleado y a una incidencia concreta.

- **Partes de alta de I.T.** (SSP_PARTES_IT_ALTA): conectado al nodo padre de la siguiente forma:

- fecha de baja con la fecha de inicio de la incidencia
- fecha de alta con la fecha de fin de la incidencia
- ID Incidencia
- ID RH
- Núm periodo

La sentencia de la estructura de nodo va sobre la tabla **Partes I.T** (SSP_FDI_PARTES_IT) y filtra por el campo ID Tipo de parte = 3 *Alta*. De tal forma que el nodo contiene el parte de alta asociado a un empleado y a una incidencia concreta.

- **Histórico de Cabeceras TC1** (SSP_HR_CABEC_TC1): conectado al nodo padre de la siguiente forma:

- ID RH
- Núm periodo

La sentencia de la estructura de nodo va sobre la tabla **Histórico de Cabeceras TC1** y trae la cabecera TC1 y el código de cuenta de cotización de cada empleado afectado por la IT. Este nodo se carga desde los tres nodos anteriores filtrando por la fecha del parte para sacar la cabecera vigente.

El nodo **Ejecuciones del FDI** (SSP_FDI_EJECUCIONES) sirve para insertar, si no existe ya, un registro en la tabla **Ejecuciones FDI** (SSP_FDI_EJEC) con **ID Ejecución** igual a 0 cuando desde los nodos de los partes de baja, confirmación y alta se marca un registro como gestionado por ventanilla.

El nodo **Número genérico del colegiado** (SSP_FDI_NUM_COLEGIADO) extrae de la tabla SSP_NUM_COLEGIADO el número genérico del colegiado que le corresponde a un empleado si en los partes no se ha indicado ni el número del colegiado que firma el parte, ni el código del área sanitaria . Se carga desde los métodos SSP_GRABAR de los nodos de partes de baja, confirmación y alta.

El nodo **SSP_FDI_AC_HR_PERIOD** (SSP_FDI_AC_HR_PERIOD) extrae de la tabla del **Acumulado del periodo** (SCO_AC_HR_PERIOD) los datos económicos relativos a las bases y días de cotización, cotización por horas extras, cotización por otros conceptos, etcétera correspondientes al empleado afectado por la IT. Se filtran los datos para las pagas cuyo mes y año de la fecha de imputación son iguales al mes y año de la fecha de baja y el mes y año de la fecha de pago son menores o iguales que el mes y año de la fecha de trabajo de la aplicación.

El nodo **Paga a calcular** (SSP_FDI_PAGA) sirve, en el caso de no existir datos para la paga afectada en el acumulado del periodo por no estar calculada la nómina, para localizar la paga abierta correspondiente. Se carga desde el método SSP_PARTES_IT_BAJA.SSP_DATOS_ECONOMICOS. Para la paga que devuelve este nodo, el método SSP_DATOS_ECONOMICOS ejecuta el cálculo de la nómina de forma temporal para conseguir los datos económicos

correspondientes.

El nodo **Recaídas sucesivas** (SSP_FDI_RECAIDAS) en el caso de que la incidencia sea una IT considerada recaída de otra IT, localiza la paga correspondiente a la incidencia original que motiva dicha recaída. Se carga desde el método SSP_PARTES_IT_BAJA.SSP_DATOS_ECONOMICOS. Para la paga que devuelve este nodo, el método SSP_DATOS_ECONÓMICOS se va al nodo del acumulado para extraer los datos económicos necesarios. Si no existen datos para esa paga, el nodo SSP_FDI_PAGA localiza la paga correspondiente que esté abierta y ejecuta el cálculo de la nómina de forma temporal para conseguir los datos económicos correspondientes.

El nodo **Parametrización del FDI** (SSP_FDI_PARAMETRIZACION) lee de la tabla Parametrización FDI (SSP_FDI_PARAMETR) para el centro de pago SS implicado los plazos establecidos en días naturales para comunicar el primer parte de confirmación desde la fecha de baja y el plazo en días naturales para comunicar el resto de partes de confirmación. Se llama desde el método SSP_PARTES_IT_CONFIRMACION.SSP_GRABAR.


Sistema RED: FDI (SSP_RP_SIST_RED_FDI)

En este apartado, se explican los nodos del Meta4Object que contienen la información necesaria para ejecutar el fichero FDI. Asociado a este Meta4Object existen otros elementos de configuración que facilitan la generación del fichero:

- La presentación SSP_PT_SIST_RED_FDI desde la que el usuario introduce los parámetros de impresión y ejecución.
- El informe SSP_RP_SIST_RED_FDI encargado de imprimir, con la sintaxis y estructura correcta y con los datos facilitados por el Meta4Object, el fichero o ficheros planos con extensión FDI que correspondan.

Puede tener acceso a este Meta4Object desde la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**.

Figura 4. Estructura del Meta4Object



El nodo raíz de este Meta4Object es **Centros de Pago SS** (SSP_RP_FDI_CENT_PAG_SS). Para cada registro cargado en este nodo se genera un fichero FDI. Sus objetivos principales son:

- Recuperar de la tabla Centros de pago SS (SSP_CENT_PAG_SS) los campos necesarios para la presentación del fichero FDI: claves de autorización, password SILCON, etcétera.
- Recoger en propiedades y validar los parámetros introducidos por el usuario en la presentación SSP_PT_SIST_RED_FDI.
- Insertar un registro en la tabla **Ejecuciones FDI** (SSP_FDI_EJEC) para cada centro de pago SS procesado con datos.
- Iniciar la ejecución de los partes para cada cabecera TC1 perteneciente a un centro de pago SS.

Sus nodos dependientes son:

- El nodo **Cabeceras TC1** (SSP_RP_FDI_CABEC_TC1). Para un Centro de pago SS carga cada una de sus cabeceras TC1. Se conecta al nodo raíz de la siguiente forma:
 - Fecha de inicio igual a la fecha de inicio indicada por el usuario y calculada por el método
SSP_RP_FDI_CENT_PAG_SS.SSP_CALCULAR_FECHAS.
 - Fecha de fin igual a la fecha de fin indicada por el usuario y calculada por el método
SSP_RP_FDI_CENT_PAG_SS.SSP_CALCULAR_FECHAS.

Se construye sobre la tabla SSP_CABEC_TC1. Además se hace un join con la tabla de empresas y países para recuperar la información legal que es necesario hacer constar en el fichero. Cada registro de este nodo genera, a través de la sección SSP_RP_FDI_CABECERA_TC1 del informe SSP_RP_SIST_RED_FDI, un segmento EMP en el fichero.

Dispone de los siguientes nodos hijos:

- El nodo **Histórico de cabeceras TC1** (SSP_RP_FDI_H_CABEC_TC1). Recupera de la tabla SSP_H_CABEC_TC1 los empleados asociados a cada cabecera durante el periodo de ejecución. Sus nodos hijos son:
 - El nodo **Partes I.T** (SSP_RP_FDI_PARTES_IT) se construye sobre la tabla SSP_FDI_PARTE_IT sobre la que se aplican los filtros indicados en la presentación de ejecución del FDI y se ordena por fecha de baja, por tipo de parte (1 baja, 2 confirmación y 3 alta) y fecha de confirmación. Comprueba además que cada parte está dentro de los plazos legales de envío que vienen dados en el nodo SSP_RP_FDI_PARAMETRIZACION. En caso afirmativo:
 - marca el parte como enviado y asigna un ID Ejecución y el ID Centro de pago SS.
 - Toma los datos del empleado que obtiene a través de su nodo hijo **Documentos del RH** (SSP_RP_FDI_HR_DOCUMENTOS) y se los pasa a las propiedades del nodo SSP_RP_FDI_DATOS_EMPLEADO y de sus hijos. Estas propiedades las leerá el informe para imprimir los datos en el fichero FDI. El nodo SSP_RP_FDI_HR_DOCUMENTOS se construye sobre la tabla STD_PERSON para extraer los datos del empleado afectado. Se extraen también datos de las tablas STD_HR y STD_COUNTRY.
- El nodo **Datos del empleado** (SSP_RP_FDI_DATOS_EMPLEADO) se conecta al nodo padre por el ID Cabecera TC1. Contiene los datos del empleado que se imprimen en la línea TRA del fichero FDI. Estos datos le llegan desde el método SSP_RP_FDI_H_CABEC_TC1.SSP_INSERTAR_TRA. Los nodos hijos son:
 - El nodo **Datos Incapacidad Temporal** (SSP_RP_FDI_DATOS_IT) se conecta al nodo padre por el ID Cabecera TC1, ID HR y el núm. de periodo. Contiene los datos del empleado que se imprimen en la línea DIT del fichero FDI. Estos datos le llegan desde el método SSP_RP_FDI_H_CABEC_TC1.SSP_INSERTAR_TRA. Tiene los siguientes nodos hijos:
 - El nodo **Datos económicos** (SSP_RP_FDI_DATOS_ECONOM) se conecta al nodo padre por el ID Cabecera TC1, fecha de baja, tipo de parte, contingencia, ID HR y el núm. de periodo. Contiene los datos del empleado que se imprimirán en la línea DEC del

fichero FDI. Estos datos le llegan desde el método SSP_RP_FDI_H_CABEC_TC1.SSP_INSERTAR_TRA sólo para los partes de baja.

- El nodo **Otros datos del parte** (SSP_RP_FDI_OTROS_DATOS) se conecta al nodo padre por el IID Cabecera TC1, fecha de baja, tipo de parte, contingencia, ID HR y el núm. de periodo. Contiene los datos del empleado que se imprimirán en la línea ODP del fichero FDI. Estos datos le llegan desde el método SSP_RP_FDI_H_CABEC_TC1.SSP_INSERTAR_TRA sólo para los partes de confirmación.

El nodo **Ejecuciones FDI** (SSP_RP_FDI_EJECUCIONES) está conectado al nodo raíz a través del ID Centro de pago SS. Se construye sobre la tabla SSP_FDI_EJEC de la que se lee, en primer lugar, la última ejecución realizada. El método SSP_INSERTAR_EJECUCION escribe en esta tabla un registro por fichero FDI generado.


El nodo **SSP_RP_FDI_PARAMETRIZACION** (SSP_RP_FDI_PARAMETRIZACION) está conectado al nodo raíz a través del ID Centro de pago SS. Lee de la tabla SSP_FDI_PARAMETR. Se usará para aplicar los plazos de envío existentes para cada Centro de pago SS y avisar al usuario de los Partes IT que no se enviarán.

Ejecuciones FDI (SSP_MT_FDI_EJEC)

En este apartado, se explican los nodos del Meta4Object que contienen la información necesaria para gestionar las ejecuciones.

Puede tener acceso a este Meta4Object desde la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**.

Figura 5. Estructura del Meta4Object



El nodo raíz de este Meta4Object es **Ejecuciones FDI** (SSP_MT_FDI_EJEC).

Se construye sobre la tabla **Ejecuciones FDI** (SSP_FDI_EJEC). Su función básica es desconfirmar una ejecución o un fichero de una ejecución. Se ejecuta desde la presentación **Ejecuciones FDI** (SSP_MT_FDI_EJEC), concretamente desde el botón **Aceptar** del formulario auxiliar de desconfirmación.


El nodo **Partes IT asociados** (SSP_FDI_PARTES_IT) se construye sobre la tabla de partes IT SSP_FDI_PARTE_IT, recuperando para cada ejecución los partes asociados. Se recuperan ordenados ascendentemente por: ID RH, Núm. periodo, ID Incidencia, Fecha de baja, Tipo de parte, Núm. parte.

Informe

El informe **SSP_RP_SIST_RED_FDI** se ejecuta desde la presentación **Sistema RED: ejecución del fichero FDI** (SSP_PT_SIST_RED_FDI). Lee los datos del Meta4Object **Sistema RED: FDI** (SSP_RP_SIST_RED_FDI), concretamente de las propiedades del nodo SSP_RP_FDI_DATOS_EMPLEADO y de sus nodos dependientes.

Las secciones de este informe son:

Figura 6. Secciones




- La sección raíz en el **contenedor Pre_Record** contiene los datos que deben figurar en la línea ETI del fichero FDI
- La sección **SSP_RP_FDI_CABECERA_TC1** contiene todos los campos que deben figurar en el segmento EMP del fichero.
- La sección **SSP_RP_FDI_EMPLEADOS** contiene todos los campos que deben figurar en el segmento TRA del fichero.
- La sección **SSP_RP_FDI_PARTES_IT** contiene todos los campos que deben figurar en el segmento DIT del fichero.
- La sección **SSP_RP_FDI_DATOS_ECONOMICOS** contiene todos los campos que deben figurar en el segmento DEC del fichero.
- La sección **SSP_RP_FDI_OTROS_DATOS** contiene todos los campos que deben figurar en el segmento ODP del fichero.
- La sección raíz en el **contenedor Post_Record** contiene los datos que deben figurar en la línea ETF del fichero FDI

El resultado de ejecutar este informe es que se generan tantos ficheros FDI como centros de pago SS implicados en el proceso.

Proceso de ejecución para informar los partes

A continuación, se detalla el proceso de ejecución para informar los partes.

Figura 7. Proceso general de ejecución



Desde la opción de menú **Gestión de personal | Periodos del RH | Sistema RED: FDI | Asignar partes IT** se ejecuta la presentación **Filtrar incidencias** (SSP_FILTRAR_INCIDENCIAS) desde la que el usuario introduce los parámetros que permiten filtrar las incidencias. Estos parámetros se recogen en las propiedades del nodo raíz del Meta4Object SSP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT.

Al hacer clic en el botón **Ver Incidencias - Asignar partes** se ejecuta el método del nodo raíz SSP_FILTRAR_INCIDENCIAS.SSP_VALIDAR que comprueba que la fecha de inicio introducida sea mayor que la fecha de fin y si no se han indicado fechas coge las fechas límites del sistema. Cuando ha terminado de comprobar los datos ejecuta el método SSP_FILTRAR_INCIDENCIAS.SSP_CARGAR_INCIDENCIAS.

SSP_CARGAR_INCIDENCIAS construye con los parámetros del usuario una sentencia APISQL sobre la tabla de incidencias. El valor de esta sentencia se recoge en la propiedad SSP_HR_INCIDENCIA.SSP_APISQL y se une a la select fija de la estructura de nodo SSP_HR_INCIDENCIA. La sentencia fija recupera las incidencias de tipo 1 y 2 que estén comprendidas en el periodo indicado por el usuario en la presentación. El resultado de la unión de las sentencias se visualiza en la presentación **Asignar partes IT** (SSP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT_INCID). Las incidencias se recuperan en orden descendente por la fecha de inicio.

Junto al nodo SSP_HR_INCIDENCIA se cargan también sus tres nodos hijos que se construyen sobre la tabla **Partes I.T** (SSP_FDI_PARTES_IT). Se recuperan para cada incidencia los partes asociados y que puede consultar en las pestañas de la presentación SSP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT_INCID. Los nodos hijos de los partes SSP_PARTES_IT_BAJA, SSP_PARTES_IT_CONFIRMACIÓN, SSP_PARTES_IT_ALTA se cargan filtrados por el tipo de parte igual a *1 Baja*, *2 Confirmación* y *3 Alta* respectivamente.

Tras la load_blk de los nodos de partes dependientes del nodo SSP_HR_INCIDENCIAS se ejecutan los métodos siguientes sobre los registros cargados:


- SSP_COMPROBAR_COMENT que recorre los registros de cada nodo y marca la propiedad SSP_CON_COMENT con valor 1 si el campo SSP_COMENT es distinto de nulo. Así en las pestañas de la presentación SSP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT_INCID la casilla de verificación asociada al campo comentario aparece marcada o no.
- SSP_ACT_GEST_VENTANILLA: recorre los registros de cada nodo y aquellos que tengan un ID_Ejecución = *0 Gestionado por ventanilla* los marca dando el valor 1 a la propiedad SSP_ACTIVAR_GEST_VENTANILLA. Así en las pestañas de la

presentación SP_FDI_ASIGNAR_PARTES_IT_INCID, al hacer clic en el botón **Gestionar en ventanilla**, la casilla de verificación que aparece en el formulario auxiliar aparece marcada o no.

Para introducir un nuevo parte, el usuario se sitúa sobre la incidencia adecuada, seleccionando la pestaña adecuada **Parte de baja**, **Parte de confirmación**, **Parte de alta** y haga clic en **Nuevo**. El flujo varía en función del parte informado.

Para los partes de baja el proceso detallado es el siguiente:

Figura 8. Proceso para informar parte de baja



El usuario introduce los datos descriptivos del parte según la *Guía de usuario: Fichero FDI*. En el caso de que la incidencia sea recaída de otra incidencia, en la presentación tras hacer clic en el botón **Nuevo**, que tiene asociada una propiedad *Action_script*, se marca la casilla **Recaída**. Detecta la recaída cuando SSP_HR_INCIDENCIAS.SSP_DT_RECAIDA es distinta de la fecha límite superior del sistema.

Para rellenar automáticamente los datos económicos se ha creado el botón **Recuperar**. Este botón llama al método SSP_DATOS_ECONOMICOS para

extraer los datos del **Acumulado del periodo** para las pagas que cumplan estos requisitos:

- El mes y año de la fecha de imputación de la paga coincide con el mes y año de la fecha de baja o de la fecha de inicio de la incidencia
- El mes y año de la fecha de pago de la paga son menores o iguales que el mes y año de fecha de trabajo de la aplicación

Para ello carga el nodo SSP_FDI_AC_HR_PERIOD cuya sentencia va sobre la tabla del acumulado del periodo SCO_AC_HR_PERIOD.

Para las recaídas se buscan los datos de la paga original. Para ello carga el nodo SSP_FDI_RECAIDAS.

Si no existen datos para las pagas seleccionadas ejecuta el cálculo de la nómina. Para ello carga el nodo SSP_FDI_PAGA para seleccionar la paga abierta correspondiente a la fecha de baja. Si no existe una paga abierta con esas características le advierte del problema. Si existe, ejecuta el cálculo sin grabar en el acumulado.

Asigna el valor a los campos del nodo SSP_BASE_ANT_CC, SSP_BASE_ANT_CP, SSP_COT_ANT_HE, SSP_COT_ANT_OC, SSP_DIAS_COT_ANT, SSP_IND_CTO_PACM12. Si el SSP_ID_CONTINGENC es 1 ó 2 (contingencias comunes), los campos SSP_COT_ANT_HE, SSP_COT_ANT_OC valdrán 0.

Si el parte se gestiona por ventanilla, al hacer clic en el botón **Gestionar en ventanilla** se ejecuta el método SSP_PARTES_IT_BAJA.SSP_GEST_VENTANILLA. Éste se encarga de marcar el registro como gestionado por ventanilla para excluirlo del fichero. Las marcas que introduce en la tabla de Partes de IT son:

- Enviado = S
- ID Ejecucion = 0
- Comentario= "Gestión Ventanilla" y la propiedad SSP_CON_COMENT = 1 para que se vea en la presentación que existe comentario.
- SSP_ID_CENT_PAG_SS = Centro de pago del empleado.

Además, crea un registro en la tabla de ejecuciones, si no existe ya la ejecución *0 Gestionar en Ventanilla*, para el centro de pago SS del empleado. Para hacer esta comprobación carga el nodo SSP_ID_CENT_PAG_SS. Si no existe ejecuta un Addregister().


Cuando ha concluido de introducir datos, el usuario hace clic en el botón **Guardar** que llama al método SSP_GRABAR encargado de comprobar si los datos introducidos son correctos. Así por ejemplo comprueba:

- que solo hay un parte de baja para esa incidencia

-
- bloquea el registro para evitar las consecuencias de la concurrencia de usuarios. Cuando termina de gestionarlo el sistema lo desbloquea de nuevo
 - que una incidencia 1 tenga asociada una contingencia 1 ó 2
 - que una incidencia 2 tenga asociada una contingencia 3, 4, ó 5
 - que para las contingencias 3 y 4 esté rellena la fecha AT-EP
 - que para las contingencias 1 ó 2 no estén rellenos los campos SSP_COT_ANT_HE y SSP_COT_ANT_OC
 - Si la incidencia es recaída y el parte está marcado como tal llama al método SSP_COMPROBAR_RECAIDA para comprobar que los datos del parte en la incidencia de recaída se corresponden con los datos del parte en la incidencia original. Para ello carga el nodo SSP_FDI_RECAIDAS:
 - Si tiene registros carga su nodo dependiente SSP_FDI_PARTE_BAJA para comprobar que el tipo de contingencia coincide. Si en el parte de baja no se ha rellenado el dato se toma el tipo del parte original. Si los tipos no coinciden le avisa que tiene que modificar el tipo del parte de recaída.
 - Y si no encuentra registros le avisa que debe existir un parte de baja asociado a la incidencia origen.
 - Que los datos económicos estén rellenos por ser obligatorios.
 - Para los casos en los que no se ha introducido el número de colegiado ni el código del área sanitaria es necesario rellenar el primero con el número genérico de colegiado. Para ello carga el nodo SSP_HR_CABEC_TC1 y recupera el código de cuenta de cotización correspondiente a la cabecera TC1. Del código extrae los dos primeros dígitos correspondientes a la provincia para localizar el número genérico de colegiado. Carga el nodo SSP_FDI_NUM_COLEGIAD y recupera los valores para los campos SSP_NUM_COLEG_PROV, SSP_NUM_COLEGIADO , SSP_NUM_COLEG_DC y se los asigna a los campos homónimos de la tabla Partes de IT. La aplicación avisa al usuario que se ha tomado el número genérico.
 - Introduce el valor *Modificado* en el campo Estado cuando Enviado = "S" y Estado = 1.
 - Si el parte es normal (SSP_ID_EJEC_FDI <> 0) y Enviado = "S", se marca como no enviado. Si el parte está marcado como gestionado en ventanilla (SSP_ID_EJEC_FDI = 0) se avisa al usuario de que el parte modificado será marcado como no enviado para que el fichero lo procese. Si desea seguir gestionándolo por ventanilla, deberá volver a activar esta opción.
 - También realiza los controles en caso de borrado del parte. Controla que no existan partes de confirmación y alta asociados a la misma incidencia. Para ello ejecuta un Count sobre los nodos SSP_PARTES_IT_CONFIRMACION y SSP_PARTES_IT_ALTA.

Para los partes de confirmación el proceso detallado es el siguiente:

Figura 9. Proceso para informar partes de confirmación



El usuario introduce los datos descriptivos del parte según la *Guía de usuario: Fichero FDI*. Tras hacer clic en el botón **Nuevo**, se llama al método SSP_CALC_NUM_PARTE que asigna un número de parte correlativo y controla que exista un parte de baja para la misma incidencia.

Si el parte se gestiona por ventanilla, al hacer clic en el botón **Gestionar en ventanilla** se ejecuta el método SSP_PARTES_IT_BAJA.SSP_GEST_VENTANILLA. Éste se encarga de marcar el registro como gestionado por ventanilla para excluirlo del fichero. Las marcas que introduce en la tabla de Partes de IT son:

- Enviado = S
- ID Ejecucion = 0
- Comentario= "Gestión Ventanilla" y la propiedad SSP_CON_COMENT = 1 para que se vea en la presentación que existe comentario.
- SSP_ID_CENT_PAG_SS = Centro de pago del empleado.

Además, crea un registro en la tabla de ejecuciones, si no existe ya la ejecución 0 *Gestionar en Ventanilla* para el centro de pago SS del empleado. Para hacer

esta comprobación carga el nodo SSP_ID_CENT_PAG_SS. Si no existe ejecuta un Addregister().

Cuando ha concluido de introducir datos, el usuario hace clic en el botón **Guardar** que llama al método SSP_GRABAR encargado de comprobar si los datos introducidos son correctos. Así por ejemplo comprueba:

- bloquea el registro para evitar las consecuencias de la concurrencia de usuarios. Cuando termina de gestionarlo el sistema lo desbloquea de nuevo.
- que el tipo de contingencia sea el mismo que figura en el parte de baja asociado a la misma incidencia.
- Que exista la fecha del parte y que ésta no sea anterior o igual a la fecha de la baja ni posterior o igual a la del alta.
- Carga el nodo SSP_FDI_PARAMETRIZACION para comprobar que el plazo entre el primer parte de confirmación y el parte de baja y el plazo entre partes de confirmación se cumplen respecto a la fecha del parte que se está grabando.
- Para los casos en los que no se ha introducido el número de colegiado ni el código del área sanitaria es necesario rellenar el primero con el número genérico de colegiado. Para ello carga el nodo SSP_HR_CABEC_TC1 y recupera el código de cuenta de cotización correspondiente a la cabecera TC1. Del código extrae los dos primeros dígitos correspondientes a la provincia para localizar el número genérico de colegiado. Carga el nodo SSP_FDI_NUM_COLEGIAD y recupera los valores para los campos SSP_NUM_COLEG_PROV, SSP_NUM_COLEGIADO , SSP_NUM_COLEG_DC y se los asigna a los campos homónimos de la tabla Partes de IT. La aplicación avisa al usuario que se ha tomado el número genérico.
- En caso de cambio de entidad IT comprueba:
 - que los campos SSP_ID_ENTIDAD_IT y SSP_FEC_CAM_ENT_IT estén rellenos.
 - que se rellenen sólo para las contingencias 1 y 2.
 - La fecha de cambio de entidad IT debe ser anterior a la fecha del parte de confirmación y corresponder con el día 1 de un mes
- Introduce el valor *Modificado* en el campo Estado cuando Enviado = "S" y Estado = 1.
- Si el parte es normal (SSP_ID_EJEC_FDI <> 0) y Enviado = "S", se advierte al usuario que no se pueden modificar partes de confirmación mediante el sistema RED y le recomienda que lo marque como gestionado por ventanilla para que el fichero no intente procesarlo. Si el parte está marcado


como gestionado en ventanilla (SSP_ID_EJEC_FDI = 0) se advierte que no se pueden modificar partes de confirmación mediante el sistema RED y lo deja como está.

- También realiza los controles en caso de borrado del parte. Controla que no existan partes de confirmación posteriores y partes de alta asociados a la misma incidencia.

Una vez grabado el parte, si quiere borrarlo, al hacer clic en el botón **Borrar** llama al método SSP_BORRAR_ULTIMO que impide la operación si no es el último parte asociado a esa incidencia.

Para los partes de alta el proceso detallado es el siguiente:

Figura 10. Proceso para informar partes de alta



El usuario introduce los datos descriptivos del parte según la *Guía de usuario: Fichero FDI*. Tras hacer clic en el botón **Nuevo**, se llama al método SSP_ALTA_SIN_BAJA que comprueba que exista un parte de baja para la misma incidencia.

Si el parte se gestiona por ventanilla, al hacer clic en el botón **Gestionar en ventanilla** se ejecuta el método SSP_PARTES_IT_BAJA.SSP_GEST_VENTANILLA. Éste se encarga de marcar el registro como gestionado por ventanilla para excluirlo del fichero. Las marcas que introduce en la tabla de Partes de IT son:

- Enviado = S
- ID Ejecucion = 0

-
- Comentario= "Gestión Ventanilla" y la propiedad SSP_CON_COMENT = 1 para que se vea en la presentación que existe comentario.
 - SSP_ID_CENT_PAG_SS = Centro de pago del empleado.

Además, crea un registro en la tabla de ejecuciones si no existe ya la ejecución *0 Gestionar en Ventanilla* para el centro de pago SS del empleado. Para hacer esta comprobación carga el nodo SSP_ID_CENT_PAG_SS. Si no existe ejecuta un Addregister().


Cuando ha concluido de introducir datos, el usuario hace clic en el botón **Guardar** que llama al método SSP_GRABAR encargado de comprobar si los datos introducidos son correctos. Las funciones que realiza son:

- Comprueba que sólo exista un parte de alta para esa incidencia.
- Bloquea el registro para evitar las consecuencias de la concurrencia de usuarios. Cuando termina de gestionarlo el sistema lo desbloquea de nuevo.
- Como fecha de alta toma la fecha de fin de la incidencia. Además comprueba que entre el parte de alta y el último de confirmación o el de baja existan como mucho 7 días.
- Comprueba que la causa de alta se haya rellenado.
- Comprueba que el tipo de contingencia sea el mismo que figura en el parte de baja asociado a la misma incidencia.
- Para los casos en los que no se ha introducido el número de colegiado ni el código del área sanitaria es necesario rellenar el primero con el número genérico de colegiado. Para ello carga el nodo SSP_HR_CABEC_TC1 y recupera el código de cuenta de cotización correspondiente a la cabecera TC1. Del código extrae los dos primeros dígitos correspondientes a la provincia para localizar el número genérico de colegiado. Carga el nodo SSP_FDI_NUM_COLEGIAD y recupera los valores para los campos SSP_NUM_COLEG_PROV, SSP_NUM_COLEGIADO , SSP_NUM_COLEG_DC y se los asigna a los campos homónimos de la tabla Partes de IT. La aplicación avisa al usuario que se ha tomado el número genérico.
- Introduce el valor *Modificado* en el campo Estado cuando Enviado = "S" y Estado = 1.
- Si el parte es normal (SSP_ID_EJEC_FDI <> 0) y Enviado = "S", se marca como no enviado. Si el parte está marcado como gestionado en ventanilla (SSP_ID_EJEC_FDI = 0) se avisa al usuario de que el parte modificado será marcado como no enviado para que el fichero lo procese. Si desea seguir gestionándolo por ventanilla, deberá volver a activar esta opción.

Proceso de ejecución para generar el fichero FDI

A continuación, se detalla el proceso de ejecución para generar los ficheros FDI.

Figura 11. Proceso de ejecución



Según el gráfico este es el proceso:

1. Desde la opción de menú **Gestión de personal | Periodos del RH | Sistema RED: FDI | Generación del fichero FDI** se ejecuta la presentación **Sistema RED: ejecución del fichero FDI** (SSP_PT_SIST_RED_FDI) desde la que el usuario introduce los parámetros de ejecución e impresión del fichero.
2. Al entrar en esta presentación se ejecuta el método del nodo raíz del Meta4Object **Sistema RED: FDI** (SSP_RP_SIST_RED_FDI):
 - SSP_RP_FDI_CENT_PAG_SS.SSP_PARAMETROS_APLICACION que recupera del registro la ruta por defecto para guardar los ficheros FDI y el valor de los parámetros de aplicación: **Identificador de sintaxis de proceso** (SSP_ID_SINTAXIS_PROCESO) y **Número de versión de sintaxis de proceso** (SSP_NUMVER_SINTAXIS_PROCESO).
3. Tras hacer clic en el botón **Ejecutar** de la presentación:
 1. Se ejecuta el informe SSP_RP_SIST_RED_FDI que a su vez está interrelacionado con el Meta4Object **Sistema RED: FDI** (SSP_RP_SIST_RED_FDI)
 2. Se ejecuta el método SSP_RP_FDI_CENT_PAG_SS.SSP_VALIDACION para validar los parámetros introducidos en la presentación y llama al método SSP_RP_FDI_CENT_PAG_SS.SSP_EJECUTAR_INFORME que construye la ruta definitiva en la que se van a generar los ficheros FDI en función de los parámetros introducidos.
 3. Se carga el nodo raíz SSP_RP_FDI_CENT_PAG_SS con todos los centros de pago SS para los que se generan ficheros. Este nodo dispone de filtro dinámico. Tras la load_blk se ejecuta el método SSP_REG_CENT_PAG_SS una vez por centro de pago. Este método llama al SSP_CALCULAR_FECHAS. Sus funciones son:
 - Calcular la fecha de inicio y fin que se van a aplicar finalmente si el usuario ha optado por la opción **Activar periodo de seguridad**
 - Comprobar si para el centro de pago SS existen plazos legales definidos para las diferentes acciones y tipos de partes en la tabla SSP_FDI_PARAMETR. De no existir, le avisa del problema. Para ello llama al nodo SSP_RP_FDI_PARAMETRIZACION y comprueba si existen registros para cada centro de pago. Si existe parametrización carga el nodo SSP_RP_FDI_CABEC_TC1, recorre todas las cabeceras existentes para un centro de pago, calcula cuál es la principal, y para cada cabecera ejecuta el método SSP_RP_FDI_H_CABEC_TC1.SSP_BUCLE_H_CABEC_TC. Este bucle recorre el **Histórico de cabeceras TC1** para cargar todos los empleados pertenecientes a cada cabecera. El nodo SSP_RP_FDI_H_CABEC_TC1 dispone de filtro dinámico. Para

cada uno de los registros cargados en el histórico, el método SSP_BUCLE_H_CABEC_TC llama al método SSP_RP_FDI_PARTES_IT.SSP_PARTES_IT.

4. El método SSP_PARTES_IT realiza las siguientes funciones:

- Controla si el centro de pago tiene parametrización y si no dispone de ella detiene el proceso. Si tiene parametrización toma los valores introducidos en la presentación SSP_MT_FDI_PARAMETR para los plazos legales de notificación y presentación de partes.
- Controla que el número de la SS esté relleno para cada empleado
- Controla los valores introducidos en la presentación de ejecución del informe para saber el tipo de partes que quiere incluir en los ficheros FDI.
- Bloquea el registro que está leyendo para que otro usuario no pueda procesarlo o editarlo al mismo tiempo. Cuando termina el proceso, desbloquea el registro.
- Calcula si el parte está en plazo o no. Para los casos de notificación a la fecha del parte le suma los días estipulados en el formulario SSP_MT_FDI_PARAMETR. Para los casos de modificación de partes toma como base la fecha del último envío. Envía al usuario los mensajes de aviso en función de la situación y peculiaridades del parte.
- Llama al SSP_INSERTAR_TRA que se encarga de insertar los valores en el nodo del que leerá el informe. Este método toma los datos del RH que esté tratando del nodo SSP_RP_FDI_HR_DOCUMENTOS construido sobre la tabla STD_PERSON. También se extraen datos de las tablas STD_HR y STD_COUNTRY. A continuación los pasa a las propiedades del nodo SSP_RP_FDI_DATOS_EMPLEADO y de sus nodos dependientes:
 - En el nodo SSP_RP_FDI_DATOS_EMPLEADO se guardan los datos que se imprimen en el segmento TRA del fichero.
 - En el nodo SSP_RP_FDI_DATOS_IT contiene los datos que se imprimen en la línea DIT.
 - El nodo SSP_RP_FDI_DATOS_ECONOM contiene los datos del empleado que se imprimirán en la línea DEC sólo para los partes de baja.
 - El nodo SSP_RP_FDI_OTROS_DATOS contiene los datos del empleado que se imprimirán en la línea ODP sólo para los partes de confirmación.
- Graba los datos de la ejecución en la tabla de los partes, concretamente para cada parte le asigna el SSP_ID_EJEC_FDI, el SSP_ID_CENT_PAG_SS y el SSP_ENVIADO = "S".

- Llama al método del nodo raíz
SSP_RP_FDI_CENT_PAG_SS.SSP_INSERTAR_EJECUCIÓN para
que inserte el registro en la tabla de ejecuciones SSP_FDI_EJEC.

Proceso de ejecución para desconfirmar ejecuciones

El proceso para desconfirmar una ejecución es el siguiente:

1. Desde la opción de menú **Gestión de personal | Periodos del RH | Sistema RED: FDI | Ejecuciones FDI (Desconfirmar)** se ejecuta la presentación **Ejecuciones FDI** (SSP_MT_FDI_EJEC).
2. Al entrar en esta presentación se carga el nodo raíz SSP_MT_FDI_EJEC del Meta4Object **Ejecuciones FDI** (SSP_MT_FDI_EJEC). Una vez seleccionada la ejecución para desconfirmarla existe el botón **Desconfirmar Ejecución / fichero** para acceder al formulario auxiliar que le permite identificar si quiere borrar sólo el fichero sobre el que está posicionado o toda la ejecución. Al hacer clic en botón **Aceptar** se llama al método SSP_DESCONFIRMAR. Este método se posiciona sobre el primer registro el nodo SSP_FDI_PARTES_IT. Si ha seleccionado desconfirmar un fichero, el centro de pago de los partes en este nodo debe coincidir con el centro de pago del fichero en el que está posicionado. Si ha seleccionado desconfirmar la ejecución completa, todos los registros para todos los centros de pago que tienen en común el registro del id ejecución en el que está posicionado están afectados. Para los partes afectados, en uno y otro caso, se pasan estos valores a los campos de la tabla SSP_FDI_PARTE_IT:
 - SSP_FDI_PARTES_IT.SSP_ENVIADO = "N"
 - SSP_FDI_PARTES_IT.SSP_ID_EJEC_FDI = NullValue()
 - SSP_FDI_PARTES_IT.SSP_ID_CENT_PAG_SS = NullValue()

