変更仕様書

頁(1/5)


項番	変更/追加	変更または追加仕様
1.2.	追加	関数構成図に、"既存会員コード再利用登録処理"(nyuukai_sairiyou)、"コード・データ対照表読込み処理"(codedata_tbl_read)、"会員コード入力処理"(kaiin_code_input)、"実行確認入力処理"(kakunin_input)、"計測データ初期化処理"(init_kojin_keisoku_tbl)を追加する。
1.3	変更	関数構成図の"コード・データ対照表読込み処理"(codedata_tbl_read), "会員コード入力処理"(kaiin_code_input)を共通ルーチンにする。
3.3.3. [採点対象]	追加変更	既存会員コード再利用登録を追加する。 コード・データ対照表読込みと会員コード入力を共通プログラムに変更する。
4.2.1. [採点対象]	追加	既存会員コードを再利用する処理を追加する。 ・既存会員コード再利用登録処理 既存会員コードを再利用するかどうかのメッセージを表示し、再利用する場合 は、既存会員コード再利用登録処理(nyuukai_sairiyou)を呼び出す。既存会 員コードを再利用しない場合は、現行の入会登録処理を行う。
4.2.7. [採点対象]	追加	既存会員コードの計測データを初期化することで、その会員コードを再利用して新規登録を行う。 ・入会者がいない場合、「現在、入会者がいません」と表示し、既存会員コード再利用登録処理を終了する。 ・コード・データ対照表読込み(codedata_tbl_read)を呼び出し、コード・データ対照表ファイルを読み込む。 ・再利用する会員コードを入力する。 ・計測データ表の入力された会員コードの計測データを初期化する。 【書式】 int nyuukai_sairiyou (void) 【パラメータ】 なし 【戻り値】 OK(0):正常終了 NG(-1):エラー

1

変更仕様書

頁(2/5)

1. 2. 入会登録処理



注記 採点対象外です。

注1: 共通ルーチン




変更仕様書

頁(3/5)

1. 3. 計測記録入力処理

1



注1:共通ルーチン

1

変更仕様書

頁(4/5)

3. 3. 3. 計測記録入力処理プログラム (keisoku.c) [採点対象]

·keisoku_input

/変更/・codedata_tbl_read

/変更/・kaiin_code_input

·keisoku_date_input

·keisoku_data_input

·keisoku_data_disp

undou_sisuu_keisan

·kojin_data_update

· keisoku_rank

keisoku data sort

·keisoku_sort_disp

/追加/・nyuukai_sairiyou

計測記録入力処理

コード・データ対照表読込み (共通プログラム)

会員コード入力 (共通プログラム)

計測目付入力

計測データ入力

入力計測データ表示

運動指数計算

個人計測データ表更新

計測結果順位ソート・表示

計測結果順位ソート

計測結果順位表示

既存会員コード再利用登録

4. 2. 1. 入会登録 [採点対象]

書式	int nyuukai_touroku(void)
パラメータ	なし
戻り値	OK(0): 正常終了 NG(-1): 入会登録処理異常終了
处理概要/ 追加 /	 ・既存会員コード再利用登録処理 既存会員コードを再利用するかどうかのメッセージを表示し、再利用する場合は、既存会員コード再利用登録処理(nyuukai_sairiyou)を呼び出す。既存会員コードを再利用しない場合は、現行の入会登録処理を行う。 ・空きコード表ファイルを参照し、会員の空きコードが存在する場合、入会登録処理を行う。空きコードがない場合、残念メッセージを表示してリターンする。 ・入会登録処理 1. 空きコード表から登録した会員コードを削除する。 2. 計測データ表にレコードを追加する。 3. コード・データ対照表に、追加した計測データ表のレコード位置をセットし、更新する。



変更仕様書

頁(5/5)

4. 2. 7. 既存会員コード再利用登録 [採点対象]

/新規追加/

書式	int nyuukai_sairiyou (void)
パラメータ	なし
戻り値	OK(0): 正常終了 NG(-1): エラー
処理概要	既存会員コードの計測データを初期化することで、その会員コードを再利用して新規登録を行う。 ・入会者がいない場合、「現在、入会者がいません」と表示し、既存会員コード再利用登録処理を終了する。 ・コード・データ対照表読込み(codedata_tbl_read)を呼び出し、コード・データ対照表ファイルを読み込む。 ・再利用する会員コードを入力する。 ・計測データ表の入力された会員コードの計測データを初期化する。