Cycle moteur / récepteur. Le cycle est un cycle récepteur s'il est orienté dans le sens antihoraire.

Le cycle est un cycle moteur s'il est orienté dans le sens horaire.

4.3 Transformations idéales

Isochore. Transformation à volume constant :

$$W=0$$
 et $Q=\Delta U$

Monobare / **isobare**. Une transformation est **monobare** si $P_{ext} = cst$. On a alors :

$$W = -P_{ext}.\Delta V$$
 et $Q = \Delta U + P_{ext}.\Delta V$

Si elle est en plus réversible <u>mécaniquement</u> $(P = P_{ext} = cst)$, alors elle est **isobare** et $W = -P.\Delta V$.

Monotherme / Isotherme. Une transformation est monotherme si $T_{ext} = cst$. Si elle est en plus réversible mécaniquement et thermiquement, alors elle est isotherme.

Dans le cas général, ${\bf aucune}\ {\bf méthode}$ pour calculer W et Q.

Dans le cas d'un gaz parfait, on a $\boxed{\Delta U = 0} \text{ et :}$

$$\begin{aligned} W &= -Q \\ &= -nRT \ln \frac{V_f}{V_i} \\ &= +nRT \ln \frac{P_f}{P_i} \end{aligned}$$

Transformation adiabatique réversible.

$$Q = 0 \text{ donc } W = \Delta U, P = P_{ext} \text{ et } T = T_{ext}.$$

Lois de Laplace. Lorsqu'un système subit une transformation adiabatique et réversible (AR), il vérifie :

$$-P.V^{\gamma} = cst$$

$$-V^{\gamma-1}.T = cst$$


$$--P^{1-\gamma}.T^{\gamma}=cst$$

Valeur de γ :

— $\gamma = \frac{5}{3} = 1,67$ pour un GP monoatomique.

— $\gamma = \frac{7}{5} = 1,4$ pour un GP diatomique.

— $\gamma=1$ pour un GP autre.



Chapitre 14 : Transferts d'énergie

1 Premier principe de la thermodynamique

1.1 Transferts thermiques

Système isolé. Un système est isolé s'il n'a aucune interaction avec l'exterieur.

Transfert thermique, ou chaleur. Deux systèmes côte à côte peuvent échanger un transfert thermique à travers une paroi immobile. Ils sont alors en contact thermique.

Paroi diatherme / calorifugée. Une paroi est diatherme si elle permet le transfert thermique.

Une paroi est **calorifugée** si elle ne permet aucun transfert thermique.

Évolution adiabatique. Un système qui n'a aucun échange thermique avec l'extérieur a une évolution adiabatique.

Équilibre thermique. Lorsque deux systèmes sont en <u>contact thermique</u>, l'équilibre thermique est atteint lorsque les deux ont la même température.

1.2 Travail

Travail d'une force. Une force extérieur \vec{F} d'appliquant en un point M du système fournit au système un travail infinitésimal $\delta W = \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{OM}$ ou encore un travail $W = \int \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{OM}$

Travail des forces de pression. Un système soumis à une pression P_{ext} et dont le volume varie de $\mathrm{d}V$ reçoit un travail $\delta W = -P_{ext}.\mathrm{d}V$. Le travail total reçu des forces exterieures vaut donc :

$$W = -\int P_{ext}.dV$$

Équilibre mécanique de pression. Si deux systèmes sont séparés par une paroi mobile libre (déplacement sans frottements) et de masse négligeable, l'équilibre mécanique est atteint lorsque les pressions des deux systèmes est égale.

 $D\acute{e}monstration.$ On utilise le cas d'un piston en 1D à l'horizontale.

4 Transformations classiques

4.1 Généralités

quasi-statique. instant. Les transformations réversible sont tème soit quasiment homogène à chaque mation suffishment lente pour que le sys-Transformation quasi-statique. Transfor-

: əldsəgilgən təə səlidom siorsq xuəb ou la différence de pression entre ment. Le système est indéformable Transformation réversible mécanique-

$$\Lambda = cst \ \mathbf{O}\Omega \ b^{ext} \approx b$$

rature entre deux parois est négligeable. chaque instant la différence de tempé-La transformation est adiabatique ou à Transformation réversible thermiquement.

$$Q + 0$$
 Ou $T_{ext} \approx T$

4.2 Diagramme de Watt

sente l'évolution quasi statique dans un sys-Clapeyron. Le diagramme de Watt repré-Diagramme de Watt et diagramme de

plan (P, v) (pour lkg). Celui de Clapeyron la représente dans le tème dans le plan (P, V).


Travail dans le diagramme. En notant

: s no ,lanf tə laitini əmulov əl V_i , V_f


2.3 Liquides, solides

berature. table. U et C_v ne dépendent que de la tem-Liquide ou solide incompressible et indila-

: sbiv tes stest sl et on met un gaz dans une des deux partie, parée en deux par une paroi et un robinet, prend une boîte indéformable calorifugée sé-Exemple (Détente de Joule-Gay Lussac). On



pour occuper tout l'espace: On ouvre le robinet, le gaz se détend donc



boîte : le gaz + vide. Avec le premier prin-On prend comme système le contenu de la

$$Q + W = sol U + sol U + sol U$$

le vide n'a pas d'énergie donc $\Delta U_{gas} = 0$ elle est indéformable donc W = 0. De plus Or la boîte est calorifugée donc Q = 0 et

3 Exemples de bilan énergétiques

détente de Joule-Gay Lussac. loi si sa température ne varie pas lors d'une Première loi de Joule. Un fluide vérifie la

ε

grandeurs intensives: C_v molaire et massique. On définit deux

 $-c_v = \frac{C_v}{m}$ (capacité massique) en

— $C_{vm} = \frac{C_v}{n}$ (capacité molaire) en $J.K^{-1}.mol^{-1}$

2.2 Gaz et mélange de gaz

Énergie interne d'un GP monoatomique.

$TAn\frac{6}{6} = U$

 $C_{vm} = \frac{3}{2}R = 12,5J/K/mol$ ture. Sa capacité thermique molaire vaut Elle ne dépend que de la tempéra-

Energie interne d'un GP polyatomique.

que de la température. On a : L'énergie d'un GP polyatomique ne dépend

 $|\frac{7}{6}R \text{ pour } T \ge 3000K$ $C_v m = \left\{ \frac{5}{2} R \text{ \hat{s} température ambiante} \right.$ $|M_{001}| \ge T \mod R \frac{\epsilon}{\epsilon}$

 $G_{um} = \frac{5}{5}R$ Dans la plupart des cas, on prend

lange de gaz, $U = \sum_k U_k$. On en déduit Mélange idéal de gaz. Dans le cas d'un mé-

 $-C_v = \sum_k C_{v,k}$

— $C_{vm} = \sum_k x_k C_{vm,k}$, avec x_k fraction

— $c_v = \sum_k w_k c_{v,k}$, avec w_k fraction

tension extérieur de tension e, alors on a courant i de la part d'un générateur de Travail électrique. Si un système reçoit un

94.3 Premier principe

 $pb \cdot b = tb \cdot i \cdot b = W\delta$

terne qui est extensive. une fonction d'état U appelé énergie inmodynamique à l'équilibre, on peut définir Energie interne. Pour tout système ther-

Siors : goit un travail W et un transfert thermique d'état entre deux états d'équilibre où il re-Lorsqu'un système subit une transformation Premier principe de la thermodynamique.

$$\Delta(E_{\text{inacto}} + U) = W + Q$$

mécanique. croscopiques, comme l'énergie électrique ou Avec Emacro qui désigne les énergies ma-

2 Calcul d'énergies internes

à volume constant 2.1 Capacité thermique / calorifique

extensive, définie par : d'un système. La capacité calorifique est Capacité calorifique à volume constant

$$C_v = \frac{\partial T}{\partial U} \Big)_{V_{tn}} \text{ en } J.K^{-1}$$

son énergie interne vari
é de $\big|\operatorname{Jb}\big|$ do sinterne varie de $\big|\operatorname{Jb}\big|$ tème varie de dT à volume constant, alors Interprétation : si la température du sys-