



从Docker到Kubernetes 第12周



【声明】本视频和幻灯片为炼数成金网络课程的教学资料 ,所有资料只能在课程内使用,不得在课程以外范围散

课程详情访问炼数成金培训网站

播,违者将可能被追究法律和经济责任。


http://edu.dataguru.cn



- 可选的几种网络方案
- Flannel网络方案

可选的几种网络方案 openvswitch





可选的几种网络方案 openvswitch



是一种主流的虚拟化大二层技术

灵活 对现有物理网络没要求 业界主流

> 软件封装导致性能低 复杂度比较高 Trouble Shooting难


可选的几种网络方案

路由技术



Linux路由机制打通网络





可选的几种网络方案 路由技术



一种结合了Linux路由功能的"正统"网络技术


常规路由技术 使用传统网络技术 简单 高性能

与现有网络融为一体灵活性低


可选的几种网络方案

新设计的Flannel LLL编数









原始数据是在起始节点的 Flannel服务上进行UDP封装的,投递到目的节点后就被 另一端的Flannel服务还原成 了原始的数据包,两边的 Docker服务都感觉不到这个 过程的存在。



用Etcd存储子网拓扑与路由表

怎么确保每个Node上的Dockers引擎用不同的IP地址段,这个事情看起来很诡异,但真相十分简单。其实只是单纯的因为Flannel通过Etcd分配了每个节点可用的IP地址段后,偷偷的修改了Docker的启动参数,见下图。

```
core@ip-172-31-14-97 / $ ps aux | grep '172.17.18.1' | grep docker
root 21740 0.0 1.7 215388 17604 ? Ssl 00:40 0:00 docker --daemon --host=fd:// --bip=172.17.18.1/24 --mtu=8973 --ip-masq=false
core@ip-172-31-14-97 / $
```

这个IP范围是由Flannel自动分配的,由Flannel通过保存在Etcd服务中的记录确保它们不会重复。

```
core@ip-172-31-14-97 / $ etcdctl ls /coreos.com/network/subnets
/coreos.com/network/subnets/172.17.18.0-24
/coreos.com/network/subnets/172.17.46.0-24
/coreos.com/network/subnets/172.17.61.0-24
core@ip-172-31-14-97 / $ etcdctl get /coreos.com/network/subnets/172.17.18.0-24
{"PublicIP":"172.31.14.97"}
core@ip-172-31-14-97 / $ etcdctl get /coreos.com/network/subnets/172.17.46.0-24
{"PublicIP":"172.31.14.96"}
core@ip-172-31-14-97 / $ etcdctl get /coreos.com/network/subnets/172.17.61.0-24
{"PublicIP":"172.31.30.200"}
```



需要在每台Node上都安装flannel。flannel软件的下载地址为https://github.com/ coreos/ flannel/releases。将下载的压缩包flannel-<version>-linux-amd64.tar.gz解压,把二进制文件flanneld和mk-docker-opts.sh复制到/usr/bin(或其他PATH环境变量中的目录),即可完成对flannel的安装。



使用systemd系统为例对flanneld服务进行配置。 编辑服务配置文件/usr/lib/systemd/system/flanneld.service:

[Unit]

Description=Flanneld overlay address etcd agent

After=network.target

Before=docker.service

[Service]

Type=notify

EnvironmentFile=/etc/sysconfig/flanneld

EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/docker-network

ExecStart=/usr/bin/flanneld -etcd-endpoints=\${FLANNEL_ETCD} \$FLANNEL_OPTIONS

[Install]

RequiredBy=docker.service

WantedBy=multi-user.target

编辑配置文件/etc/sysconfig/flanneld,设置etcd的URL地址(Master上安装的etcd节点地址)

FLANNEL ETCD= "http://192.168.1.128:4001"



在启动flannel之前,需要在etcd中添加一条网络配置记录,这个配置将用于flannel分配给每个Docker的虚拟IP地址段。# etcdctl set /coreos.com/network/config '{ "Network ": "10.1.0.0/16" }'由于flannel将覆盖docker0网桥,所以如果Docker服务已启动,则停止Docker服务,然后systemctl restart flanneld

在每个节点上执行:

sudo mk-docker-opts.sh -i source /run/flannel/subnet.env sudo rm /var/run/docker.pid sudo ifconfig docker0 \${FLANNEL_SUBNET}

重启动一次Docker,这样配置就完成了。



Flannel很新颖很不错 实际在可控的网络里,路由的方案则性能 最好,适合生产用,配合Quagga 来做到 自动路由更新





Thanks

FAQ时间