

# ES 工作流清理技术

## 1. 概述

ES 工作流的使用在带来诸多便利的同时,也在严重地耗费着资源。

本文将针对数据库中的工作流部分进行分析演示,展示一种扫描清理方案。

## 2. 分析演示

◆ 下图是一个 700 表的数据库的"大头"部分占用情况(前 60%),

表名	行数	分配/MB	已用/MB	索引/MDB	占用比	工作流	系统表	合计表数
合计	1850546	2386.28		315.912				693
ES WorkItem	68878	222.36	28.336	74.984	9.32%	Y	Y	
ES RepCase	90322	188.52		54.232	7.90%		Y	
主线产量损耗一览表_明细	314898	125.632	79.344	27.408	5.26%			
ES_TmpAdd	297	57.92	0.032	0.016	2.43%		Y	
ES_IdUsed	38031	51.24	7.224	12.392	2.15%		Y	
主线运转记录_维修明细_wi	27991	38.928	6.08	3.696	1.63%	Y		
销售作业单_明细_wi	49810	38.736	12.648	7.464	1.62%	Y		
ES_WiLink	42116	36.824	5.84	3.352	1.54%	Y	Y	
主线运转记录_主表_wi	17783	36.184	6.696	2.256	1.52%	Y		
配件检验记录_投料明细_wi	45720	35.36	8.64	6.464	1.48%	Y		
ES_Witodo	79366	34.904	4.48	4.728	1.46%	Y	Y	
ES_TmpPic	222	34.096	0.824	0.024	1.43%		Y	
销售作业单_主表_wi	11473	29.976	11.608	1.768	1.26%	Y		
配件检验记录_投料明细	23150	29.28	4.32	4.656	1.23%			
包装设备运转记录_明细_wi	16496	29.216	3.96	2.376	1.22%	Y		
₩L出库单_明细	39883	28.192	8.896	2.576	1.18%			
铜钉注塑检验记录_注塑生产明细_wi	22799	28.128	4.328	3.096	1.18%	Y		
成品交收检验报告_外形明细_wi	22425	27.232	4.824	3.488	1.14%	Y		
₩L进仓单_明细	23384	27.04	5.328	1.912	1.13%			
员工出勤统计表_明细	74620	24.8	11.544	5.056	1.04%			
主线检验记录_投料明细_wi	15390	24.784	3.96	2.192	1.04%	Y		
成品交收检验报告_主表_wi	7475	23.312	6.008	1.176	0.98%			
销售作业单_明细	17576	22.816	4.496	2.96	0.96%			
主线运转记录_主表	5981	22.808	3.288	0.976	0.96%			
铜钉注塑检验记录_回料明细_wi	14890	21.912	2.36	2.192	0.92%	Y		
配件设备运转记录_明细_wi	9331	21.792	2.712	1.456	0.91%	Y		
<u>素电入库单_明细_wi</u>	13339	21.664	3.4	1.768	0.91%	Y		
成品交收检验报告_外观明细_wi	14950	21.536	2.472	2.24	0.90%	Y		
包装生产日报_明细	10761	19.936	2.768	0.904	0.84%			
素电盘点表_明细	26388	19.856	5.12	1.88	0.83%			
主线运转记录_维修明细	9428	19.4	2.264	1.52	0.81%			
ES_Rules	1180	19.224	8.528	0.232	0.81%		Y	
主线检验记录_生产情况明细_wi	10480	19.096	2.384	1.424	0.80%	Y		
ES_WfCase	29945	18.912	1.928	1.456	0.79%	Y	Y	
成品交收检验报告_素电明细_wi	8950	18.144	2.264	1.28	0.76%			
铜钉注塑检验记录_铜丝明细_wi	9346	17.944	1.896	1.328	0.75%	Y		

◆ 其中黄色标记为与工作流相关的数据表,汇总统计情况如下:

	总体占比	区域占比			
紫色区域	61.09%				
工作流	30.40%	49.77%			
系统	27.83%	45.55%			

◆ 从统计结果来看,工作流约占总空间的1/3,在大头部分约占50%!



◆ 在正式研究清理方案前,我们需要先认识几个 ES 系统表:

ES\_RepCase: 表单记录,表单的系统信息,如填报人,填报时间等。

ES WfCase:工作流执行,工作流的执行入口。

ES Witodo:工作流待办,工作流的待办人。

ES\_WiLink:工作流衔接,节点衔接表。

ES WorkItem:工作流汇总,所有的工作流的状态,相关人等。(核心记录)

- ◆ 认识系统表后定出清理方案: 指定一个时间点, 扫描清理该点之前已完成的所有工作流。
- ◆ 首先,我们从核心记录中选出符合条件的数据。

```
SELECT wiid, 一节点 ID rcid, 一表单 ID piid 一工作流 ID piid 一工作流 ID INTO #ScanWi FROM ES_workitem
WHERE datediff(mm, credate, getdate())>= 6 AND state =2 一扫描工作流
```

上述查询生成一个3列的临时表#ScanWi:

	wiid	rcid	piid					
1	wi2011103100006	rc2011103100243	pi2011103100006					
2	wi2011103100011	rc2011103100279	pi2011103100010					
3	wi2011103100016	rc2011103100285	pi2011103100013					
4	wi2011103100020	rc2011103100301	pi2011103100015					
5	wi2011103100028	rc2011103100301	pi2011103100015					
b	wi2011103100028	rc2011103100301	pi2011103100015					

◆ 其次,以临时表#ScanWi 为参照删除相关工作流信息。

```
DELETE
```

FROM ES\_WITODO

WHERE WIID IN (SELECT WIID FROM #ScanWi) -- 删待办

**DELETE** 

**FROM ES WIlink** 

WHERE WIID IN (SELECT WIID FROM #ScanWi) or PREVWIID IN (SELECT WIID FROM #ScanWi) --删节点

**DELETE** 

**FROM ES Wfcase** 

WHERE PIID IN (SELECT PIID FROM #ScanWi) --删流程

UPDATE ES\_REPCASE

SET WIID="

WHERE RCID IN (SELECT RCID FROM #ScanWi) --恢复表单为普通

执行效果如下:

```
UPDATE ES_REPCASE
SET WIID=7'
WHERE RCID IN (SELECT RCID FROM #SCANWI) --恢复表单为普通

■
```

(所影响的行数为 14989 行)



◆ 再次,是最麻烦的部分,删除工作流<mark>快照</mark>,由于快照分布在各个数据表的附属 Wi 表中, 我们需要从系统表 sysobjects 查出有哪些 Wi 表,然后遍历这些 Wi 表并删除相关数据, 这将清理出一大堆空间,哇喔^\_^!

```
IF object_id('tempdb..#ScanTmp') IS NOT NULL
DROP TABLE #ScanTmp

GO

CREATE TABLE #ScanTmp ( NAME varchar(100),rowid int identity(1,1)) --存放 WI 表名称
```

INSERT INTO #ScanTmp

SELECT NAME

FROM SYSOBJECTS WHERE RIGHT(NAME,3)='\_Wi'

GO

DECLARE @TmpNo int --wi 模板序号
DECLARE @MaxNo int --wi 模板数

DECLARE @TmpName varchar(100) --wi 模板名称

SET @MaxNo=@@ROWCOUNT

SET @TmpNo=1

WHILE (@TmpNo<=@MaxNo) --遍历 wi 快照

**BEGIN** 

SET @TmpName=(SELECT NAME FROM #ScanTmp WHERE rowid=@TmpNo)

--构造执行删除语句

EXEC ('DELETE FROM '+ @TmpName + ' WHERE EXCELSERVERWIID IN (SELECT WIID FROM #ScanWi)')

SET @TmpNo=@TmpNo+1

**END** 

运行效果如下: (示例中涉及 58 个 wi 表)

```
■ 查询 — computer. estest. COMPUTER\Administrator — C:\Documents and Settings\Administrator\My Docume.
   DECLARE @TmpNo int
DECLARE @MaxNo int
DECLARE @TmpName varchar(100)
DECLARE @TmpName varchar(100)
SET @MaxNo=@GROWCOUNT
SET @TmpNo=1
    WHILE (@TmpNo<=@MaxNo)
BEGIN
             set @TmpName=(SELECT_NAME_FROM #ScanImp_WHERE_rowid=@TmpNo)
EXEC ('DELETE_FROM '+ @TmpName + ' WHERE_EXCELSERVERWIID_IN (SELECT_WIID_FROM #SCANWI)'
SET @TmpNo=@TmpNo+1
   END
   DROP TABLE #ScanWi
 (所影响的行数为 0 行)
 (所影响的行数为 8774 行)
 (所影响的行数为 5094 行)
 (所影响的行数为 8152 行)
 (所影响的行数为 3426 行)
 (所影响的行数为 2328 行)
 (所影响的行数为 20388 行)
 (所影响的行数为 13222 行)
 (所影响的行数为 0 行)
 (所影响的行数为 0 行)
 (所影响的行数为 686 行)
 (所影响的行数为 520 行)
```



◆ 接下来,回过头来把 ES\_WorkItem 中的记录干掉并删除临时表

**DELETE** 

FROM ES WorkItem

WHERE WIID IN (SELECT WIID FROM #ScanWi) ——删工作流记录

DROP TABLE #ScanWi ——删除临时表 DROP TABLE #ScanTmp ——删除临时表

运行效果如下:

```
DELETE
FROM ES_WorkItem
WHERE WIID IN (SELECT WIID FROM #ScanWi) — 删除临时表
DROP TABLE #ScanWi — 删除临时表
DROP TABLE #ScanTmp — 删除临时表

(所影响的行数为 40646 行)
```

◆ 0k, 大功告成, 此时我们再来分析一下数据表占用比例。

**		U	~				**	-	J
名称	行数	分配	数据	索引	未用	比例			
合计	1416927	1826.65			1197.048		工作流		
ES_RepCase	85326		37.336		94.912	10.08%			
主线产量损耗一览表_明细	314340	123.648	79.12	27.232	17.296	6.77%			
ES_WorkItem	22857	108.608	10.656	31.088	66.864	5.95%	Y	工作流总占比	10.56%
ES_TmpAdd	305	61.952	0.032	0.016	61.904	3.39%		前60%占比	18.06%
ES_IdUsed	29783	49	6.656	11.512	30.832	2.68%			
ES_TmpPic	222	34.608	0.512	0.024	34.072	1.89%			
配件检验记录_投料明细	21970	28.256	4.112	4.336	19.808	1.55%			
妣出库单_明细	38621	26.784	8.608	2.504	15.672	1.47%			
₩L进仓单_明细	22414	25.824	5.12	1.816	18.888	1.41%			
员工出勤统计表_明细	74620	24.736	11.528	5.056	8.152	1.35%			
主线运转记录_主表	5818	22.36	3.24	0.944	18.176	1.22%			
销售作业单_明细	16486	21.408	4.248	2.76	14.4	1.17%			
ES_Rules	1262	19.672	9.088	0.232	10.352	1.08%			
包装生产日报_明细	10337	19.232	2.688	0.872	15.672	1.05%			
素电盘点表_明细	25185	18.896	4.872	1.8	12.224	1.03%			
ES_Witodo	24744	18.896	1.768	2.192	14.936	1.03%	Y		
主线运转记录_维修明细	9135	18.888	2.208	1.48	15.2	1.03%			
ES_WfCase	13047	18.016	1.848	1.352	14.816	0.99%	Y		
配件检验记录_投料明细_wi	18032	17.776	4.344	2.544	10.888	0.97%			
销售作业单 主表	4328	17.168	5.976	0.696	10.496	0.94%			
主线检验记录 投料明细	7370	16.736	1.808	1.216	13.712	0.92%			
销售作业单 明细 wi	15759	16.624	5. 224	2.6	8.8	0.91%	Y		
商标机生产日报 总明细	6749	16.608	2.176	0.592	13.84	0.91%			
商标机生产日报 明细	6696	16.472	2, 224	0.6	13.648	0.90%			
铜钉注塑检验记录 注塑生产明细	8236	16.16	1.64	1.368	13. 152	0.88%			
包装设备运转记录 明细	7416	16.032	1.768	1.272	12.992	0.88%			
ES CaseLink	213	15.112	13.36	0.016	1.736	0.83%			
成品交收检验报告 外形明细	7164	14.368	1.728	1.208	11.432	0.79%			
主线检验记录 主表	3135	14.048	1.88	0.44	11.728	0.77%			
包装检验日报 明细	6460	13.728	1.84	0.552	11.336	0.75%			
ES WiLink	13335	13.632	1.936	1.176	10.52	0.75%			
入库单CP 明细	6895	13.408	1.912	0.568	10.928	0.73%			
铜钉注塑检验记录 注塑生产明细 wi	9853	13.048		1.344	9.776	0.71%	Y		
出货单CP 明细	5095	12.952	1.744	0.392	10.816	0.71%	-		

可以看出,工作流数据的占用量大幅减少。将半年前的数据清除,使总体占比降到10%,未清除时为30%。

细心的读者会发现 ES\_WorkItem 表之前有 6W 行记录,清理后为 2W 行,比例为 1:3,与总变化比例吻合,这也印证了清理方案的周全性。



◆ 登陆工作台,查看表单记录情况。

临界时间点(半年前)之后的记录进度正常。



临界时间点(半年前)之前的记录已转化为普通表单,不再有进度选项。





#### 应用拓展

SET @TmpNo=1

◆ 将整个过程封装为存储过程,执行 EXEC p ClearWi 6 就可以删除 6 个月前的工作流了。

```
CREATE PROC p_ClearWi
@SMonth INT
AS
BEGIN
DECLARE @TmpNo int
DECLARE @MaxNo int
DECLARE @TmpName varchar(100)
IF object_id('tempdb..#ScanWi') IS NOT NULL
 DROP TABLE #ScanWi
--扫描工作流放入临时表, state=2表示已完成
SELECT wiid,--节点 ID
       rcid, --表单 ID
       piid --工作流 ID
INTO
       #ScanWi
       ES_workitem
FROM
            datediff(mm,credate,getdate())>= @SMonth AND state =2
WHERE
DELETE
FROM ES_WITODO
WHERE WIID IN (SELECT WIID FROM #ScanWi) --删待办
DELETE
FROM ES WIlink
WHERE WIID IN (SELECT WIID FROM #ScanWi) OR PREVWIID IN (SELECT WIID FROM #ScanWi)
                                                                                --删节点
DELETE
FROM ES_Wfcase
WHERE PIID IN (SELECT PIID FROM #ScanWi) --删流程
UPDATE ES_REPCASE
SET WIID="
WHERE RCID IN (SELECT RCID FROM #ScanWi)
                                       --恢复表单为普通
IF object_id('tempdb..#ScanTmp') IS NOT NULL
  DROP TABLE #ScanTmp
CREATE TABLE #ScanTmp ( NAME varchar(100),rowid int identity(1,1)) -- 存放 WI 表名称
INSERT INTO #ScanTmp
    SELECT NAME
    FROM SYSOBJECTS WHERE RIGHT(NAME,3)='_Wi'
SET @MaxNo=@@ROWCOUNT
```



WHILE (@TmpNo<=@MaxNo) --遍历 wi 快照,构造删除语句并执行

**BEGIN** 

SET @TmpName=(SELECT NAME FROM #ScanTmp WHERE rowid=@TmpNo)

EXEC ('DELETE FROM '+ @TmpName + ' WHERE EXCELSERVERWIID IN (SELECT WIID FROM #ScanWi)')

SET @TmpNo=@TmpNo+1

**END** 

**DELETE** 

FROM ES\_WorkItem

WHERE WIID IN (SELECT WIID FROM #ScanWi) --删流程

DROP TABLE #ScanWi --删除临时表DROP TABLE #ScanTmp --删除临时表

END GO

#### 4. 小结

本文的工作流清理技术与工作流扫描恢复技术,解决了 ES 系统中关于工作流应用的两大顽疾,也使企业在使用工作流时不用再畏手畏脚。本文的示例系统为 9.4,其他版本请自行测试。

By : woylin

2013-8-29

注:本文技术仅供借鉴,使用本技术需要一定的数据库知识,尝试本技术所导致的任何后果与本文作者无关。

ES 工作流清理技术 7/7 ESAP Project 第三弹