COMERSA · MANUAL DE USUARIO

Finanzas: emisión e impresión de cheques

Cheques, partida contable, bancos y consecutivos, cuentas contables

Versión 1.1 · octubre 2026 · Sistema interno Comersa (menú **Finanzas**)

Contenido

1. Qué hace el módulo y cómo entrar
2. Antes de empezar: configuración inicial
3. Emitir un cheque paso a paso
4. La partida contable (partida doble)
5. Imprimir, reimprimir y anular
6. Consultar cheques
7. Bancos y consecutivos
8. Cuentas contables
9. Mensajes frecuentes y cómo resolverlos

1. Qué hace el módulo y cómo entrar

El módulo reemplaza al sistema anterior de cheques. Con él usted:

- Elabora cheques de cualquiera de las cuentas bancarias de la empresa, con **numeración propia por banco** (automática o manual).
- Registra la **partida contable en partida doble** (Debe = Haber) en el mismo formulario.
- Imprime el cheque con el mismo formato de siempre (monto en letras, concepto, partida, firmas y "Recibí conforme").
- Lleva el control de cheques **emitidos, impresos y anulados**.
- Mantiene el catálogo de **bancos** y de **cuentas contables**.

Dónde está

En la barra superior, menú **Finanzas**:

Opción	Para qué sirve	Permiso
Cheques	Lista y búsqueda de cheques; desde aquí se imprime, edita y anula.	`cheques`
Nuevo cheque	Elaborar un cheque nuevo.	`cheques`
Bancos y consecutivos	Cuentas bancarias, próximo número de cheque y ajuste de impresión.	`cheques_config`
Cuentas contables	Catálogo de cuentas: buscar, agregar, editar, importar.	`cheques_config`

Permisos

El administrador los asigna en **Administración › Accesos**. Quien solo elabora cheques necesita `cheques`; quien configura bancos y cuentas necesita además `cheques_config`. Si una opción no aparece en su menú, pida el permiso.

2. Antes de empezar: configuración inicial

Esto se hace **una sola vez** por cada cuenta bancaria (o cuando cambie la chequera). Lo hace un usuario con permiso `cheques_config`.

1. **Próximo número de cheque.** En **Finanzas › Bancos y consecutivos**, edite cada banco y escriba en **Próximo cheque** el número del siguiente cheque físico de la chequera. Mientras diga **sin configurar**, ese banco solo admite numeración manual.
2. **Cuenta contable del banco.** Verifique que cada banco tenga su cuenta contable (código 1010…). Es la cuenta que va al Haber en cada cheque.
3. **Ajuste de impresión.** Use **Imprimir solo cheque** en papel normal, póngalo sobre el cheque del banco a contraluz y, si el texto no calza, corrija el **Ajuste horizontal** y **vertical** en milímetros (ver sección 7).

Importante

El próximo número debe ser el del **siguiente cheque físico**. El sistema no permite repetir un número en el mismo banco, pero no puede saber qué cheques se hicieron fuera del sistema.

3. Emitir un cheque paso a paso

Entre a **Finanzas › Nuevo cheque** (o al botón **+ Nuevo cheque** de la lista).




Figura 1. Formulario de nuevo cheque.

1. **Fecha del cheque.** Viene con la fecha de hoy; cámbiela si el cheque lleva otra fecha.
2. **Banco.** Elija la cuenta bancaria. La moneda (C$ o U$) se toma del banco.
3. **Número de cheque.**
   - **Automático** (recomendado): muestra en naranja el número que se asignará al guardar. Al guardar, el consecutivo del banco avanza solo.
   - **Manual**: escriba el número (por ejemplo, para registrar un cheque hecho a mano). Si el número es mayor o igual al próximo, el consecutivo también avanza; si es un número viejo (menor), no lo mueve.
4. **Beneficiario.** Nombre a quien se paga. Al escribir, sugiere beneficiarios usados antes. Beneficiario y concepto se guardan en mayúsculas automáticamente.
5. **Monto** y **Tasa** de cambio. El **monto en letras** aparece solo, tal como saldrá impreso (ej. "NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CÓRDOBAS NETOS", o "... CON 50/100" cuando hay centavos).
6. **Concepto.** Motivo del pago; se imprime en el recuadro de concepto.
7. **Partida contable.** Complete las cuentas del Debe y del Haber hasta que diga **Partida cuadrada** (ver sección 4).
8. Pulse **Guardar y ver para imprimir**. El sistema valida todo, asigna el número y abre la vista de impresión.

4. La partida contable (partida doble)

Cada línea de la partida lleva una **cuenta**, una **descripción** (opcional; si se deja vacía se usa el nombre de la cuenta), un valor en **Debe** o en **Haber** (nunca en ambos) y una **referencia** opcional (factura, recibo, etc.).




Figura 2. Cheque con retención: la partida cuadra en 100,500.00.

Cómo se llena

- **La línea del banco se llena sola** (fondo verde claro, con la nota "Banco: se llena solo con el monto del cheque"): al elegir el banco y escribir el monto, pone la cuenta contable del banco en el **Haber** por el monto del cheque. Si usted cambia esa línea a mano, deja de llenarse sola.
- **Buscar cuenta:** escriba parte del código o del nombre (mínimo 2 letras) y elija de la lista. Puede moverse con las flechas ↑ ↓ y Enter. Si la cuenta no existe, agréguela en **Cuentas contables**.
- `+ Agregar línea` agrega una línea arriba de la del banco. La **X** roja quita una línea.
- `Completar con la diferencia` pone en la primera línea (que no sea el banco) el valor que falta para cuadrar.
- Arriba a la derecha se ve el estado: **Partida cuadrada** o **Diferencia X (Debe mayor/menor que Haber)**. Al pie de la tabla están los totales de Debe y de Haber.

Reglas al guardar

1. Total **Debe = total Haber**.
2. La cuenta del banco debe quedar en el **Haber por exactamente el monto del cheque**.
3. Cada línea con valor debe tener cuenta, y el valor va en Debe *o* en Haber.

Ejemplo 1: pago simple a proveedor

Cheque de C$ 25,000.00 a un proveedor:

Cuenta	Debe	Haber
2030 Otras cuentas y documentos por pagar	25,000.00	
10102013 Banco BAC córdobas *(automática)*		25,000.00
Totales	**25,000.00**	**25,000.00**

Ejemplo 2: pago con retención del 2% IR

Factura de C$ 100,500.00; se retiene el 2% (C$ 2,010.00) y el cheque sale por la diferencia. **El monto del cheque es lo que recibe el proveedor: 98,490.00.**

Cuenta	Debe	Haber
2030 Otras cuentas y documentos por pagar	100,500.00	
201124 Retenciones por pagar · Ret 2% compra de bienes y servicios		2,010.00
10102013 Banco BAC córdobas *(automática)*		98,490.00
Totales	**100,500.00**	**100,500.00**

> **Truco**
> Escriba el monto del cheque (98,490), agregue la línea de retención en Haber (2,010) y en la primera línea seleccione la cuenta del proveedor; luego pulse **Completar con la diferencia** y el sistema pone 100,500.00 en el Debe.

Editar un cheque

Solo se puede editar un cheque en estado **Emitido** (aún no impreso). Desde la lista, botón del lápiz. Al editar con numeración automática el número se conserva. Una vez impreso, ya no se edita: solo se reimprime o se anula.

5. Imprimir, reimprimir y anular

Después de guardar se abre la vista de impresión. También se llega desde la lista con el botón de la impresora.




Figura 3. Vista de impresión con los dos botones de impresión.

Hay dos formas de imprimir. Las dos usan la misma posición, así que lo que calza en una calza en la otra:

Botón	Qué imprime	Para qué
Imprimir solo cheque	Solo ciudad y fecha, beneficiario, monto y monto en letras, en su posición.	Llenar el cheque del banco colocado en la hoja.
Imprimir completo	Todo el formato: encabezado, cheque, concepto, tasa, partida contable, firmas y "Recibí conforme".	El comprobante completo.

Procedimiento recomendado

1. Coloque el cheque del banco en la hoja carta, en la posición del área del cheque.
2. Pulse Imprimir solo cheque: se llenan los datos del cheque.
3. Con el cheque ya puesto en la hoja, pulse Imprimir completo para imprimir el comprobante con todo el formato.

- Use papel **carta**, escala **100%** y sin encabezados ni pies de página del navegador.
- Cualquiera de los dos botones marca el cheque como Impreso y suma al conteo de impresiones (con el procedimiento anterior el cheque queda "impreso 2 veces"). Si ya se imprimió, el botón dice **Reimprimir**

completo.

- Editar: solo mientras esté Emitido.
- Anular: escriba el **motivo de anulación** en la casilla y confirme. El cheque queda Anulado, se imprime con la marca de agua "ANULADO" y **su número no se vuelve a usar**. No se puede deshacer.

6. Consultar cheques

Finanzas › Cheques muestra los cheques del período con sus totales por moneda (sin contar anulados).




Figura 4. Lista de cheques con filtros.

- **Filtros:** rango de fechas, banco, estado y búsqueda por beneficiario, concepto o número. Pulse Ver.
- La etiqueta **manual** junto al número indica que el número se digitó a mano.
- Estados: Emitido guardado sin imprimir · Impreso ya impreso · Anulado anulado (aparece tachado).
- Botones de cada fila: impresora (ver/imprimir) y lápiz (editar, solo Emitidos).

7. Bancos y consecutivos

Finanzas › Bancos y consecutivos (permiso `cheques_config`).




Figura 5. Cuentas bancarias, próximo cheque y ajuste de impresión.

- **Editar un banco:** lápiz de la fila; los datos pasan al formulario de abajo. Cambie y pulse **Guardar**.
- **Agregar un banco:** pulse **Nuevo**, llene nombre, banco, número de cuenta, moneda, próximo cheque y cuenta contable.
- **Próximo cheque** no puede ser menor o igual al último cheque registrado de ese banco (se evitan duplicados).
- **Emitidos** muestra cuántos cheques tiene el banco y el último número.
- **Inactivo:** desmarque "Activo" para que el banco no aparezca al elaborar cheques (sus cheques anteriores se conservan).

Ajuste de impresión (mm)

Mueve el área del cheque (fecha, beneficiario, monto y letras) para que calce con el formulario de cada banco:

Si el texto sale…	Ajuste
muy a la izquierda	Horizontal **positivo** (ej. 3)
muy a la derecha	Horizontal **negativo** (ej. -3)
muy arriba	Vertical **positivo** (ej. 2)
muy abajo	Vertical **negativo** (ej. -2)

8. Cuentas contables

Finanzas › Cuentas contables (permiso `cheques_config`). El catálogo se cargó con las 677 cuentas de la empresa.




Figura 6. Búsqueda y mantenimiento del catálogo de cuentas.

- **Buscar:** por código o por nombre.
- **Cta-Scta-Sscta** es como se imprime la cuenta en el cheque (ej. 10102013 → 1010-2-3). Si deja esos campos en "auto", se calculan del código.
- **Agregar:** llene código y nombre (niveles separados por dos puntos, ej. `GASTOS DE ADMINISTRACION:GASTOS VARIOS:PAPELERIA`) y pulse Guardar.
- **Editar:** lápiz de la fila. Desmarque **Activa** para que no aparezca al buscar cuentas en los cheques.
- **Importar CSV:** archivo separado por punto y coma (`código;nombre;tipo`). Solo agrega las cuentas que no existen; no modifica las existentes.
- La etiqueta **repetido** indica que otro nombre usa el mismo código; conviene revisar y corregir esos casos.

9. Mensajes frecuentes y cómo resolverlos

Mensaje	Qué hacer
La partida no cuadra: Debe X y Haber Y.	Revise los valores o use **Completar con la diferencia**.
La cuenta del banco … debe ir al Haber por el monto del cheque.	La línea del banco tiene un valor distinto al monto. Corrija esa línea (Haber = monto del cheque).
Línea N: escriba el valor en Debe o en Haber, no en ambos.	Deje el valor en una sola columna.
Línea N: seleccione la cuenta contable.	Escriba en la casilla de cuenta y **elija de la lista**; escribir el texto sin elegir no basta.
Configure el próximo número de cheque de … o use numeración manual.	Ese banco no tiene consecutivo: configúrelo en Bancos o elija "Manual".
El cheque No. N de … ya existe.	Ese número ya se usó en ese banco. Verifique la chequera y use otro número.
El cheque está impreso / anulado; ya no se puede modificar.	Solo se editan cheques Emitidos. Si hay un error, anúlelo y elabore uno nuevo.
El banco … no tiene cuenta contable asignada.	Asigne la cuenta en Bancos y consecutivos.
La impresión no calza con el cheque del banco.	Pruebe con **Imprimir solo cheque** en papel normal, ajuste los milímetros del banco (sección 7) y verifique escala 100% y papel carta.

Buenas prácticas

Imprima el cheque inmediatamente después de guardarlo · No reutilice números de cheques anulados · Use la referencia para anotar la factura o documento que se paga · Revise la partida antes de imprimir: después ya no se puede editar.