

ARQUITETURA DE COMPUTADORES LEIC

IST-TAGUSPARK

JOGO DE BATALHA ESPACIAL

(A=1.0) Excelente	PARTE	OBJECTIVO	NÍVEL	PESO	VALOR
(B=0.8) Muito Bom	Análise	Estrutura Geral do Projecto	0.9	2.0	1.8
(C=0.6) Bom	Conceção	Detalhes de Implementação	0.9	2.0	1.8
(D=0.4) Suficiente	Programa	Dados (Variáveis, Tabelas)	1.0	2.0	2.0
(E=0.2) Fraco	Programa	Comunicação entre Processos	1.0	4.0	4.0
	Programa	Utilização de Interrupções	1.0	2.0	2.0
	Programa	Estrutura das Rotinas	1.0	5.0	5.0
	Qualidade	Originalidade e Variantes	0.5	2.0	1.0
	Qualidade	Organização do Relatório	0.9	1.0	0.9
			•	TOTAL	18.5

Daniel Trindade, Nº7634

João Santos, Nº76363

André Faustino, Nº76510



1. Introdução

Este trabalho foi realizado para a disciplina de Arquitectura de Computadores do Instituto Superior Técnico – Taguspark, com o objectivo de testar os conteúdos dados em aulas teóricas como por exemplo: programação em linguagem Assembly, saber trabalhar com periféricos e interrupções, entre outros.

O trabalho consiste num jogo de batalha espacial onde existem vários aliens a tentarem aproximar-se da nave do jogador. O jogador pode controlar a sua nave através do teclado, assim como pode disparar um raio que destrói as naves alien, pode ainda suspender ou terminar o jogo quando quiser. O trabalho deve ser programado em linguagem Assembly usando o simulador adoptado pelos docentes da disciplina, o circuito que simula o hardware foi fornecido junto ao enunciado, sendo pedido aos alunos que programassem o jogo de forma a poder ser compilado e executado pelo processador adoptado (PEPE).

O enunciado refere também que é possível fazer alterações ao circuito do jogo ou à ideia do jogo em si, desde que as alterações consigam simplificar o circuito ou o jogo sem prejudicar a ideia do jogo.

Na secção 2 descrever-se-à as estratégias de implementação adoptadas assim como todos os detalhes referentes às rotinas criadas, e à comunicação entre processos.

Na secção 3 poderá ser encontrada a conclusão que contém uma reflexão crítica sobre o trabalho realizado, dizendo claramente o que foi feito, quais as dificuldades encontradas e o foi feito para ultrapassar essas dificuldades. A conclusão conterá também sugestões de melhoramentos.


Por fim, a secção 4 contém todo o código em linguagem Assembly escrito para tentar resolver o problema colocado e implementar o jogo de batalha espacial.



2. Conceção e Implementação

2.1. Estrutura Geral


Em termos de hardware não foram feitas alterações ao circuito original fornecido com o enunciado do projecto. O circuito continua assim a ter este formato:



A ideia por trás do circuito passa em ter dois relógios ligados ao processador mais concretamente à parte das interrupções 0 e 1. Cada relógio tem um período diferente de forma a que cada interrupção se possa ajustar da melhor forma ao jogo. As saídas do processador estão ligadas a um ecrã (Pixelscreen) de tamanho 32x32, este ecrã funciona como uma memória de 128 bytes (4 bytes por linha em 32 linhas, dando assim 32 bits por cada linha), a uma memória de 24kbytes.

No circuito encontra-se também um teclado que vai ser muito útil para o jogador poder controlar a sua nave e dois displays hexadecimais ligados ao mesmo porto de saída, neste conjunto será mostrado o valor de energia da nave do jogador (pois o jogo acaba quando se esgotar a energia, podendo gastar-se energia com ao disparar o raio – 2 pontos; ou movimentar a nave – 1 ponto, também se pode recuperar energia – 10 pontos, ao matar naves alien).





2.1.1. Mapa de endereçamento escolhido

Em termos de endereçamento por hardware foi mantido todo o endereçamento original do circuito, que consistia em:

Dispositivo	Endereços		
RAM (MemBank)	0000H a 5FFFH		
PixelScreen	8000H a 807FH		
POUT-1 (porto de saída de 8 bits)	0A000H		
POUT-2 (porto de saída de 8 bits)	0C000H		
PIN (porto de entrada de 8 bits)	0E000H		



Em termos de endereçamento dentro do software (na RAM), pode-se destacar:

Tipo de dados	Endereços			
Código	0000H			
Stack	1000H a 114FH			
Tabelas varidas	1200H a 140BH			
Buffer (Teclado)	2000H			

O código foi inicializado em 0000H pois, para além de ser sugerido no enunciado, é o endereço onde começa o PC, se o código começasse num endereço mais distante o PC teria de percorrer vários endereços vazios perdendo assim tempo.

RAM 2001H a 5 FFFH Serve para que .

O stack foi inicializado em 1000H porque é um endereço que se encontra suficientemente longe de toda a zona ocupada pelo código, não havendo assim possibilidade de se causar algum conflito entre endereços.

A zona de tabelas foi inicializada em 1200H de forma a ser seguida ao stack de forma a não ocupar muita memória mas também para começar num endereço conhecido para fácil verificação das tabelas em questão, na implementação do código.

O buffer do teclado, que consiste num endereço de memória onde é guardada a tecla lida pelo teclado foi inicializado em 2000H por ser um endereço suficientemente distante dos restantes para fácil visualização durante a implementação do código.

2.1.2. Comunicação entre processos

A comunicação entre processos é feita de duas formas diferentes escolhidas de forma a proporcionar uma fácil implementação e um uso recorrente de certas funções mais importantes.

A forma de comunicação mais comum usada consiste em ter um processo que chama através de um call ou estados (secção 2.1.3) outros processos que por sua vez tratam de todo o processamento necessário, chamando se necessário outras rotinas.

Um exemplo deste tipo de comunicação é o processo **início** que não faz nenhum processamento para além do processamento relativo ao estado e chama outros processos que por sua vez inicializam as variáveis e efecutam as acções necessárias para o início do jogo.



Exemplo de comunicação entre processo inicio e inicializar (que por sua vez faz o processamento de dados)

A outra forma de comunicação presente no projecto consiste em usar rotinas de forma equivalente a usar funções em linguagens de programação como C ou Python, por exemplo. Antes de um processo chamar a rotina que faz o processamento afecta um conjunto de registos que funcionam como parâmetros de entrada. Isto permite que a mesma rotina funcione para objectos diferentes do jogo, o que evita ter rotinas muito semelhantes dentro do projecto.


Um exemplo é a rotina **desenha** que recebe como parâmetros de entrada um valor a escrever (1 para escrever, 0 para apagar) em R0, e recebe uma linha e coluna onde escrever (em R1 e R2, respectivamente, cada coluna corresponde a um bit) escrevendo ou apagando assim no pixel seleccionado. Desta forma a mesma rotina é chamada para desenhar naves alien ou a nave do jogador ou o raio.



Exemplo de comunicação ao estilo de funções, a rotina desenha_alien passa parâmetros de entrada e a rotina desenha faz o processamento

2.1.3. Variáveis de Estado

Como forma de transitar entre estados como sugerido pelo enunciado, foi criada a seguinte máquina de estados:




Como forma de implementar esta tabela de estados foi criada uma tabela de words chamada **TAB_ESTADO** onde cada word corresponde a um estado presente na máquina acima. Foi também criada uma pequena tabela só de uma string que corresponde ao estado actual (estado_ctrl). Em cada estado é colocado em R0 o endereço da tabela de estado actual e em R1 o estado para onde se quer transitar, transferindo depois R1 para a tabela de estado actual. Ao aceder à tabela TAB_ESTADO é fácil de se mudar de estado.

2.1.4. Interrupções


No programa usamos 2 interrupções principais (El0 e El1) na parte do inicio e no suspender para fazer o desenho das naves e dos aliens nas respectivas posições quando iniciamos ou reiniciamos o jogo. Em pormenor, o El1 apenas decrementa a energia, enquanto que o El0 muda uma flag.



2.1.5. Rotinas












Canhao_Esq Rotina 4 – Canhão esquerdo Tecla premida é a tecla B? Sim Guarda os registos na pilha Apaga o canhão Selecciona a posição nova do canhão Desenha o canhão Recupera os registos Termina Rotina 5 – Canhão direito Tecla premida é a tecla D? Sim Guarda os registos na pilha Apaga o canhão Selecciona a posição nova do canhão Desenha o canhão Recupera os registos Termina













3. Conclusões

Este trabalho foi-nos bastante útil e perspicaz no que diz respeito á vida profissional como engenheiros informáticos pois deu-nos a entender como olhar para as diferentes regras do programa Assembly e com elas criar bastantes processos.

Foi longo (devido ás extensas linhas de código que o grupo teve que programar e orientar-se entre si) e complicado, mas no final, acabou por resultar um programa bem estruturado e bem desenvolvido. Os objectivos de conhecimento do Assembly de cada elemento do grupo ficaram muito bem apurados tendo conseguido fazer um jogo complexo, completo, que cumpre quase todos os requisitos do enunciado (problemas no gasto do disparo - só gasta 2 pontos de energia se pressionarmos o botão 5 por 0.5 segundos) e original (referir que usamos efeitos como o gasto de 1 ponto energia quando embate numa parede).

O programa em si está feito de uma forma fácil de entender. Uma vez iniciado, basta carregar na tecla 3 para iniciar o jogo. As teclas "0", "1", "2", "4", "6", "8", "9" e "A" servem para mover a nossa nave, sendo as teclas "C" e "E" as mudanças de direcção do canhão da nave. A tecla 5 tem como funcionalidade disparar o canhão e matar os aliens. Para pausar um jogo, basta clicar na tecla "7" e para acabar um jogo, basta clicar na tecla "B". As teclas que não servem para este jogo são as teclas "D" e "F" que não fazem rigorosamente nada no desenrolar do jogo. Fora do teclado do jogo, optamos por fazer com que a nave ficasse com menos um de energia sempre que fosse contra uma parede (para dificultar um pouco o jogo).

No fim do trabalho, o grupo conclui que em termos de funcionamento, o jogo está bem formulado. Inicialmente tínhamos em mente um projecto que iria necessitar de muitas rotinas e algumas interrupções e foi o que se verificou ao longo do trabalho. A componente mais complicada de se fazer, na opinião do grupo foi o movimento dos aliens, mas que a partir de um fluxograma bem desenvolvido, conseguimos ultrapassar esse "obstáculo". De resto, o grupo esteve bem distribuído, tendo todos os elementos colaborado e auxiliado uns aos outros.

Como melhoramento, para aqueles menos cultos da cadeira de AC, poderíamos fazer um gasto de energia de 0 a 99 por numeração decimal (o nosso programa tem uma numeração hexadecimal, ou seja, do 90 passa para o 8F), aumentar a vida da nave ou aumentar o desgaste do raio se este estiver ativado por muito tempo ou até mesmo reduzir o período dos aliens.

esta descrição dema estas aute e não nas Conclusão!



4. Código assembly

Podia estar melhor tormatado!

```
; JOGO BATALHA ESPACIAL
; Grupo:
; 76349 - Daniel Trindade
: 76363 - João Santos
; 76510 - André Faustino
; * Definições de constantes utilizadas no programa
             EQU 8000H ; Endereço do ecrã
   ECRA
   T.TNHA
           EQU 8H
                        ; Corresponde à última linha do teclado, para se iniciar os
   COLUNA
           EQU 8H
                        ; Corresponde à última coluna do teclado, para se iniciar os
testes
            EQU 0E000H
                        ; Endereço do porto de entrada do teclado
   PTN
   POUT1
           EQU 0A000H
                        ; Endereço do porto de saída 1
             EQU 0C000H
   POUT2
                        ; Endereço do porto de saída 2
   TEC
             EQU OFH
                         ; Máscara que selecciona os bits do porto de entrada que
correspondem ao teclado
   MAX ECRA EQU 80H
                         ; Número de bytes do ecrã
   MAX LINHA EQU 3H
                        ; Número máximo de bits a 1 numa linha de uma nave (alien ou
do jogador)
   N ALIEN
             EOU 4H
                        ; Número de naves alien presentes no jogo
             EQU 99H
                        ; Inicialização da energia máxima
   ENERGIA
   LIN ECRA
             EQU 4H
                         ; Número de bytes que formam uma linha do ecrã
             EQU 84
                         ; Contador de elementos na tabela de strings de ecrã final
   MAX ELE
(em bytes)
   ECRA_INT
             EOU 14H
                         ; Número de linhas brancas antes das letras nos ecrãs de
início e fim
                         ; Máscara que selecciona cada bit a um individualmente
   MASCARA
             EQU 80H
   LIN NAVE
           EQU 15
                         ; Linha inicial do centro da nave do jogador
                        ; Coluna inicial do centro da nave do jogador
   COL NAVE
            EOU 15
   LIN CANHAO EQU 13
                         ; Linha do canhão na posição inicial
   T_INIC
             EQU 03H
                        ; Tecla de começar jogo
                        ; Tecla de disparar o raio
   T DISPARO EQU 05H
   T SUSP
             EQU 07H
                        ; Tecla de suspender
             EQU OBH
   T_TERM
                        ; Tecla de terminar jogo
                        ; Tecla de rodar o canhão à esquerda
   T ROD ESQ EQU OCH
   T_IGNORE1 EQU 0DH
                        ; Tecla sem significado
                        ; Tecla de rodar o canhão à direita
   T ROD DIR
             EQU 0EH
   T IGNORE2 EQU OFH
                         ; Tecla sem significado
   T NEUTRA
             EQU OFFH
                        ; Tecla neutra (o valor assumido quando não existe uma tecla
premida)
   ENE MOVE
             EOU 1H
                         ; Valor de energia gasto quando a nave se move
   ENE DISP
             EOU 2H
                        ; Valor inicial de energia gasto a disparar o canhão
   ENE CANHAO EQU 2H
                         ; Valor de energia gasto a disparar continuamente o canhão
      ENE DEST EQU 10H
                            ; Valor de energia ganho por destruir alien
                       DOUXD!
           1000H
pilha:
           TABLE 150H
                         ; Espaço reservado para a pilha
SP inicial:
                         ; Endereço com que o SP deve ser inicializado.
; * Tabela de Excepções
; Tabela de vectores de interrupção
          WORD
                 int0
tab:
; * Tabelas e Variaveis
```



WORD 0H

; (0, 1) WORD 1H

; (1, -1) WORD -1H

para que? PLACE 1200H ALIEN: STRING 0A0H, 040H, 0A0H; Tabela de strings que contém o formato das naves alien NAVE: STRING 0E0H, 0A0H, 0E0H; Tabela de strings que contém o formato da nave do jogador BUFFER: ; Variavel onde se guarda a tecla premida ; Valor da tecla inicial (sem tecla) WORD OFFH AUX BUFFER: WORD 055H ; Código de tecla inexistente LINHA NAVE: ; Variavel que guarda a linha da nave WORD 15 ; Linha inicial do centro da nave COLUNA NAVE: ; Variavel que guarda a coluna actual da nave ; Coluna inicial do centro da nave WORD 15 POS_CANHAO: ; Variavel que guarda a posição do canhão WORD 0 ; Posição inicial do canhão FLAG_DESENHA: ; Variavel que guarda uma flag (0 ou 1) que diz se o canhão deve ser ou não apagado WORD 0 ; Flag iniciada a 0 FLAG_DISPARO: ; Variavel que guarda uma flag (0 ou 1) que diz se o canhão está a disparar ou não WORD 0 ; Flag iniciada a 0 ; Variavel que quarda uma flag (0 ou 1) que diz se os aliens FLAG ALIEN: se movimentam ou não WORD 0 ; Flag iniciada a 0 V ENERGIA: ; Variavel que guarda o valor de energia actual ; Valor de energia inicializado a 99H WORD 99H PLACE 1300H ; DIR - Tabela de words que contém s 8 direcções possíveis DIR LINHAS: ; (-1, -1) WORD -1H ; 0H ; (-1, 0) WORD -1H ; 2H ; (-1, 1)WORD -1H ; 4H ; (0, -1) WORD OH ; 6H ; (0, 0) WORD OH ; 8H ; (0, 1) WORD OH ; AH ; (1, -1) WORD 1H ; CH ; (1, 0) WORD 1H ; EH ; (1, 1) WORD 1H ; 10H DIR_COLUNAS: ; (-1, -1) WORD -1H ; OH ; (-1, 0) WORD OH ; 2H ; (-1, 1)WORD 1H ; 4H ; (0, -1)WORD -1H ; 6H ; (0, 0)

; 8H

; AH

; CH

```
; (1, 0)
   WORD OH
                            ; EH
    ; (1, 1)
   WORD 1H
                            ; 10H
; Teclas Nave: Tabela que guarda as direcções que a nave tem a seguir a clicar numa
tecla
TECLAS NAVE:
   STRING 00H
                           ; Tecla 0
   STRING 02H
                            ; Tecla 1
   STRING 04H
                           ; Tecla 2
    STRING 08H
                            ; Tecla 3
   STRING 06H
                            ; Tecla 4
                           ; Tecla 5
   STRING 08H
   STRING OAH
                            ; Tecla 6
   STRING 08H
                            ; Tecla 7
   STRING OCH
                            ; Tecla 8
                            ; Tecla 9
   STRING OEH
   STRING 10H
                            ; Tecla A
    STRING 08H
                            ; Tecla B
   STRING 08H
                            ; Tecla C
   STRING 08H
                            ; Tecla D
   STRING 08H
                            ; Tecla E
   STRING 08H
                            ; Tecla F
; Linha Alien: Tabela que contém a linha do centro de cada nave alien
LINHA_ALIEN:
    STRING 1
                            ; Linha do centro do 1º alien
    STRING 1
                            ; Linha do centro do 2° alien
    STRING 30
                            ; Linha do centro do 3º alien
                            ; Linha do centro do 4° alien
    STRING 30
; Coluna Alien: Tabela que contém a coluna do centro de cada nave alien
COLUNA ALIEN:
    STRING 1
                            ; Coluna do centro do 1º alien
                            ; Coluna do centro do 2° alien
    STRING 30
                            ; Coluna do centro do 3^{\circ} alien
    STRING 1
    STRING 30
                            ; Coluna do centro do 4^{\circ} alien
; Linha_Inicio: Tabela que contém a linha do centro de cada nave alien (posição de
início)
LINHA INICIO:
                            ; Linha do centro do 1º alien
    STRING 1
    STRING 1
                            ; Linha do centro do 2º alien
    STRING 30
                            ; Linha do centro do 3º alien
    STRING 30
                            ; Linha do centro do 4° alien
; Coluna Inicio: Tabela que contém a coluna do centro de cada nave alien (Posição de
início)
COLUNA INICIO:
    STRING 1
                            ; Coluna do centro do 1º alien
                            ; Coluna do centro do 2º alien
    STRING 30
                            ; Coluna do centro do 3° alien
    STRING 1
                            ; Coluna do centro do 4° alien
   STRING 30
; Linha Raio: Tabela que contém a linha do ponto onde acaba o raio
LINHA RAIO:
    STRING 0
; Coluna Raio: Tabela que contém a coluna do ponto onde acaba o raio
COLUNA RAIO:
   STRING 0
; Tabela que contém a diferença entre a linha do centro da nave e o canhão em cada
posição
CANHAO LIN:
   WORD -2
    WORD -2
    WORD 0
    WORD 2
    WORD 2
    WORD 2
   WORD 0
   WORD -2
```

```
: Tabela que contém a diferenca entre a coluna do centro da nave e o canhão em cada
posição
CANHAO COL:
   WORD 0
   WORD
   WORD 2
   WORD 2
   WORD 0
   WORD -2
   WORD -2
   WORD -2
; Tabela que contém a direcção a sequir pelo raio, sequindo a ordem das direcções do
canhão
RAIO:
   WORD 02H
   WORD 04H
   WORD OAH
   WORD 10H
   WORD OEH
   WORD OCH
   WORD 06H
   WORD 00H
 * Ecrã de início
PLACE
           1400H
INICIO:
   STRING 07DH, 0F3H, 0CFH, 0BEH
   STRING 045H, 012H, 048H, 0A0H
   STRING 041H, 012H, 048H, 020H
   STRING 041H, 012H, 048H, 020H
   STRING 07DH, 0F7H, 0ECH, 03EH
   STRING 00DH, 086H, 02CH, 030H
   STRING 00DH, 086H, 02CH, 030H
   STRING 04DH, 086H, 02CH, 0B0H
   STRING 07DH, 086H, 02FH, 0BEH
   STRING 000H, 000H, 000H, 000H
   STRING 000H, 000H, 000H, 000H
   STRING 000H, 000H, 000H, 000H
   STRING OF1H, OEFH, O7AH, O1FH
   STRING 091H, 024H, 022H, 010H
   STRING 091H, 024H, 022H, 010H
   STRING 091H, 024H, 022H, 010H
   STRING OFBH, OF6H, 033H, 01FH
   STRING OCBH, 016H, 033H, 018H
   STRING OCBH, 016H, 033H, 018H
   STRING OCBH, 016H, 033H, 018H
   STRING OFBH, 016H, 033H, 0DFH
; * Ecrã de fim
STRING 01FH, 09EH, 07FH, 07CH
   STRING 010H, 092H, 049H, 040H
   STRING 010H, 012H, 049H, 040H
   STRING 010H, 012H, 049H, 040H
   STRING 019H, OBFH, 069H, 07CH
   STRING 018H, 0B1H, 069H, 060H
   STRING 018H, 0B1H, 069H, 060H
   STRING 018H, 0B1H, 069H, 060H
   STRING 01FH, 0B1H, 069H, 07CH
   STRING 000H, 000H, 000H, 000H
STRING 000H, 000H, 000H, 000H
   STRING 000H, 000H, 000H, 000H
   STRING 01FH, 0B1H, 07DH, 0F0H
   STRING 011H, 0B1H, 041H, 010H
```



```
STRING 010H, 0B1H, 041H, 010H
   STRING 010H, 0B1H, 041H, 010H
   STRING 010H, 0B3H, 07DH, 0F0H
   STRING 010H, 092H, 061H, 088H
   STRING 010H, 092H, 061H, 088H
   STRING 010H, 092H, 061H, 088H
   STRING 01FH, 09EH, 07DH, 088H
 * Tabela de endereços de estados do loop de controlo
 ********
PLACE
          1500H
   __
WORD boas_vindas
                        ; Boas_Vindas: Limpa o ecrã, desenha o ecrã de início de
jogo, espera uma tecla para começar
                         ; Inicio:
   WORD inicio
                                      Faz as inicializações, desenha as naves,
deixa tudo pronto a jogar
  WORD jogar
                                      O jogo em si, move naves, permite o movimento
                         ; Jogar:
da nave do jogador, disparo e rotação do canhão
   WORD suspender ; Suspender: Após carregar numa tecla suspende o jogo,
voltando ao jogo carregando na mesma tecla
   WORD fim jogo
                   ; Fim Jogo:
                                      Após carregar em tecla ou o jogador perder,
limpa o ecrã e desenha o ecrã de final de jogo
estado ctrl:
                         ; variavel que guarda o estado actual do controlo
   STRING OH;
; * Código
PLACE OH
inicio_programa:
                        ; Inicializa BTE
   MOV
         SP, SP inicial
                         ; Inicializa Stack Pointer
       RO, estado_ctrl ; Comecar no inicio (estado 0 = boas_vindas)
   VOM
   MOV
        R1. 0
                         ; R1 com o estado actual
   MOVB [R0], R1
                         ; Coloca na tabela de estado actual o primeiro estado
                        ; R0 com o endereço do porto de saída 1
; R2 com o valor de energia inicial
   MOV
        RO, POUT1
   MOV R2, ENERGIA
   MOVB [R0], R2
                        ; Coloca o valor de energia no display hexadecimal
loop_controlo:
   MOV RO, estado ctrl ; Obter o estado actual
   MOVB R1, [R0] ; R1 com o endereço do estado actual SHL R1, 1 ; Multiplicar por dois
   MOV
        RO, TAB_ESTADO ; Endereço base dos processos do jogo
   ADD
        R1, R0
                         ; Agora RO aponta para a rotina correspondente ao estado
actual
   MOV
        R0, [R1]
                        ; Obter o endereço da rotina a chamar
   CALL RO
                         ; invocar o processo correspondente ao estado
   JMP loop controlo
                         ; voltar a repetir até ao infinito
* Rotinas que implementam o Processos Boas Vindas
boas_vindas:
   PUSH R0
                        ; Guarda registos
   PUSH R1
   CALL limpa
                         ; Rotina que limpa o ecrã, colocando todos os bytes a 0,
para garantir que pode ser escrito sem problemas
                     ; Base da tabela de strings que contém o ecrã de início
   MOV RO, INICIO
   MOV
        R1, ECRA_INT
                         ; Contador de linhas em branco antes das palavras
                        ; Desenha no ecrã o ecrã de início
   CALL ecra_escreve
espera_tecla:
   CALL teclado
                        ; Chama o teclado para verificar que tecla está a ser
premida (em R0)
   MOV R1, T_INIC
                        ; Tecla de início de jogo
   CMP RO, R1
JNZ espera_tecla
                        ; Verifica se a tecla premida é a de início de jogo
                         ; Enquanto não for premida a tecla de inicio de jogo volta a
correr o ciclo
```



```
RO, estado_ctrl ; Obter o estado actual R1, 1 ; Avançar para o próximo
   MOV
                  ; Avançar para o próximo estado (inicio); Actualiza o estado actual com o endereço do estado
   MOV
   MOVB [R0], R1
sequinte
   POP
                           ; Recupera registos
   POP
         R0
   RET
; * Rotina que implementa o Processo Inicio
inicio:
   PUSH RO
                           ; Guarda registos
   PUSH R1
   CALL limpa
                          ; Remove o ecrã de boas-vindas para poder desenhar as naves
no ecrã
   CALL inicializar
                           ; Rotina que deixa o jogo pronto a começar, desenha as naves
no ecrã, e inicializa variáveis importantes
   MOV RO, estado_ctrl ; Obter o estado actual
                         ; Avançar para o próximo estado (jogar)
; Actualiza o estado actual com o endereço do estado
   MOV R1, 2
MOVB [R0], R1
sequinte
      EI1
                              ; Enable interrupts
   ET0
   ΕT
   POP
         R1
                           ; Recupera registos
   POP
 *****************
 * Rotina que implementa o Processo Jogar
                                       ************
jogar:
   PUSH R0
                          ; Guarda registos
   PUSH R1
   PUSH R2
   PUSH R3
PUSH R4
loop jogar:
                          ; Devolve em RO a tecla premida (ou nenhuma)
   CALL teclado
MOV R1, T_SUSP
                          ; R1 com a tecla de suspender o jogo
   CMP R0, R1
                          ; Verifica se a tecla premida é a de suspender o jogo
   JNZ
         nao susp
                          ; Se a tecla premida não for a de suspensão então o jogo
compara com outras teclas
   MOV R1, 3
MOV R0, estado_ctrl
                         ; Mudar para o estado Suspender
; Obter o estado actual
   MOVB [R0], R1
                          ; Coloca o endereço do próximo estado na tabela de estado
actual
   JMP
                          ; Sai para o estado seguinte
        sair_jogar
nao susp:
        R1, T_TERM
   MOV
                           ; R1 com a tecla de terminar
   CMP R0, \overline{R1}
                          ; Verifica se a tecla premida é a de terminar o jogo
   JNZ
        nao term
                           ; Se a tecla premida não for a de terminar então vai
comparar com outras teclas
   MOV R1, 4
MOV R0, es
                         ; Mudar para o estado Terminar
; Obter o estado actual
         R0, estado_ctrl
   MOVB [R0], R1
                          ; Coloca o endereço do próximo estado na tabela de estado
actual
   JMP
        sair_jogar
                           ; Sai para o estado seguinte
nao term:
   MOV R1, T ROD ESQ
                           ; R1 com a tecla de rodar o canhão à esquerda
   CMP RO, R1
                           ; Verifica se a tecla premida é a de rodar à esquerda
                          ; Se não for vai comparar com outras teclas
        nao can esq
   JNZ
   CALL canhao esq
                           ; Roda o canhão à esquerda
   JMP jog_pos_tec
                          ; Volta ao ciclo de jogo
nao can esq:
                          ; R1 com a tecla de rodar o canhão à direita
   MOV R1, T_ROD_DIR
   CMP R0, R1
                          ; Verifica se a tecla premida é a de rodar à direita
   JNZ
         nao can dir
                          ; Se não for vai comparar com outras teclas
   CALL canhao dir
                          ; Roda o canhão à direita
   JMP jog_pos_tec
                          ; Volta ao ciclo de jogo
nao_can_dir:
   MOV R1, T DISPARO
                         ; R1 com a tecla de disparar o raio
```

```
CMP
         R0, R1
                          ; Verifica se a tecla premida é a de disparar
   JNZ
         nao disp
                          ; Se não for vai comparar com outras teclas
                         ; Volta ao ciclo de jogo
         jog_pos_tec
nao_disp:
                          ; R1 com a tecla neutra
   MOV
         R1, T NEUTRA
   CMP
         R0, R1
                          ; Verifica se não há tecla premida
                          ; Se não houver tecla premida volta ao ciclo de jogo
   JΖ
         jog pos tec
   MOV
         R1, T INIC
                          ; R1 com a tecla de início
   CMP
         R0, R1
                          ; Verifica se a tecla premida é a de início
         jog_pos_tec
   JΖ
                          ; Se for volta ao ciclo de jogo para varrer o teclado
         R1, T_IGNORE1
   MOV
                          ; R1 com a tecla para ser ignorada
   CMP
         RO. R1
                          ; Verifica se a tecla premida é para ser ignorada
         jog_pos_tec
   JΖ
                          ; Se for volta ao ciclo de jogo para varrer o teclado
         R1, T_IGNORE2
   MOV
                         ; R1 com a tecla para ser ignorada
         R0, R1
   CMP
                          ; Verifica se a tecla premida é para ser ignorada
   JΖ
         jog pos tec
                          ; Se for volta ao ciclo de jogo para varrer o teclado
   CALL move_nave
                          ; Rotina que move a nave
jog_pos_tec:
   MOV R2, FLAG ALIEN
                        ; Endereço de uma flag que diz se os aliens se movimentam ou
não
         R1, [R2]
   MOV
                          ; Valor da flag
                          ; Afectação de flags do processador
   AND
        R1, R1
   JZ.
         nao ataca
                          ; Se os aliens não se moverem, não os desenha
   CALL ataque_alien
                          ; Rotina que movimenta os aliens no ecrã
   MOV
        R1, 0
                          ; R1 com 0 para dar reset à flag
   MOV
        [R2], R1
                          ; Reset na flag
nao ataca:
   MOV R2, FLAG_DISPARO ; Endereço de uma flag que diz se o canhão está a disparar
                   ; Valor da flag
   MOV R0, [R2]
                          ; Chama a rotina que faz avançar o raio
   CALL disparo
CALL colisao
                          ; Chama a rotina que verifica se há colisão entre naves
verif energia:
        RO, V_ENERGIA ; RO com a variável que contém o valor actual de energia
   MOV
         R1, [\overline{R}0]
                          ; R1 com o valor actual de energia
         R2, POUT1
   MOV
   MOVB [R2], R1
                          ; Mostrar o valor actual da energia
   CMP
        R1, 0
                          ; Se R1 for O então o jogo termina
                          ; Se não for 0 então volta para o ciclo de jogo
   JNZ
         loop_jogar
   MOV
         R1, \overline{4}
                          ; Mudar para o estado Terminar
   MOV
        R0, estado_ctrl
                         ; Obter o estado actual
   MOVB [R0], R1
                          ; Coloca o endereço do próximo estado na tabela de estado
actual
sair jogar:
   POP R4
                           ; Recupera registos
   POP
        R3
   POP
         R2
   POP
        R1
   POP
         R0
   RET
                           ; Termina rotina
* Rotina que implementa o Processo Suspender
suspender:
   PUSH RO
                           ; Guarda registo RO
   PUSH R1
                           ; Guarda registo R1
                  Disable interrupts
   DI
   CALLF inverte_ecra
                          ; Inverte o ecrã para diferenciar o jogo suspenso do jogo a
decorrer
ciclo suspender:
   \bar{\text{CALL}} teclado
                          ; Devolve em RO a tecla premida (ou nenhuma)
   MOV R1, T_SUSP
CMP R0, R1
                          ; R1 com a tecla de suspender
                          ; Verifica se a tecla premida é a de suspender o jogo
   JNZ ver_termina
                          ; Se a tecla premida for a de suspensão então o jogo volta
ao normal
   MOV
                          ; Avançar para o próximo estado (jogar)
   JMP
         sai_suspensao
                          ; Termina a rotina e avança para o próximo estado
ver termina:
   MOV R1, T_TERM
                          ; R2 com a tecla de terminar jogo
   CMP
        R0, R1
                           ; Se a tecla premida não for a de suspensão verifica se é a
de fim de jogo
```

```
JNZ ciclo_suspender ; Se a tecla de fim de jogo for premida então o jogo acaba
imediatamente
  MOV R1, 4
                       ; Avançar para o próximo estado (terminar jogo)
sai suspensao:
                        ; Quando a tecla de suspender for premida então trata de pôr
tudo a funcionar
   MOV RO, estado_ctrl ; Obter o estado actual
                   ; Coloca o endereço do próximo estado na tabela de estado
   MOVB [R0], R1
actual
      EI1
                            : Enable interrupts
   ET0
   EΙ
   CALLF inverte ecra
                       ; Volta a colocar o ecrã como aparece num jogo a decorrer
                         ; Recupera registo R1
   POP
       R0
                         ; Recupera registo R0
   RET
                         ; Termina rotina
; * Rotina que implementa o Processo Fim Jogo
fim_jogo:
   PUSH RO
                        ; Guarda registos
   PUSH R1
   PUSH R1
CALLF inverte_ecra
                       ; Inverte o ecrã, para dar a ideia de que algo aconteceu
                        ; Rotina que faz uma pequena pausa para efeito visual
   CALLF pausa
   CALLF inverte ecra
                        ; Volta a colocar o ecrã como aparece num jogo a decorrer
   CALLF pausa
CALL limpa
                       ; Rotina que faz uma pequena pausa para efeito visual
                       ; Limpa o ecrã para desenhar o final de jogo
; RO com base da tabela de strings que contém o ecrã de fim
   MOV RO, FIM
de ioao
   MOV
       R1, ECRA INT
                       ; Coloca em R1 as linhas em branco antes das palavras
   CALL ecra_escreve ; Desenha no ecra o final de jogo
loop_fim_jogo:
   CALL teclado
                        ; Devolve em RO a tecla premida (ou nenhuma)
   MOV R1, T_INIC CMP R0, R1
                        ; tecla de iniciar?
                        ; Verifica se a tecla premida é a de iniciar o jogo
   JNZ loop fim jogo
                       ; Se a tecla premida for a de iniciar então o jogo volta ao
inicio
   MOV R1, 1
                        ; Mudar para o estado Inicio para reiniciar
        RO, estado_ctrl ; Obter o estado actual
   MOV
   MOVB [R0], R1
                        ; Coloca o endereço do próximo estado na tabela de estado
actual
   POP
                         ; Recupera registos
   POP
       R0
   RET
                         ; Termina rotina
; * ROTINAS
: Inicializar
  Rotina que inicializa várias variáveis
; Entradas
  Nenhuma
; Saídas
  Nenhuma
; Várias variáveis (posição de naves, energia, flags, ...)
inicializar:
   PUSH R0
                       ; Guarda registos
   PUSH R1
   PUSH R2
   PUSH R3
   PUSH R4
   PUSH R5
   PUSH R6
        R0, POUT1 ; R0 com o endereço do porto de saída 1
R1, V_ENERGIA ; R1 com o endereço da tabela que guarda o valor de energia
R2, ENERGIA : R2 com o valor de energia
   MOV
   MOV
        R2, ENERGIA
                        ; R2 com o valor de energia inicial
   MOV
   MOV
       [R1], R2
                        ; Inicializa o valor de energia
                        ; Coloca o valor de energia no display hexadecimal
   MOVB [R0], R2
MOV R2, 0
                        ; Flag que indica permissão de movimento dos aliens a 0
   MOV R1, FLAG ALIEN ; Assinalar que aliens não se estão a mexer
```

```
; Afecta a flag que diz se os aliens se podem mover
   VOM
         [R1], R2
   MOV
         R1, FLAG DISPARO ; Assinalar que o canhão não está a disparar
                          ; Afecta a flag que diz se o canhão está a disparar
         [R1], R2
        R1, FLAG_DESENHA ; Assinalar que o canhão não deve ser apagado
   MOV
                           ; Afecta a flag que diz se o canhão deve ser apagado
   MOV
         [R1], R2
   CALL inicializa_alien ; Inicializações dos aliens
                          ; Desenha as naves alien no ecrã
   CALL aliens
         R1, LINHA NAVE
                          ; R1 com a tabela que contém a linha do centro da nave
         R2, COLUNA_NAVE \,; R2 com a tabela que contém a coluna do centro da nave
   MOV
                        ; R3 com a linha inicial do centro da nave ; R4 com a coluna inicial do centro da nave
   MOV
         R3, LIN NAVE
   MOV
         R4, COL NAVE
                          ; Inicializa a linha actual da nave com a linha inicial
   MOV
         [R1], R3
   MOV
         [R2], R4
                          ; Inicializa a coluna actual da nave com a coluna inicial
         R5, POS_CANHAO ; R5 com a tabela que contém a posição actual do canhão
   MOV
   MOV
         R6, 0
                          ; R6 com 0 para inicializar a posição do canhão
   MOV
        [R5], R6
                          ; Inicializa a posição do canhão a 0, para escrever o canhão
na posição inicial
                         ; Desenha a nave do jogador no ecrã
   CALL nave
   MOV RO, 1
                          ; RO com 1 para ser passado como parâmetro à função que
desenha o canhão
                          ; Coloca o canhão na posição inicial
   CALL canhao
   MOV R3, BUFFER MOV R4, 0
                          ; R3 com o endereço do buffer
                          ; R4 com 0 para limpar o buffer
   MOVB [R3], R4
                          ; Coloca o buffer a O para não interferir com futuras
leituras do teclado
   MOV R5, AUX BUFFER ; R5 com o endereço de aux buffer
   MOV
        R6, 055H
                         ; R6 com 55H, um valor diferente de tecla (verifica se ainda
há tecla premida)
                         ; Inicializa o valor da tabela aux_buffer com 55H
   MOVB [R5], R6
   POP
         R6
                           ; Recupera registos
        R5
   POP
   POP
        R4
   POP
         R3
   POP
   POP
         R1
   POP
         RΛ
   RET
                           ; Termina rotina
; ***********************************
; Inicializa Alien
   Rotina que coloca as naves alien na sua posição inicial
: Entradas
  Nenhuma
; Saídas
 -----
inicializa alien:
   PUSH RO
                         ; Guarda registos
   PUSH R1
   PUSH R2
   PUSH R3
   PUSH R4
PUSH R5
   PUSH R6
   PUSH R7
   MOV RO, 0
MOV R1, N_ALIEN
                          ; R0 com o alien actual a ser inicializado
                         ; R1 com contador do número de aliens
inicializa1:
   MOV R2, LINHA ALIEN ; R2 com a tabela que contém a linha actual do centro de
cada alien
   ADD R2, R0
                           ; Acede à linha actual do alien actual
   MOV
        R3, COLUNA ALIEN ; R3 com a tabela que contém a coluna actual do centro de
cada alien
   ADD R3, R0
                          ; Acede à coluna actual do alien actual
   MOV
        R4, LINHA INICIO ; R4 com a tabela que contém a linha inicial do centro de
cada alien
   ADD R4, R0
                           ; Acede à linha inicial do alien actual
   MOV
        R5, COLUNA INICIO; R5 com a tabela que contém a coluna inicial do centro de
cada alien
        R5, R0
   ADD
                          ; Acede à coluna inicial do alien actual
   MOVB R6, [R4]
                          ; R6 com a linha inicial do centro do alien actual
   MOVB R7, [R5]
                          ; R7 com a coluna inicial do centro do alien actual
                          ; Linha actual do alien actualizada para a linha inicial
   MOVB [R2], R6
MOVB [R3], R7
                          ; Coluna actual do alien actualizada para a coluna inicial
   ADD RO, 1
                          ; Avança para o alien seguinte
```

```
R1, 1
                    ; Actualiza o contador; Inicializa as coordenadas do alien seguinte; Restaura registos
   SUB
   JNZ
        inicializa1
   POP
        R6
   POP
        R5
   POP
        R4
   POP
        R3
   POP
   POP
        R1
   POP
        R0
   RET
                         ; Termina função
; ********************
; Escreve Ecrã
   Rotina que desenha uma tabela de strings no ecrã
; Entradas
; R0 - Tabela de strings a escrever
   R1 - Linhas em branco antes de escrever
: Saídas
   Nenhuma
; ***********************
ecra escreve:
   PUSH RO
                        ; Guarda registos
   PUSH R1
   PUSH R2
PUSH R3
                    ; Endereço do ecrã
; Actualização do endereço onde começar a escrever
; Número de elementos da tabola da começar
   PUSH R4
   MOV R3, ECRA
   ADD R3, R1
                        ; Número de elementos da tabela de strings
   MOV
        R2, MAX ELE
ciclo ecra:
   MOVB R4, [R0]
                        ; Elemento actual da tabela de strings
                        ; Escreve o elemento da tabela de strings no ecrã ; Acede ao índice seguinte da tabela de strings
   MOVB [R3], R4
   ADD RO, 1
   ADD R3, 1
SUB R2, 1
                        ; Avança para o byte seguinte do ecrã
                         ; Actualiza o contador
   JNZ ciclo_ecra
                        ; Volta ao ciclo para escrever o que falta
   POP
                         ; Recupera registos
   POP
        R3
   POP
        R2
   POP
        R1
   POP
   RET
                         ; Termina rotina
; ********************
  Rotina que desenha todas as naves alien
: Entradas
  Nenhuma
; Saídas
aliens:
   PUSH RO
                        ; Guarda registos
   PUSH R1
   MOV R1, N_ALIEN MOV R0, 0
                       ; R1 com contador do número de aliens presentes no jogo
                         ; R0 com o alien actual a ser desenhado
ciclo_aliens:
   CALL desenha alien
                        ; Função que desenha uma nave no ecrã, tanto para nave alien
ou nave do jogador
   ADD R0, 1
SUB R1, 1
                        ; Avança para o alien seguinte
                         ; Actualiza o contador para o número de aliens que falta
desenhar
                       ; Vai desenhar a nave alien seguinte
   JNZ
        ciclo aliens
       R1
   POP
                         ; Recupera registos
       R0
   POP
   RET
                         ; Termina função
; ********************
; Desenha Alien
  Rotina que desenha uma nave alien
; Entradas
  RO - número do alien
: Saídas
  RO - número do alien (não alterado)
                                     ********
```

```
desenha alien:
   PUSH R0
                         ; Guarda registos
   PUSH R1
   PUSH R2
PUSH R3
   PUSH R4
   PUSH R5
   PUSH R6
   PUSH R7
PUSH R8
   PUSH R9
   MOV
         R3, LINHA ALIEN ; R3 com a tabela correspondente à linha do centro de cada
nave alien
   MOV R4, COLUNA ALIEN ; R4 com a tabela correspondente à coluna do centro de cada
nave alien
   ADD R3, R0
                          ; Acede à linha do alien a desenhar
   ADD R4, R0
MOV R6, 1
                          ; Acede à coluna do alien a desenhar
                          ; R6 com 1, 0, -1, valor que permite calcular as linhas
adjacentes à do centro, para desenhar a nave
   MOV R8, MAX_LINHA ; Contador dos bits que são desenhados por linha
ciclo desenhal:
   MOVB R1, [R3]
ADD R1, R6
                         ; R1 com a linha do centro do alien actual
                          ; Soma que permite aceder à linha onde desenhar, a partir da
coordenada do centro
   MOV R7, 1
                          ; R7 com 1, 0, -1, valor que permite calcular as colunas
adjacentes à do centro, para desenhar a nave
   MOV R9, MAX_LINHA
                         ; Contador dos bits que são desenhados por linha
ciclo desenha2:
   MOVB R2, [R4]
                         ; R2 com a coluna do centro do alien centro
   ADD R2, R7
                         ; Soma que permite aceder à coluna onde desenhar, a partir
da coordenada do centro
   PUSH R1
                          ; Guarda registo R1
   PUSH R2
                          ; Guarda registo R2
   MOV RO, ALIEN
                         ; RO com a tabela que guarda o formato de uma nave alien
   MOV R1, R6
                          ; R1 com a linha onde desenhar, a partir do centro (para
poder ser passada como parâmetro à função Lê Pixel)
                  ; Soma 1, porque a função Lê Pixel recebe como parâmetro um
   ADD R1, 1
valor entre 0 e 2
   MOV R2, R7
                         ; R2 com a coluna onde desenhar, a partir do centro (para
poder ser passada como parâmetro à função Lê Pixel)
   ADD R2, 1
                         ; Soma 1, porque a função Lê Pixel recebe como parâmetro um
valor entre 0 e 2
   CALLF le pixel
                          ; Função Lê Pixel, que diz que bits devem ser escritos,
recebe como argumentos: RO - Valor a escrever, R1 - Linha, R2 - Coluna
   POP R2
                         ; Restaura registo R2 para poder desenhar na coluna certa
                          ; Restaura registo R1 para poder desenhar na linha certa
   POP
         R1
   CALL desenha
                          ; Função Desenha, que desenha um bit no ecrã, recebe como
argumentos: R0 - Valor a escrever, R1 - Linha, R2 - Coluna
                  ; Avança para a linha anterior (contada a partir do centro)
   SUB R7, 1
   SUB R9, 1
                         ; Actualiza o contador de colunas a desenhar
        ciclo desenha2 ; Percorre todos os valores de colunas adjacentes dentro de
   JNZ
uma linha
   SUB R6, 1
                         ; Avança para a linha anterior (contada a partir do centro)
   SUB
         R8, 1
                          ; Actualiza o contador de linhas a desenhar
        ciclo_desenha1 ; Desenha todas as linhas de uma nave
   JNZ
   POP
         R9
                          ; Restaura registos
   POP
         R8
   POP
         R7
   POP
         R6
   POP
   POP
         R4
   POP
         R3
   POP
         R2
   POP
         R1
   POP
   RET
                          ; Termina rotina
; ***********************
; Apaga Alien
   Rotina que apaga uma nave alien
: Entradas
   RO - número do alien
; R0 - número do alien (não alterado)
apaga alien:
```

```
PUSH RO
                        ; Guarda registos
   PUSH R1
   PUSH R2
   PUSH R3
   PUSH R4
   PUSH R5
   PUSH R6
   PUSH R7
   PUSH R8
   PUSH R9
   MOV R3, LINHA ALIEN ; R3 com a tabela correspondente à linha do centro de cada
nave alien
   MOV R4, COLUNA ALIEN ; R4 com a tabela correspondente à coluna do centro de cada
nave alien
        R3, R0
   ADD
                         ; Acede à linha do alien a desenhar
                        ; Acede à coluna do alien a desenhar
       R4, R0
   ADD
   MOV
        R6, 1
                         ; R6 com 1, 0, -1, valor que permite calcular as linhas
adjacentes à do centro, para desenhar a nave
   MOV R8, MAX LINHA ; Contador dos bits que são desenhados por linha
apaga1:
   MOVB R1, [R3]
                        ; R1 com a linha do centro do alien actual
                        ; Soma que permite aceder à linha onde desenhar, a partir da
   ADD R1, R6
coordenada do centro
   MOV R7, 1
                         ; R7 com 1, 0, -1, valor que permite calcular as colunas
adjacentes à do centro, para desenhar a nave
                        ; Contador dos bits que são desenhados por linha
   MOV R9, MAX LINHA
apaga2:
   MOVB R2, [R4]
                        ; R2 com a coluna do centro do alien centro
   ADD R2, R7
                         ; Soma que permite aceder à coluna onde desenhar, a partir
da coordenada do centro
   MOV RO, 0
   CALL desenha
                        ; Função Desenha, que desenha um bit no ecrã, recebe como
argumentos: RO - Valor a escrever, R1 - Linha, R2 - Coluna
                 ; Avança para a linha anterior (contada a partir do centro)
   SUB R7, 1
       R9, 1
                        ; Actualiza o contador de colunas a desenhar
   SUB
   JN7
        apaga2
                         ; Percorre todos os valores de colunas adjacentes dentro de
uma linha
   SUB
                         ; Avança para a linha anterior (contada a partir do centro)
       R8, 1
   SUB
                         ; Actualiza o contador de linhas a desenhar
                        ; Desenha todas as linhas de uma nave
        apaga1
   JN Z
   POP
        R Q
                         ; Restaura registos
   POP
        R8
   POP
   POP
        R6
   POP
        R5
   POP
         R4
   POP
        R3
   POP
         R2
   POP
        R1
   POP
                         ; Termina rotina
: Ataque Alien
   Rotina que move todas as naves alien
; Entradas
   Nenhuma
; Saídas
  Nenhuma
 *****************
ataque alien:
   PUSH RO
                         ; Guarda registos
   PUSH R1
       R0, 0
                         ; RO com o alien actual a ser movido
   MOV
   MOV R1, N_ALIEN
                         ; R1 com contador do número de aliens a serem movidos
ataque1:
   CALL move_alien
                         ; Função que move uma nave no ecrã, tanto para nave alien ou
nave do jogador
       R0, 1
R1, 1
   ADD
                         ; Avança para o alien seguinte
                         ; Actualiza o contador para o número de aliens que falta
   SUB
movimentar
   JNZ ataque1
                         ; Vai mover a nave alien seguinte
   POP
                         ; Recupera registos
   POP
        R0
                         ; Termina função
   RET
```

```
; Move Alien
  Rotina que move uma nave alien
; Entradas
  RO - número do alien
; Saídas
  RO - número do alien (não alterado)
; Altera
  LINHA ALIEN
   COLUNA ALIEN
move alien:
   PUSH RO
                        ; Recupera registos
   PUSH R1
   PUSH R2
   PUSH R3
   PUSH R4
   PUSH R5
        apaga_alien ; Apaga o alien para o poder escrever na nova posição R3, LĪNHA_ALIEN ; Endereço da tabela que contém a linha actual do centro de
   CALL apaga_alien
   MOV
cada alien
                        ; Acede à linha do centro do alien actual
   ADD
        R3, R0
   MOVB R1, [R3]
                        ; Linha do centro
   MOV R4, LINHA NAVE ; Endereço da variavel que contém a linha actual do centro
da nave
   MOV
       R5, [R4]
                        ; Linha da nave
   CMP
       R5, R1
                        ; Compara a linha da nave com a linha do alien (linha nave -
linha alien)
   JGT move1
                       ; Salta se nave mais abaixo do que o alien
                        ; Salta se estiverem na mesma linha
   JEQ
        move2
       R1, 1
   SUB
                        ; Nave mais acima do que o alien, este precisa de subir
   MOVB [R3], R1
                        ; Guardar nova linha do alien
   JMP
        move2
                        ; Agora ver as colunas
move1:
   ADD
        R1, 1
                        ; nave está abaixo do alien, este precisa de descer
   MOVB [R3], R1
                        ; Guardar nova linha do alien
move2:
        R3, COLUNA ALIEN ; Endereço da tabela que contém a coluna actual do centro de
   MOV
cada alien
   ADD R3, R0
                       ; Acede à coluna do centro do alien actual
   MOVB R2, [R3]
                        ; Coluna do centro
   MOV R4, COLUNA NAVE ; Endereço da tabela que contém a coluna actual do centro da
nave
   MOV R5, [R4]
                        ; Coluna da nave
   CMP
       R5, R2
                        ; Compara a coluna da nave com a coluna do alien (coluna
nave - coluna alien)
       move3
                       ; Salta se nave mais à direita do que o alien
   JEO
        move4
                        ; Salta se os dois na mesma coluna
   SUB
        R2, 1
                        ; Nave mais à esquerda do alien, este precisa de ir para a
esquerda
   MOVB [R3], R2
                        ; Guardar nova coluna do alien
   JMP move4
                        ; Agora desenhar no nova posição
move3:
   ADD R2, 1
                        ; Nave mais à direita do alien, este precisa de ir para a
direita
   MOVB [R3], R2
                        ; Guardar nova coluna do alien
move4:
   CALL desenha alien
                       ; Desenha o alien
   POP
                        ; Recupera registos
   POP
   POP
        R3
   POP
        R2
   POP
        R1
   POP
   RET
Rotina que verifica colisão entre naves inimigas e obstáculos
; Entradas
   Nenhuma
; Saídas
  Nenhuma
colisao:
   PUSH RO
                        ; Guarda registos
```

```
PUSH R1
      PUSH R2
      PUSH R3
   MOV R0, 0 ; R0 com o alien actual a verificar MOV R1, N_ALIEN ; R1 com contador do número de alien
                         ; R1 com contador do número de aliens a serem verificados
colisao1:
                      ; Função que verifica se há colisão
   CALL ver_colisao
     MOV R2, FLAG DISPARO ; Variável que guarda uma flag que diz se o canhão
dispara ou não
                             ; Flag em registo
      VOM
           R3, [R2]
      AND
           R3, R3
                            ; Afectação de flags
                            ; Se a flag for zero então não vale a pena verificar se
      JZ.
            cont colisao
os aliens colidem com o raio
   CALL colisao_raio ; Rotina que verifica se os aliens colidem com o raio
 cont_colisao:
   ADD RO, 1
                         ; Avança para o alien seguinte
                         ; Actualiza o contador para o número de aliens que falta
   SUB
        R1, 1
verificar
   JNZ colisao1
POP R3
                        ; Vai verificar a nave alien seguinte
                          ; Recupera registos
   POP R2
   POP
        R1
       R0
   POP
                          ; Termina função
   RET
; **********************************
; Verifica Colisão
  Rotina que verifica colisão entre nave do jogador e naves inimigas
  RO - número do alien
: Saídas
  RO - número do alien (não é alterado durante a rotina)
ver_colisao:
   PUSH RO
                         ; Guarda registos
   PUSH R1
     PUSH R2
   PUSH R3
   PUSH R4
   PUSH R5
   MOV
        R3, LINHA ALIEN ; Endereço da tabela que contém a linha actual do centro de
cada alien
                         ; Acede à linha do centro do alien actual
   ADD R3, R0
   MOV
         R1, 0
                         ; Limpar registo (byte de maior peso)
   MOVB R1, [R3]
                         ; Numero da Linha do centro do alien
        R2, LINHA NAVE
                        ; Endereço da variável que contém a linha actual do centro
   MOV
da nave
                         ; Linha da nave
   MOV
         R5, [R2]
   CMP
         R5, R1
                          ; Compara a linha da nave com a linha do alien
       ver_col1
                         ; Se a nave for maior vai verificar se a diferença é menor
   JGT
aue 3
   SUB
        R1, R5
                          ; Como a linha do alien é menor, subtrai a linha do alien à
da nave
   CMP
        R1, 3
                          ; Compara o valor obtido com 3
                          ; Se a diferença for menor que 3 pode haver colisão, falta
   JIJT
        ver_coluna
ver colunas
   JMP
                          ; Não pode haver colisão, logo terminar rotina
ver_col1:
   SUB R5, R1
                          ; Calcula a diferença entre a linha da nave e a linha do
alien
   CMP R5, 3
                          ; Compara a diferença com 3, pois qualquer nave ocupa 3
linhas
  JLT ver_coluna
                         ; Se a diferença for menor que 3 pode haver colisão, falta
ver colunas
   JMP
        fim_ver
                          ; Não pode haver colisão, logo terminar rotina
ver_coluna:
   MOV R3, COLUNA ALIEN ; Endereço da tabela que contém a coluna actual do centro de
cada alien
   ADD R3, R0
                          ; Acede à coluna do centro do alien actual
   MOV
         R1, 0
                          ; Limpar registo (byte de maior peso)
   MOVB R1, [R3]
                         ; Coluna do centro
        R4, COLUNA_NAVE ; Endereço da variável que contém a coluna actual do centro
   MOV
da nave
   MOV R5, [R4]
                         ; Coluna da nave
```

```
CMP
         R5. R1
                         ; Compara a coluna da nave com a coluna do alien
   JGT
         ver col2
                          ; Se a nave for maior vai verificar se a diferença é menor
que 3
   SUB
        R1, R5
                          ; Como a coluna do alien é menor, subtrai a coluna do alien
à da nave
   CMP
         R1, 3
                          ; Compara a diferença com 3
   JLT
         ha colisao
                          ; Se a diferença for menor que 3 então há colisão
   JMP
        fim ver
                          ; Acabaram as verificações, a rotina vai terminar
ver_col2:
   SUB
        R5, R1
                          : Calcula a diferenca entre a coluna da nave a a coluna do
alien
   CMP
        R5, 3
                          ; Compara a diferença com 3, pois qualquer nave ocupa 3
colunas
        ha_colisao
                         ; Se a diferença for menor que 3 há colisão
   JIJT
   JMP
        fim_ver
                          ; Salta para terminar a função
ha colisao:
                         ; Variável que guarda o valor actual de energia
   MOV
        R1, V ENERGIA
         R5, 0
                          ; Actualizar com O pois se há colisão a energia da nave
   VOM
acaba
   MOV
         [R1], R5
                          ; Actualiza o valor de energia
   MOV R1, POUT1
                          ; Endereço do display hexadecimal
   MOVB [R1], R5
                          ; Actualiza o display hexadecimal
fim_ver:
   POP
        R5
                          ; Guarda registos
   POP R4
POP R3
     POP R2
   POP R1
      POP
   RET
                          ; Termina rotina
; **********************************
   Rotina que verifica colisão entre raio e naves inimigas
: Entradas
   RO - número do alien
; Saídas
  RO - número do alien (não é alterado durante a rotina)
; Altera
   LINHA_INICIO
   COLUNA INICIO
  V ENERGIA
; *********
              *************
colisao raio:
   PUSH RO
                          ; Guarda registos
   PUSH R1
      PUSH R2
   PUSH R3
PUSH R4
   PUSH R5
      PUSH R6
   MOV R3, LINHA ALIEN ; Endereço da tabela que contém a linha actual do centro de
cada alien
   ADD R3, R0
                          ; Acede à linha do centro do alien actual
   MOV R1, 0
                          ; Limpar registo (byte de maior peso)
   MOVB R1, [R3]
MOV R2, LINHA_RAIO
                          ; Numero da Linha do centro do alien
                          ; Endereço da variável que contém a linha actual da ponta do
raio
   MOVB R5, [R2]
                          ; Linha do raio
   CMP R5, R1
                          ; Compara a linha da nave com a linha do alien
                          ; Se a nave for maior vai verificar se a diferença é menor
   JGT
        raio col1
que 3
   SUB
        R1, R5
                          ; Como a linha do alien é menor, subtrai a linha do alien à
da nave
         R1. 2
                          ; Compara o valor obtido com 3
   CMP
   JLT
         raio coluna
                          ; Se a diferença for menor que 3 pode haver colisão, falta
ver colunas
   JMP
        fim raio
                          ; Não pode haver colisão, logo terminar rotina
raio col1:
   SUB R5. R1
                          ; Calcula a diferenca entre a linha da nave e a linha do
alien
   CMP
       R5, 2
                          ; Compara a diferença com 3, pois qualquer nave ocupa 3
linhas
                         ; Se a diferença for menor que 3 pode haver colisão, falta
   JLT
        raio_coluna
ver colunas
   JMP fim raio
                         ; Não pode haver colisão, logo terminar rotina
```

```
raio coluna:
   MOV R3, COLUNA ALIEN ; Endereço da tabela que contém a coluna actual do centro de
cada alien
   ADD R3, R0
                           ; Acede à coluna do centro do alien actual
                           ; Limpar registo (byte de maior peso)
   MOV
         R1, 0
   MOVB R1, [R3]
                          ; Coluna do centro
         R4, COLUNA RAIO
                          ; Endereço da variável que contém a coluna actual do centro
   MOV
da nave
   MOVB R5, [R4]
                           ; Coluna da nave
   CMP
         R5, R1
                           ; Compara a coluna da nave com a coluna do alien
   JGT
        raio col2
                           ; Se a nave for maior vai verificar se a diferença é menor
que 3
   SUB R1, R5
                           ; Como a coluna do alien é menor, subtrai a coluna do alien
à da nave
   CMP
        R1, 2
                           ; Compara a diferença com 3
                           ; Se a diferença for menor que 3 então há colisão
   JLT
        raio colide
   JMP
         fim_raio
                           ; Acabaram as verificações, a rotina vai terminar
raio_col2:
   SUB R5, R1
                           ; Calcula a diferença entre a coluna da nave a a coluna do
alien
   CMP
        R5, 2
                           ; Compara a diferenca com 3, pois gualguer nave ocupa 3
colunas
   JIJT
         raio colide
                          ; Se a diferença for menor que 3 há colisão
        fim_raio
                           ; Salta para terminar a função
   JMP
raio colide:
   __
CALL apaga_alien
                           ; Apaga o alien da posição onde houver colisão
   MOV
        R1, V_ENERGIA
                          ; Variável que guarda o valor actual de energia
      MOV R2, [R1]
                              ; Valor da energia actual em registo
   MOV R5, ENE DEST
                           ; Recompensa de energia por destruir um alien em registo
      ADD
            R2, R5
                              ; Valor de energia actualizado com bónus por matar alien
   MOV [R1], R2
                           ; Actualiza o valor de energia
   MOV R2, LINHA_ALIEN ; R2 com a tabela que contém a linha actual do centro de
cada alien
   ADD R2, R0
                           ; Acede à linha actual do alien actual
   MOV
        R3, COLUNA ALIEN ; R3 com a tabela que contém a coluna actual do centro de
cada alien
   ADD R3, R0
                           ; Acede à coluna actual do alien actual
         R4, LINHA INICIO ; R4 com a tabela que contém a linha inicial do centro de
   MOV
cada alien
   ADD R4, R0
                           ; Acede à linha inicial do alien actual
   MOV
         R5, COLUNA INICIO; R5 com a tabela que contém a coluna inicial do centro de
cada alien
   ADD R5, R0
                           ; Acede à coluna inicial do alien actual
   MOVB R6, [R4]
                           ; R6 com a linha inicial do centro do alien actual
                          ; R7 com a coluna inicial do centro do alien actual
   MOVB R7, [R5]
   MOVB [R2], R6
                           ; Linha actual do alien actualizada para a linha inicial
   MOVB [R3], R7
                          ; Coluna actual do alien actualizada para a coluna inicial
fim raio:
                           ; Guarda registos
   POP R6
      POP R5
   POP R4
POP R3
      POP
            R2
   POP R1
      POP
   RET
                           ; Termina rotina
; Handler do interrupt int0 (mover aliens)
   PUSH RO
                           ; Guarda registos
   PUSH R1
   MOV
         R1, FLAG_ALIEN
                           ; Indicador de que os aliens devem mexer-se
   MOV
         R0, 1
                           ; Flag a 1 porque os alien devem mexer-se
   MOV
         [R1], R0
                           ; Actualiza indicador
   POP
                           ; Recupera registos
         R1
   POP
         R0
   RFE
                           ; Fim de rotina de interrupt
 Handler do interrupt intl (energia gasta a disparar canhão)
int1:
   PUSH RO
                           ; Guarda registos
       PUSH R1
            RO, FLAG DISPARO ; Indicador se o canhão está a disparar
       MOV
                          ; Flag se o canhão está a disparar em registo ; Afectação de flags
       VOM
            R1, [R0]
       AND R1, R1
```

```
JΖ
            fim int
                            ; Se o canhão não está a disparar então não desconta
energia
       MOV RO, V ENERGIA
                             ; Variável com o valor actual de energia
      MOV R1, [R0] ; Valor actual da energia em registo
MOV R2, ENE_CANHAO ; Valor da energia perdida por disparar canhão
continuamente em registo
                             ; Actualiza valor da energia
       SUB R1, R2
           [R0], R1
      MOV
                             ; Guarda valor da energia na variável
fim_int:
                         ; Recupera registos
   POP
        R1
   POP
   POP
   RFE
; *********************
  Rotina que desenha a nave do jogador
: Entradas
   Nenhuma
; Saídas
  Nenhuma
; ***********************
   PUSH RO
                         ; Guarda registos
   PUSH R1
   PUSH R2
   PUSH R3
   PUSH R4
   PUSH R5
   PUSH R6
   PUSH R7
   PUSH R8
   PUSH R9
   MOV R6.1
                          ; R6 com 1, 0, -1, valor que permite calcular as linhas
adjacentes à do centro, para desenhar a nave
   MOV R8, MAX LINHA ; Contador dos bits que são desenhados por linha
ciclo_nave1:
   MOV R3, LINHA_NAVE ; Variável da linha do centro da nave do jogador
        R1, [R3]
                        ; Linha do centro da nave em registo
   VOM
   ADD
         R1, R6
                          ; Soma que permite aceder à linha onde desenhar, a partir da
coordenada do centro
   MOV R7, 1
                          ; R7 com 1, 0, -1, valor que permite calcular as colunas
adjacentes à do centro, para desenhar a nave
   MOV R9, MAX LINHA
                         ; Contador dos bits que são desenhados por linha
ciclo nave2:
   MOV R4, COLUNA_NAVE ; Variável com a coluna do centro da nave do jogador
                        ; Coluna do centro da nave em registo
   MOV
         R2, [R4]
        R2, R7
   ADD
                          ; Soma que permite aceder à coluna onde desenhar, a partir
da coordenada do centro
   PUSH R1
                          ; Guarda registo R1
   PUSH R2
                          : Guarda registo R2
   MOV RO, NAVE
MOV R1, R6
                         ; Tabela que contém o formato da nave
                          ; Linha onde desenhar, a partir do centro (para poder ser
passada como parâmetro à função Lê Pixel)
   ADD R1, 1
                         ; Soma 1, porque a função Lê Pixel recebe como parâmetro um
valor entre 0 e 2
   MOV R2, R7
                          ; Coluna onde desenhar, a partir do centro (para poder ser
passada como parâmetro à função Lê Pixel)
   ADD R2, 1
                          ; Soma 1, porque a função Lê Pixel recebe como parâmetro um
valor entre 0 e 2
                          ; Função Lê Pixel, que diz que bits devem ser escritos,
   CALLF le_pixel
recebe como argumentos: R0 - Valor a escrever, R1 - Linha, R2 - Coluna
   POP R2
POP R1
                          ; Restaura registo R2 para poder desenhar na coluna certa
                          ; Restaura registo R1 para poder desenhar na linha certa
   CALL desenha
                          ; Função Desenha, que desenha um bit no ecrã, recebe como
argumentos: R0 - Valor a escrever, R1 - Linha, R2 - Coluna
                ; Avança para a linha anterior (contada a partir do centro)
   SUB R7, 1
                         ; Actualiza o contador de colunas a desenhar
; Percorre todos os valores de colunas adjacentes dentro de
   SUB
         R9, 1
        ciclo_nave2
   JNZ
uma linha
   SUB
                          ; Avança para a linha anterior (contada a partir do centro)
                          ; Actualiza o contador de linhas a desenhar
        ciclo_nave1
R9
                          ; Desenha todas as linhas de uma nave
   JNZ
   POP
                           ; Restaura registos
   POP R8
```

```
POP
         R7
   POP
         R6
   POP
         R5
   POP
         R4
   POP
         R3
   POP
         R2
   POP
         R1
   POP
   RET
                           ; Termina rotina
; **********************
; Apaga Nave
   Rotina que apaga a nave do jogador
: Entradas
   Nenhuma
; Saídas
  Nenhuma
* **********************
apaga nave:
   PUSH RO
                          ; Guarda registos
   PUSH R1
   PUSH R2
   PUSH R3
   PUSH R4
   PUSH R5
   PUSH R6
   PUSH R7
   PUSH R8
   PUSH R9
       R3, LINHA_NAVE ; Tabela correspondente à linha do centro de cada nave alien R4, COLUNA NAVE ; Tabela correspondente à coluna do centro de cada nave
   MOV
   MOV
alien
   MOV R6, 1
                          ; R6 com 1, 0, -1, valor que permite calcular as linhas
adjacentes à do centro, para desenhar a nave
   MOV R8, MAX LINHA ; Contador dos bits que são desenhados por linha
apaga_navel:
   MOV R1, [R3]
                          ; R1 com a linha do centro do alien actual
   ADD
         R1, R6
                          ; Soma que permite aceder à linha onde desenhar, a partir da
coordenada do centro
   MOV R7, 1
                          ; R7 com 1, 0, -1, valor que permite calcular as colunas
adjacentes à do centro, para desenhar a nave
   MOV R9, MAX LINHA
                         ; Contador dos bits que são desenhados por linha
apaga nave2:
   MOV R2, [R4]
                         ; R2 com a coluna do centro do alien centro
   ADD
        R2, R7
                         ; Soma que permite aceder à coluna onde desenhar, a partir
da coordenada do centro
                         ; RO a O para poder apagar a nave na posição actual
   MOV RO, 0
CALL desenha ; Função Desenha, que desenha um bit no ecrã, recebe como argumentos: R0 - Valor a escrever, R1 - Linha, R2 - Coluna
                        ; Avança para a linha anterior (contada a partir do centro)
   SUB R7, 1
   SUB
        R9, 1
                          ; Actualiza o contador de colunas a desenhar
   JNZ apaga_nave2
                          ; Percorre todos os valores de colunas adjacentes dentro de
uma linha
   SUB
        R6, 1
                          ; Avança para a linha anterior (contada a partir do centro)
   SUB R8, 1
                          ; Actualiza o contador de linhas a desenhar
                         ; Desenha todas as linhas de uma nave
   JNZ
         apaga_nave1
                          ; Restaura registos
   POP
         R 9
   POP
         R8
   POP
         R7
   POP
   POP
         R5
   POP
         R4
   POP
         R3
   POP
         R2
   POP
         R1
   POP
         R0
   RET
                           ; Termina rotina
; ************************
: Move Nave
   Rotina que movimenta a nave em função da tecla lida
; Entradas
  Nenhuma
: Saídas
  Nenhuma
; Altera
```

```
LINHA NAVE
:
   COLUNA NAVE
               move nave:
    PUSH R0
                          ; Guarda registos
    PUSH R1
    PUSH R2
   PUSH R3
PUSH R4
    PUSH R5
    PUSH R6
    PUSH R7
    PUSH R8
    CALL apaga_nave
                          ; Apaga a nave para poder desenhar na nova posição
                           ; R0 com 0 para apagar o canhão na posição anterior antes de
mover
                           ; Rotina canhão, vai apagar o canhão na posição actual para
   CALL canhao
desenhar na nova depois do movimento
   MOV R3, TECLAS NAVE ; R3 com a tabela que contém o índice da direcção a seguir
para cada tecla
        R4, DIR_LINHAS
         R4, DIR_LINHAS ; R4 com a tabela de direcção a seguir em termos de linhas R5, DIR_COLUNAS ; R5 com a tabela de direcção a seguir em termos de colunas
   MOV
   MOV
    MOV
         RO, BUFFER
                          ; RO com a variável que guarda a tecla premida
    MOVB R6, [R0]
                           ; R6 com a tecla premida
   ADD R3, R6
                           ; Acede ao índice de direcção seleccionada pela tecla
premida
   MOVB R6, [R3]
                          ; R6 com a o índice de direcção para a nave seguir
                           ; Acede à diferença da linha entre a nova direcção e a
   ADD
         R4, R6
actual
         R5, R6
   ADD
                           ; Acede à diferença de coluna entre a nova direcção e a
actual
   MOV
         R7, [R4]
                           ; R7 com a diferença de linha entre a nova direcção e a
actual
         R8, [R5]
                           ; R8 com a diferença de coluna entre a nova direcção e a
   MOV
actual
                          ; R4 com a variável que guarda a linha da nave
   MOV
         R4, LINHA NAVE
    MOV
         R5, COLUNA NAVE
                           ; R5 com a variável que guarda a coluna da nave
   MOV
         R1, [R4]
                           ; R1 com a linha actual da nave
   VOM
         R2, [R5]
                          ; R2 com a coluna actual da nave
   ADD
         R1, R7
                           ; R1 com a nova linha da nave
         R6, 2
                           ; Linha limite do centro da nave = 2
    MOV
                           ; Ver se nave está nos limites
    CMP
         R1, R6
                           ; Testa a última linha
    JGE
         lin_test
    SUB
        R1, R7
                           ; Repor valor anterior porque senão fica fora dos limites
lin_test:
   MOV R6, 29
                          ; Linha limite do centro da nave = 29
                           ; Ver se nave está nos limites
    CMP
         R1. R6
                           ; Verifica se a nave não pode passar as colunas limite
    JLE
         lin ok
    SUB
                           ; Repor valor anterior porque senão fica fora dos limites
        R1, R7
lin ok:
         R2, R8
                          ; R2 com a nova coluna da nave
   ADD
                           ; Coluna limite do centro da nave = 2
    MOV
         R6, 2
                           ; Ver se nave está nos limites
    CMP
         R2, R6
                           ; Verifica se a nave não pode passar a coluna máxima limite
    JGE
        col test
    SUB
         R2, R8
                           ; Repor valor anterior porque senão fica fora dos limites
col test:
        R6, 29
    MOV
                           ; Coluna limite do centro da nave = 29
    CMP
                           ; Ver se nave está nos limites
         R2, R6
         col ok
    JLE
                           ; Salta se a nave não pode ultrapassar as colunas
    SUB
                           ; Repor valor anterior porque senão fica fora dos limites
         R2, R8
col_ok:
   MOV
         [R4], R1
                          ; Guarda a linha actual na variável
    MOV
         [R5], R2
                           ; Guarda a coluna actual na variável
                           ; Chama a função que desenha a nave
    CALL nave
   MOV
         R0, 1
                           ; RO a 1 para desenhar o canhão
    CALL
                           ; Desenha o canhão na nova posição
         canhao
    MOV
         RO, V ENERGIA
                           ; RO com a variável que guarda o valor actual de energia
         R1, [\overline{R}0]
                           ; R1 com o valor actual de energia
    MOV
   MOV
         R2, POUT1
                           ; R2 com o display hexadecimal
                          ; R3 com o valor de energia que se gasta ao mover a nave
    MOV
         R3, ENE MOVE
    SUB
         R1, R3
                           ; Subtrai à energia actual o valor de energia gasto a mover
         [R0], R1
                           ; Actualiza a energia actual na variável
                          ; Actualiza a energia actual no display
   MOVB
         [R2], R1
    POP
         R8
                           ; Restaura registos
    POP
         R7
```

```
POP
        R6
   POP
        R5
   POP
        R4
   POP
         R3
   POP
         R2
   POP
        R1
   POP
         R0
   RET
                         ; Termina rotina
   Rotina que desenha (ou limpa) o canhão no ecrã
; Entradas
  R0: 0 - apaga canhão; 1 - desenha canhão
; Saídas
  Nenhuma
; ***********************
canhao:
   PUSH RO
                         ; Guarda registos
   PUSH R1
   PUSH R2
   PUSH R3
   PUSH R4
   PUSH R5
   MOV
        R4, LINHA_NAVE \,\,\,; R4 com a variável que contém a linha da nave
   MOV
                         ; R1 com a linha da nave
        R1, [R4]
        R4, COLUNA_NAVE ; R4 com a variável que contém a coluna da nave
   MOV
       R2, [R4] ; R2 com a coluna da nave
R4, POS_CANHAO ; R4 com a variável que contém a posição actual do canhão
   MOV
   MOV
       R3, [R4] ; R3 com a posição do canhão R4, CANHAO_LIN ; R4 com a table?
   MOV
                         ; R4 com a tabela que devolve a diferença da linha do canhão
   MOV
para a nave em cada posição do canhão
   MOV R5, CANHAO COL ; R5 com a tabela que devolve a diferença da coluna do
canhão para a nave em cada posição do canhão
                        ; Acede ao elemento da tabela de linhas correspondente à
   ADD R4. R3
posição actual
   ADD R5, R3
                        ; Acede ao elemento da tabela de colunas correspondente à
posição actual
                        ; R3 com a diferença da linha do canhão para a linha da nave
   MOV R3, [R4]
       R1, R3
   ADD
                         ; R1 com a linha onde desenhar o canhão
   MOV
        R3, [R5]
                         ; R3 com a diferença da coluna do canhão para a coluna da
   ADD
        R2, R3
                         ; R2 com a coluna onde desenhar o canhão
   CALL desenha
                         : Chama a função que desenha o canhão dadas as suas
coordenadas
   POP
        R5
                         ; Recupera registos
   POP
        R4
   POP
        R3
   POP
        R2
   POP
        R1
   POP
   RET
                         : Termina rotina
; Canhao Esq
  Rotina que roda o canhão à esquerda
; Entradas
   Nenhuma
; Saídas
  Nenhuma
canhao_esq:
   PUSH R0
                        ; Guarda registos
   PUSH R1
   PUSH R2
   PUSH R3
   PUSH R4
   MOV RO, 0
                         ; RO com O para poder apagar o canhão na posição actual
   CALL canhao
MOV RO, POS_CANHAO
                         ; Apaga o canhão para poder desenhar na posição seguinte
                         ; RO com a variável que guarda a posição actual do canhão
        R3, [R0]
                         ; R3 com a posição actual do canhão
   MOV
   SUB
        R3, 2
                         ; Acede à posição seguinte
   MOV R4, 16
                         ; R4 com o valor a partir do qual as posições começam a
repetir-se
   MOD R3, R4
                         ; Resto da divisão inteira para garantir que as posições
batem certo quando se dá mais que uma volta
```

```
; Actualiza a posição actual para a nova
   MOV
        [R0], R3
        R0, 1
                        ; R0 com 1 para poder desenhão o canhão na nova posição ; Desenha o canhão na nova posição
   MOV
   CALL canhao
   POP
        R4
                         ; Restaura registos
        R3
   POP
        R2
   POP
   POP
         R1
   POP
                          ; Termina rotina
   RET
; **********************
; Canhao Dir
   Rotina que roda o canhão à direita
: Entradas
   Nenhuma
: Saídas
; Nenhuma
* **********************
canhao dir:
   PUSH RO
                         ; Guarda registos
   PUSH R1
PUSH R2
PUSH R3
   PUSH R4
                         ; R0 com 0 para poder apagar o canhão na posição actual
   MOV
        R0, 0
   CALL canhao
                         ; Apaga o canhão para poder desenhar na posição seguinte
       RO, POS_CANHAO ; RO com a variável que guarda a posição actual do canhão R3, [R0] ; R3 com a posição actual do canhão R3, 2 ; Acede à posição seguinte
   MOV
   MOV
   ADD R3, 2
   MOV
        R4, 16
                         ; R4 com o valor a partir do qual as posições começam a
repetir-se
   MOD R3, R4
                         ; Resto da divisão inteira para garantir que as posições
batem certo quando se dá mais que uma volta
   MOV [RO], R3 ; Actualiza a posição actual para a nova
         R0, 1
   MOV
                         ; R0 com 1 para poder desenhão o canhão na nova posição
   CALL canhao
                         ; Desenha o canhão na nova posição
   POP
        R4
                         ; Restaura registos
   POP
         R3
   POP
        R2
   POP
        R1
   POP
         R0
                          ; Termina rotina
   RET
; ********************
; Disparo
  Rotina que desenha o raio no ecrã
: Entradas
  RO: 0 - limpar, 1 - escrever
; Saídas
disparo:
   PUSH RO
                        ; Guarda registos
   PUSH R1
   PUSH R2
PUSH R3
   PUSH R4
   PUSH R5
   PUSH R6
   PUSH R7
PUSH R8
   PUSH R9
                  ; Afectação de flags
   AND
        R0, R0
        des_disp
                         ; Se a flag estiver a 1 vai desenhar o raio
   JNZ
        R1, FLAG DESENHA ; Verifica se a flag que diz se o canhão deve ser apagado
   MOV
está activa
   MOV R2, [R1]
                         ; Valor da flag em registo
                        ; Afectação de flags
; Se o canhão não for apagado então não se desenha nem apaga
   AND
        R2, R2
         nao_disparo
   JZ
   MOV
        R2, 0
                         ; Coloca a flag a 0
   MOV
         [R1], R2
                         ; Actualiza a variável que guarda a flag
des disp:
                         ; Contador de pixels do raio
   MOV
        R9, 3
        R4, LINHA_NAVE
   MOV
                         ; R4 com a variável que contém a linha da nave
   MOV R1, [R4]
                        ; R1 com a linha da nave
```

```
MOV
         R4, COLUNA_NAVE ; R4 com a variável que contém a coluna da nave
        R2, [R4] ; R2 com a coluna da nave
R4, POS_CANHAO ; R4 com a variável que contém a posição actual do canhão
   MOV
        R3, [R4] ; R3 com a posição do canhão R4, CANHAO_LIN ; R4 com a total
   MOV
   MOV
                           ; R4 com a tabela que devolve a diferença da linha do canhão
para a nave em cada posição do canhão
   MOV R5, CANHAO COL ; R5 com a tabela que devolve a diferença da coluna do
canhão para a nave em cada posição do canhão
                         ; Acede ao elemento da tabela de linhas correspondente à
   ADD R4, R3
posição actual
   ADD R5, R3
                          ; Acede ao elemento da tabela de colunas correspondente à
posição actual
   MOV R3, [R4]
                         ; R3 com a diferença da linha do canhão para a linha da nave
        R1, R3
R3, [R5]
   ADD
                          ; R1 com a linha onde desenhar o canhão
   MOV
                           ; R3 com a diferença da coluna do canhão para a coluna da
nave
   ADD
        R2, R3
                          ; R2 com a coluna onde desenhar o canhão
        R3, RAIO
                           ; Tabela que contém a direcção para onde o raio deve ser
   MOV
escrito
   MOV
         R4, POS_CANHAO ; Variável que contém a posição do canhão
   MOV
        R5, [R4]
                          ; Posição actual do canhão em registo
                          ; Acede à direcção a seguir pelo raio em relação à posição
   ADD
        R3, R5
actual do canhão
   MOV R4, DIR LINHAS
                          ; Tabela que contém as direcções em termos de linhas
         R5, DIR COLUNAS
                          ; Tabela que contém as direcções em termos de colunas
   MOV
                          ; Direcção a seguir pelo raio em registo
         R6, [R3]
   ADD
         R4, R6
                          ; Selecciona a linha a seguir pelo raio
                          ; Selecciona a coluna a seguir pelo raio
   ADD
         R5, R6
   MOV
         R7, [R4]
                          ; Linha a seguir pelo raio em registo
   MOV
         R8, [R5]
                          ; Coluna a seguir pelo raio em registo
disparo1:
   ADD R1, R7
                          ; Linha onde escrever o raio actualizada
                         ; Coluna onde escrever o raio actualizada
; Rotina que desenha o raio no ecrã
   ADD
         R2, R8
   CALL desenha
                          ; Avança para o pixel seguinte do raio
   SUB R9, 1
   JNZ
         disparo1
                           ; Enquanto que não forem escritos 3 pixels, o raio não está
completo
   MOV
        R5, LINHA RAIO
                         ; Variável que guarda a linha actual da ponta do raio
   MOVB [R5], R1
                          ; Actualiza a linha actual da ponta do raio
   MOV R5, COLUNA_RAIO
                          ; Variável que guarda a coluna actual da ponta do raio
   MOVB [R5], R2
                           ; Actualiza a coluna actual da ponta do raio
nao disparo:
   POP R9
                           ; Recupera registos
   POP R8
        R7
   POP
   POP
         R6
   POP
        R5
   POP
         R4
   POP
         R3
   POP
        R2
   POP
         R1
   POP
        R0
   RET
; **********************************
; Limpa
  Rotina que limpa o ecrã
; Entradas
   Nenhuma
; Saídas
; Nenhuma
• ***************
limpa:
   PUSH RO
                         ; Guarda registo RO
   PUSH R1
                         ; Guarda registo R1
   PUSH R2
                         ; Guarda registo R2
                        ; R0 com o endereço do ecrã
; R1 com contador de bytes do ecrã
   MOV
         R0, ECRA
   MOV
         R1, MAX_ECRA
                        ; R2 com 0, este valor permite limpar o ecrã
   MOV
        R2, 0H
ciclo 1:
                        ; Coloca o byte actual do ecrã a 0
   MOVB [R0], R2
   ADD
         R0, 1
                         ; Avança para o byte seguinte
   SUB
        R1, 1
                         ; Actualiza o contador
   JNZ ciclo_l
                         ; Enquanto que o contador for diferente de 0 tem que limpar o
ecrã
   POP
        R2
                         ; Recupera registo R2
```

```
POP
         R1
                           ; Recupera registo R1
    POP
         R0
                           ; Recupera registo R0
                           ; Termina rotina
; **********************************
   Guarda no [BUFFER] a tecla lida
: Entradas
   Nenhuma
; Saídas
***************
teclado:
    PUSH R1
                           ; Guarda registo R1
    PUSH R2
                           ; Guarda registo R2
    PUSH R3
PUSH R4
                           ; Guarda registo R3
                           ; Guarda registo R4
                           ; Guarda registo R5
    PUSH R5
                           ; Começar o teste pela linha 4
    MOV
         R1, LINHA
   MOV R2, PIN
                           ; Endereço do periférico de entrada
        R3, POUT2
R5, 16
                           ; Endereço do periférico de saída
    MOV
   MOV
                           ; código inicial de tecla
cic_lin:
    MOVB [R3], R1
                           ; Escrever no porto de saída, teste a uma linha
   MOVB [R3], R1
MOVB R0, [R2]
MOV R4, COLUNA
                           ; Ler do porto de entrada
   MOV R4, COLUNA
                          ; Começar o teste pela coluna 4
cic col:
                          ; Actualiza o código de tecla
    TEST RO, R4
                            ; Selecciona apenas os bits do porto de entrada que
correspondem ao teclado, Afecta as flags
    JNZ
        tecla ; Se houver tecla premida vai guardar
                          ; ver se esta coluna foi selecionada ; experimentar outra coluna
    SHR
    JNZ
        cic col
                          ; Muda para a linha seguinte
    SHR
        R1, 1
    JNZ
          cic_lin
                           ; Verifica se há uma tecla premida na linha seguinte
        R5, T_NEUTRA
    MOV
                          ; Coloca o valor de uma tecla neutra em registo
tecla:
                          ; É a tecla de disparo?
   MOV
         RO, T_DISPARO
                           ; Verifica se é a tecla de disparo
    CMP
         RO, R5
    JNZ
          tecla2
                            ; Se for avança para processar
          R4, FLAG DISPARO ; Ligar o raio
    MOV
         RU, 1 ; Flag de disparo activa [R4], R0 ; Actual
    MOV
   MOV
                           ; Actualiza a variável com o novo valor da flag
    MOV
         R4, FLAG_DESENHA ; Pode ser apagado
                    ; Actualiza a variável com o novo valor da flag
; O disparo é sempre considerado
    MOV
          [R4], R0
    JMP
         cont_tecl
tecla2:
    MOV
          R4, FLAG DISPARO ; Tecla não é disparo, logo desligar raio
         κυ, 0 ; Valor da flag a 0 [R4], R0 · λοτωσία
    MOV
         [R4], R0 ; Actualiza variável com o novo valor da flag R4, AUX_BUFFER ; Verificar qual a tecla que estava premida anteriormente
    VOM
   MOV
    MOVB R0, [R4] ; Valor da tecla anterior em registo
    CMP
         R0, R5
                           ; Verifica se ainda é a tecla de disparo
         cont_tecl ; Tecla diletent, guarante, R5, T_NEUTRA ; Tecla repetida, deve ser ignorada fim_tecl ; Salta para o fim da rotina
          cont_tecl
                          ; Tecla diferent, guardar a nova e divulgar
    JNZ
    MOV
   JMP
         fim_tecl
cont_tecl:
    MOV R4, AUX BUFFER ; Guardar a tecla que estava realmente premida em registo
   MOVB [R4], R5
                           ; Guarda a tecla que estava realmente premida em memória
fim tecl:
                           ; tecla selecionada (0 ... 15 ou -1)
   MOV RO, R5
    MOV
        R4, BUFFER
                           ; Endereço de memória onde guardar a tecla premida
    MOVB [R4], R0
                           ; Guarda tecla premida em memória
    POP R5
                           ; Recupera registo R5
    POP
         R4
                           ; Recupera registo R4
    POP
          R3
                           ; Recupera registo R3
    POP R2
                           ; Recupera registo R2
    POP
        R1
                           ; Recupera registo R1
                            ; Termina rotina
    RET
; **********************************
; Desenha Pixel
   Desenha ou apaga um pixel no ecrã dadas as suas coordenadas
```

```
RO - Valor a escrever (1 - desenha, 0 - apaga)
   R1 - Linha onde escrever
  R2 - Coluna onde escrever
; Saídas:
  Nenhuma
; *********************************
desenha:
    PUSH RO
                            ; Guarda registo R0
    PUSH R1
PUSH R2
                            ; Guarda registo R1
                            ; Guarda registo R2
    PUSH R3
                            ; Guarda registo R3
    PUSH R4
PUSH R5
                            ; Guarda registo R4
                            ; Guarda registo R5
    PUSH R6
PUSH R7
                            ; Guarda registo R6
                            ; Guarda registo R7
    PUSH R8
                            ; Guarda registo R8
   MOV R3, ECRA ; R3 com o endereço do ecrã

MOV R4, LIN_ECRA ; R4 com o valor equivalente a uma linha do ecrã

MOV R5, 80H ; R5 com uma máscara que permite escrever em cada coluna

MOV R6, 8H ; R6 com o número de colunas por byte
                            ; R6 com o número de colunas por byte
    MOV
         R6, 8H
                            ; Transforma a linha dada pelo utilizador num byte do ecrã
   MUL R1, R4
        R3, R1
R7, R2
                            ; Acede à linha do ecrã seleccionada pelo utilizador
    ADD
   MOV
                            ; Cópia da coluna para poder ser separada no byte a que diz
respeito e no bit a escrever
   DIV R7, R6
                           ; Transforma a coluna seleccionada pelo utilizador no byte
do ecrã correspondente
   ADD R3, R7
MOD R2, R6
                         ; Acede à coluna seleccionada pelo utilizador
                           ; R1 com o bit a escrever/apagar dentro do byte certo
ciclo desenha:
                           ; Afectação de flags,
   AND R2, R2
         fim_ciclo
                            ; Quando o bit a escrever for o último avança directamente
   JΖ
para a fase de desenho
    SHR R5, 1
SUB R2, 1
                            ; Avança dentro da máscara para o bit seguinte
                            ; Avança para o bit seguinte
    JMP
         ciclo_desenha
                           ; Verifica todos os bits
fim ciclo:
    MOVB R8, [R3]
                            ; R8 com o conteúdo do ecrã no byte actual
                            ; Afectação de flags, se RO = 1 escreve, se RO = 0 apaga
    AND
         R0, R0
         apaga_pix
                           ; Se RO = 0, vai apagar o bit pretendido
   JZ
escreve_pix:
    OR R8, R5
JMP fim_desenha
   OR
                            ; Escolha do bit onde escrever
                            ; Acaba de desenhar o bit
apaga pix:
                            ; Inverso do bit para poder apagar
   NOT R5
   AND R8, R5
                            ; Apaga o bit pretendido
fim_desenha:
   MOVB [R3], R8
                           ; Escreve o valor dado pelo utilizador na linha e coluna
seleccionada
                            ; Recupera registo R8
    POP R8
                            ; Recupera registo R7
    POP
         R7
    POP
          R6
                            ; Recupera registo R6
    POP R5
                            ; Recupera registo R5
    POP
        R4
R3
                            ; Recupera registo R4
    POP
                            ; Recupera registo R3
    POP R2
                            ; Recupera registo R2
    POP
         R1
                            ; Recupera registo R1
        -
R0
    POP
                            ; Recupera registo RO
   RET
                             ; Termina rotina
; *********************
: Lê Pixel
   Recebe uma tabela e um ponto e devolve o conteúdo do ponto em RO
   Lê o equivalente a uma matriz 3x8 (3 linhas e 8 colunas)
: Entradas:
  RO - Tabela de strings
  R1 - Linha a ler
   R2 - Coluna a ler
  RO - Valor do Pixel, pode ser O ou diferente de O (1,2,4,8,etc)
le pixel:
    PUSH R1
                            ; Guarda registos
    PUSH R2
   PUSH R3
MOV R3, MASCARA
                          ; Máscara para seleccionar apenas um bit de cada vez ; Soma da base de desenho com a linha a ler
   ADD RO, R1
```

```
ciclo ler:
         R2, R2 ; Afectação de flags
fim_ciclo_ler ; Se o bit estiver na última posição lê directamente
   AND R2, R2
   JΖ
                        ; Selecciona o bit seguinte em máscara
        R3, 1
   SHR
        R2, 1
                         ; Avança para a coluna seguinte
   SUB
   JMP
        ciclo_ler
                        ; Lê a coluna seguinte
fim_ciclo_ler:
   MOVB R1, [R0]
                        ; R1 com o primeiro elemento da tabela passada
                        ; Verifica o conteúdo do bit seleccionado por R1
   AND R3, R1
MOV R0, R3
                         ; R0 com o conteúdo do bit seleccionado
   POP R3
                         ; Recupera registos
       R2
   POP
   POP
        R1
   RETF
                         ; Termina rotina
 *******************
: Inverte Ecrã
   Inverte o ecrã, diferenciando o estado de suspensão do de jogo
   Nenhuma
: Saidas:
  Nenhuma
  *************
inverte ecra:
   PUSH RO
                       ; Guarda registos
   PUSH R1
PUSH R2
   MOV RO, ECRA ; Endereço do ecrã
MOV R1, MAX ECRA ; Contador de byte:
                       ; Contador de bytes do ecrã
ciclo inverte:
   MOVB R2, [R0]
                       ; Obtem o byte actual do ecrã
   NOT
         R2
                        ; Inverte o conteúdo do byte actual
                       ; Coloca no ecrã o inverso do que estava escrito
   MOVB [R0], R2
anteriormente
        R0, 1
   ADD
                        ; Avança para o byte seguinte
   SUB
        R1, 1
                        ; Actualiza o contador
   JNZ
                       ; Enquanto que o contador for diferente de 0 tem que
        ciclo_inverte
percorrer o ecrã
   POP R2
                        ; Recupera registos
   POP
         R1
   POP R0
   RETF
                        ; Termina rotina
; Pausa
   Rotina que faz uma pequena pausa.
; Entradas:
   Nenhuma
; Saidas:
  Nenhuma
               <del>****</del>**********
pausa:
   PUSH RO
                        ; Guarda registos
                  ; RO com um valor grande para fazer uma contagem
   MOV RO, 5000
decrescente, apenas para fazer uma pausa entre rotinas
ciclo_pausa:
   SUB
        R0, 1
                         ; Subtrai R0
                         ; Enquanto não for O continua a subtrair
        ciclo pausa
   POP
         R0
                         ; Recupera registos
   RETF
```