기술보고서

메가툰 미디어 서비스 인프라 고도화 사업

소속 : zeronine IT

작성자 : 김민경


작성일: 2024-03-18


내용

[개인	민 구성도]	3
[개인	인 구성도]인 인 시나리오]	4
[구한	- 연과정]	5
	1. 3tier 구성하기	
	2. Static route 설정하기	
	3. Web 환경 구성하기	8
	4. WAS 환경 구성하기	9
	5. Web 프록시 설정하기	11
	6. DB 환경 구성하기	12
	7. NFS 서버 구성하기	20
	8. 연동된 NFS로부터 이미지 가져오기	28
	9. DNS 설정하기	31
	10. NAT 설정하기	35

*본 가이드는 ZERONINE IT가 메가툰의 서비스 인프라를 재구축하는데 있어서 필요한 기술과 구축 과정을 포함하고 있습니다.

[개인 구성도]





[개인 시나리오]

3Tier로 계층 분리를 통해 기존 사용자들에게 지속적인 서비스를 제공

	Web과 WAS 서버는 Nginx로 구성함
Wob	• 더 적은 메모리를 사용하면서 높은 성능을 낼 수 있음
Web,	• 많은 트래픽이 있을 때 동시 접속을 처리하는데 적합한 웹 서버 프로
(Nainy)	그램임
(Nginx)	• Nginx에 캐시를 적용할 수 있어 서버에 부하를 줄이고 응답속도를 개
	선하는데 사용될 수 있음
	DB 서버는 MariaDB로 구성함
	• MariaDB는 쿼리 최적화, 테이블과 인덱스 관리 등 여러 면에서 최적화
DB	되어 있어 빠른 성능을 제공함
DB (Maria DB)	→ 웹툰 이미지 경로와 같은 데이터를 빠르게 검색할 수 있음
(MariaDB)	• 수직 및 수평 확장 모두를 지원하기 때문에 추후에 사용자가 증가하여
	DB를 확장해야 할 때 더 편리하게 데이터베이스 확장 가능
	• 오픈 소스이기 때문에 비용 효율적으로 사용 가능

• WEB의 분리

- 하나의 Web을 Web, WAS 2개로 분리하여 사용자에게 지속적인 서비스를 제공할 수 있도록 구현
- 계층 분리를 통해 독립적인 문제 해결이 가능하고 개발 및 배포가 가능한 환경을 마련

• NAT 적용

- 클라이언트가 인터넷에 접속하여 라우터 외부로 나갈 때 사설 IP가 공인 IP 주소로 바뀜. 따라서 공격자는 라우터 안쪽에 있는 사설 IP를 잘 모르기 때문에 최종 목적 지로의 공격이 어려움. 이는 내부 네트워크를 보호할 수 있는 보안 솔루션 중 하나임.

[구현과정]

1. 3tier 구성하기

- 1-1. 서버 ip 설정하기
- web의 netplan 설정하기

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
   ethernets:
    enp0s3:
    addresses:
    - 192.168.56.101/24
    gateway4: 192.168.56.254
   dhcp4: no
   version: 2
```

• was의 netplan 설정하기

• db의 netplan 설정하기

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
    ethernets:
    enp0s3:
        addresses:
        - 192.168.86.101/24
        gateway4: 192.168.86.254
        dhcp4: no
    version: 2
```

1-2. 라우터 ip 할당하기

• R1에서 ip 할당하기

```
R1(config-if)#do show ip int b
Interface
                           IP-Address
                                           OK? Method Status
                                                                             Protocol
                           192.168.56.254
FastEthernet0/0
                                           YES manual up
                                                                             up
FastEthernet0/1
                           192.168.96.254
                                           YES manual up
                                                                             up
FastEthernet1/0
                           192.168.76.254 YES manual up
                                                                             up
FastEthernet2/0
                           100.1.1.102
                                           YES manual up
                                                                             up
```

• R2에서 ip 할당하기

```
R2(config-if)#do show ip int b

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.66.254 YES manual up up
FastEthernet0/1 192.168.86.254 YES manual up up
```

• Internet 에서 ip 할당하기

```
Internet(config-if)#do show ip int b

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 10.1.2.254 YES manual up up
FastEthernet0/1 unassigned YES manual administratively down down
Serial1/0 100.1.1.101 YES manual up up
```

2. Static route 설정하기

2-1. Static route 설정하기

- 아직 Web, WAS, DB끼리의 통신이 불가능하기 때문에 라우팅 설정을 해줘야 함
 - WEB WAS ⇒ 실패

```
mk@mk:~$ ping 192.168.96.101
PING 192.168.96.101 (192.168.96.101) 56(84) bytes of data.
^Z
[2]+ Stopped ping 192.168.96.101
mk@mk:~$
```

- WEB -WAS ⇒실패

```
mk@mk:~$ ping 192.168.86.101
PING 192.168.86.101 (192.168.86.101) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.86.101 ping statistics ---
5 packets transmitted, O received, 100% packet loss, time 4091ms
mk@mk:~$
```

참고) 리눅스에서 기본 GW 삭제 명령어

· sudo route del default



• Web에서 설정하기

sudo ip route add 192.168.96.0/24 via 192.168.56.254

sudo ip route add 100.1.1.0/24 via 192.168.56.254

sudo ip route add 10.1.2.0/24 via 192.168.56.254

- WAS 1에서 설정하기
 - WAS 1 & WEB

sudo ip route add 192.168.56.0/24 via 192.168.96.254

- WAS 1 & DB

sudo ip route add 192.168.86.0/24 via 192.168.66.254

- WAS 2에서 설정하기
 - WAS 2 & NFS

sudo ip route add 192.168.76.0/24 via 192.168.96.254

• R1에서 설정하기

ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 100.1.1.101

• Internet에서 설정하기

ip route 192.168.56.0 255.255.255.0 100.1.1.102

2-2. ping 통신 확인하기

• WEB & WAS ⇒ 성공

```
mk@mk:~$ ping 192.168.96.101

PING 192.168.96.101 (192.168.96.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.96.101: icmp_seq=1 ttl=63 time=21.4 ms
64 bytes from 192.168.96.101: icmp_seq=2 ttl=63 time=12.7 ms
^X64 bytes from 192.168.96.101: icmp_seq=3 ttl=63 time=21.5 ms

[18]+ Stopped ping 192.168.96.101
```

• WAS & DB ⇒ 성공

```
mk@mk:~$ ping 192.168.86.101

PING 192.168.86.101 (192.168.86.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.86.101: icmp_seq=1 ttl=63 time=23.5 ms
64 bytes from 192.168.86.101: icmp_seq=2 ttl=63 time=15.6 ms
^Z

[21]+ Stopped ping 192.168.86.101
```

• Web & DB ⇒ 실패

```
mk@mk:~$ ping 192.168.86.101
ping: connect: Network is unreachable
```

⇒ WEB과 WAS, WAS와 DB끼리의 통신은 가능하지만 WEB과 DB의 통신은 불가능함

3. Web 환경 구성하기

3-1. Web에 Nginx 설치하기

sudo apt update

sudo apt-get install nginx

sudo service nginx start

sudo service nginx status

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.

mk@mk:~$ sudo service nginx start

mk@mk:~$ sudo service nginx status

• nginx.service – A high performance web server and a reverse proxy server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled: Active: active (running) since Tue 2024-03-12 01:07:52 UTC; 30s ago

Docs: man:nginx(8)

Process: 1830 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process or

Process: 1831 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=e

Main PID: 1925 (nginx)

Tasks: 3 (limit: 3426)

Memory: 5.4M

CPU: 33ms
```


3-2. 정적 페이지 접근

• Real pc에서 vm 내 nginx의 web으로의 접근



3-4. index.html 위치 이동 및 권한 설정하기

• Web으로 파일 옮기기



• 권한 설정하기

sudo chmod 777 -R ./index.html

• index.html을 /var/www/html로 옮기기

sudo mv index.html /var/www/html

sudo systemctl restart nginx

• proxy 설정하기

vim /etc/nginx/sites-available/default

4. WAS 환경 구성하기

4-1. WAS에 Nginx 설치하기

sudo apt update

sudo apt-get install nginx

sudo service nginx start

sudo service nginx status

4-2. php 설치하기

sudo apt -y install software-properties-common

// software-properties-common 패키지 설치 (add-apt-repository와 같은 고급 패키지 관리 기능 제공)

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

// ondrej/php : PHP와 관련된 패키지를 제공하는 개인 패키지 아카이브(PPA)

// 이 저장소는 최신 버전의 PHP를 Ubuntu에 제공함

sudo apt update

sudo apt install php7.4 php7.4-fpm php7.4-mysql -y

// php7.4, php7.4-fpm (PHP-FPM 서비스), php7.4-mysql (MySQL 지원)을 설치

sudo systemctl enable php7.4-fpm

// 시스템 부팅 시 PHP-FPM이 자동으로 시작되도록 설정


sudo systemctl start php7.4-fpm

// PHP-FPM 서비스 시작


sudo systemctl restart nginx

4-3. php 파일 위치 이동 및 설정하기

• WAS로 php 파일들 옮기기



• 현재 파일 위치 확인하기



• php 파일을 현재 위치에서 /var/www/html로 옮기기

sudo mv one.php /var/www/html
sudo mv content.php /var/www/html

• 권한 설정하기

sudo chmod 777 -R ./one.php sudo chmod 777 -R ./content.php

5. Web 프록시 설정하기

5-1. 프록시 설정하기

- Web에서 WAS로의 리버스 프록시 설정하기
 - 리버스 프록시는 로드 밸런서의 역할을 하기도 함
 - 서버를 감추는 효과를 줌

vim /etc/nginx/sites-available/default

```
location / {
    # First attempt to serve request as file, then
    # as directory, then fall back to displaying a 404.
    try_files $uri $uri/ =404;
}
location /one {
    proxy_pass http://192.168.96.101/cone.php;
}
location ~ /contents/(\d+)$ {
    proxy_pass http://192.168.96.101/content.php?id=$1;
}

# pass PHP scripts to FastCGI server

# location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;

# # With php-fpm (or other unix sockets):
    fastcgi_pass unix://var/run/php/php7.4-fpm.sock;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;


# # With php-cgi (or other tcp_sockets):
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
}

# deny access to .htaccess files, if Apache's document root
# concurs with nginx's one
# location ~ /\.ht {
    deny all;
#}
```

sudo systemctl restart nginx

5-2. was 연결 확인하기

- was 연동은 성공하였으나, db 연동이 안됨을 확인할 수 있음



6. DB 환경 구성하기

6-1. DB 서버에 MariaDB 서버 설치하기

```
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get update
sudo apt install mariadb-server
sudo apt install mariadb-client
sudo mysql_secure_installation
```

6-2. 접속 대상 설정하기

• 50-server.cnf 파일 수정하여 접속 대상 설정하기

sudo vim /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

- bind-addrdess = 0.0.0.0은 root 계정으로 접근하는 모든 사용자의 접속을 허가하기

systemctl restart mariadb

6-3. mysql에 접속하기

sudo mysql -u root -p

```
mk@mk:~$ sudo mysql –u root –p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or ∖g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 10 6 16–MariaDB–OubuntuO 22 04 1 Ubuntu 22 04
```

6-4. 설정하기

CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

GRANT ALL PRIVILEGES ON webtoon.* TO 'admin'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'password'; Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON webtoon.* TO 'admin'@'%'; Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES; Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

6-5. database 생성하기

• 'webtoon'이라는 이름으로 데이터베이스 생성하기

create Database webtoon;

```
MariaDB [(none)]> create Database webtoon;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)
```

• 'webtoon' 테이블과 'content' 테이블 생성하기

Use webtoon;

```
MariaDB [(none)]> USE webtoon;
Database changed
```

```
MariaDB [webtoon] > CREATE TABLE webtoon (
 CREATE TABLE webtoon (
                                                     webtoon id INT PRIMARY KEY,
                                                     genre VARCHAR(50),
     webtoon_id INT PRIMARY KEY,
                                                     introduce TEXT,
                                             ->
                                                     serial state VARCHAR(20),
     genre VARCHAR(50),
                                                     title VARCHAR(255)
     introduce TEXT,
                                         Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
     serial_state VARCHAR(20),
     title VARCHAR(255)
 );
  CREATE TABLE content (
     content_id INT PRIMARY KEY,
     contents TEXT,
     title VARCHAR(255),
     webtoon_id INT,
     FOREIGN KEY (webtoon id) REFERENCES webtoon(webtoon id)
 );
 MariaDB [webtoon]> CREATE TABLE content (
           content_id INT PRIMARY KEY,
           contents TEXT,
           title VARCHAR(255),
     ->
           webtoon_id INT,
     ->
           FOREIGN KEY (webtoon_id) REFERENCES webtoon(webtoon_id)
 Query OK, 0 rows affected (0.038 sec)
• webtoon 테이블에 데이터(정보) 집어넣기
  INSERT INTO webtoon (
  webtoon_id, genre, introduce, serial_state, title)
  VALUES (1, 'modernFantasy', '테스트', 'Live', '테스트');
  MariaDB [webtoon] > INSERT INTO webtoon (
      -> webtoon_id, genre, introduce, serial_state, title)
      -> VALUES (1, 'modernFantasy', '테스트', 'Live', '테스트');
  Query OK, 1 row affected (0.013 sec)
```

• content 테이블에 데이터(정보) 집어넣기

INSERT INTO content (

content_id, contents, title, webtoon_id)

VALUES (3, '웹툰 내용', '웹툰 제목', 1);

```
MariaDB [webtoon]> INSERT INTO content (
-> content_id, contents, title, webtoon_id)
-> VALUES (3, '웹 토 내용', '웹 토 제목', 1);
Query OK, 1 row affected (0.017 sec)
```

• was에서 심볼릭 링크 생성하기

sudo In -s /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-enabled/project

// '/etc/nginx/sites-available/default' 파일에 대한 심볼릭 링크를 /etc/nginx/sites-enabled/project에 생성하기

// sites-enabled 디렉토리 내에서 project라는 이름으로 심볼릭 링크 생성하기

mk@mk:/etc/nginx/sites-available\$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-enabled/project

```
root@mk:/etc/nginx/sites-enabled# ll
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 14 07:51 ./
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Mar 14 05:11 ../
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Mar 14 07:47 project -> /etc/nginx/sites-available/default
```

참고)

• 설정을 잘못 만져 default 파일도 심볼릭 링크를 생성하였음.

```
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Mar 14 05:11 default -> /etc/nginx/sites-available/default lrwxrwxrwx 1 root root 34 Mar 14 07:47 project -> /etc/nginx/sites-available/default
```

- 아래의 명령어로 연결 삭제하기

sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default

sudo nginx -t //nginx 구성 테스트하기

sudo systemctl restart nginx

• 현재 권한이 제한적이기 때문에 권한 설정해주기

```
mk@mk:/etc/nginx/sites-available$ ll
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 12 01:07 ./
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Mar 12 05:00 ../
-rw-r--r-- 1 root root 2412 May 30 2023 default

sudo chmod 777 -R ./default

mk@mk:/etc/nginx/sites-available$ ll
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 12 01:07 ./
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Mar 12 05:00 ../
-rwxrwxrwx 1 root root 2412 May 30 2023 default*
```

• 결과 확인하기





⇒ 계속 504 Gateway Time-out 에러가 발생함. 이는 프록시 설정이 잘못 설정되어 있어 생기는 문제임. 프록시 설정을 올바르게 하면 해결됨

참고) 같은 네트워크 상에서의 3tier 구축

1) 개요 및 환경설정

- 기존의 인프라 환경은 web, was, db가 서로 다른 네트워크 상에 있었음
- 하지만 web, was, db가 연동이 되었다가 504 Gateway Time-out 에러가 발생하기도 하는 현상이 반복적으로 일어났음
- 따라서 같은 네트워크 상으로 설정하여 실습을 진행해 봄
- 조건) gns 사용하지 않고, 서버 3개 모두 동일한 어댑터를 사용해서 3tier 구축하기
 - 다음과 같이 ip 할당받음

° **Web** : 192.168.56.101/24

° **WAS**: 192.168.56.125/24 (enp0s3)

192.168.56.120/24 (enp0s8)

° **DB**: 192.168.56.121/24

2) 실습 과정

- Web-WAS, WAS-DB끼리의 ping 통신 확인하기
- 프록시 설정 수정하기

vim /etc/nginx/sites-available/default

```
location / {
    # First attempt to serve request as file, then
    # as directory, then fall back to displaying a 404.
    try_files $uri $uri/ =404;
}

location /one {
    proxy_pass http://192.168.56.120/one.php;
}

location ~ /contents/(\d+) $= {
    proxy_pass http://192.168.56.120/content.php?id=$1;
}
```

• WAS 서버에 있는 one.php, content.php 파일 설정 수정하기

• was에서 심볼릭 링크 생성하기

sudo In -s /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-enabled/project2

```
root@mk:/etc/nginx/sites-enabled# ll
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 14 20:31 ./
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Mar 14 05:11 ../
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Mar 14 07:47 project -> /etc/nginx/sites-available/default
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Mar 14 20:31 project2 -> /etc/nginx/sites-available/default
```

- 이렇게 되면 심볼릭링크가 2개이기 때문에 nginx 구성 테스트를 하면 fail이 뜸

```
root@mk:/etc/nginx/sites-enabled# sudo nginx -t
nginx: [emerg] a duplicate default server for 0.0.0.0:80 in /etc/nginx/sites-enable
:22
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
```

- 따라서 잠시 심볼릭 링크를 삭제하지 않고 비활성화해주기. 다른 디렉토리로 위치 이동을 하여 NGINX가 더 이상 그 설정을 인식하지 못하게 되므로 서버 구성에서 무시하도록 설정
 - ° 새로운 디렉토리 생성하기

```
mkdir /etc/nginx/sites-disabled
```

° 새로운 디렉토리에 project 심볼릭 링크옮겨주기

mv /etc/nginx/sites-enabled/project /etc/nginx/sites-disabled/

° 위치 이동 확인하기

```
root@mk:/etc/nginx/sites-disabled# ll
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 14 20:33 ./
drwxr-xr-x 9 root root 4096 Mar 14 20:33 ../
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Mar 14 07:47 project -> /etc/nginx/sites-available/default
```


• 위치 이동 후 ngnix 구성 다시 검사하고 서비스 재시작하기

sudo nginx -t

sudo systemctl restart nginx

• 새로 고침해서 계속 접속해보아도 504 gateway time-out 에러는 뜨지 않음을 확인할 수 있음







7. NFS 서버 구성하기

참고) NFS

- 네트워크 상에 연결된 다른 컴퓨터의 하드 디스크를 내 컴퓨터의 하드처럼 사용하는 것
- •네트워크에 연결된 리눅스끼리 NFS를 통해 파일 공유 가능
- 공통으로 사용되는 파일이 있으면 각 컴퓨터에 파일을 저장하는 것이 아니라 서버 1개에만 저장하여 효율적으로 사용 가능
 - ⇒ 공간을 줄이고 효육적인 사용 가능

7-1. NFS 서버 환경설정하기

• ip 할당하기

```
root@mk:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNO
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_cc
0
    link/ether 08:00:27:4c:0c:98 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.76.101/24 brd 192.168.76.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::200:27ff:fa4c:088/64 coope link
```

• WAS & NFS의 연동 위해 WAS에서 static route 설정하기

sudo ip add 192.168.76.0/24 via 192.168.96.254

7-2. NFS 설치 및 부팅 시 자동 실행 설정하기

• NFS 설치하기

sudo apt-get update

sudo apt-get install nfs-kernel-server

cat /proc/fs/nfsd/versions

root@mk:~# cat /proc/fs/nfsd/versions -2 +3 +4 +4.1 +4.2

• 부팅 시 자동 실행 설정하기

sudo systemctl is-enabled nfs-server

mk@mk:~\$ sudo systemctl is-enabled nfs-server
enabled

sudo systemctl status nfs-server //활성화 확인하기

7-3. NFS 서버 글로벌 루트 디렉토리 설정하기

참고) 글로벌 루트 디렉토리

- exported directory
- 네트워크를 통해 공유하려는 파일 시스템의 루트 디렉토리
- NFS 서버에 공유 디렉토리 생성하기

sudo mkdir -p /srv/backups

```
// '/srv/backups' 디렉토리 생성하기
// -p: 필요한 경우 상위 디렉토리 함께 생성하기
```

• 권한 설정하기

sudo chown -R nobody:nogroup /srv/backups

//'/srv/backups'와 '/mnt/sared' 디렉토리 소유권을 사용자 nobody와 그룹 nogroup으로 변경 //-R: 해당 디렉토리 및 그 안에 포함된 모든 파일과 하위 디렉토리에 대해 변경 적용하기 // 보통 파일 공유나 특정 서비스에서 익명 접근 허용 시 사용됨

```
mk@mk:~$ cd /srv
mk@mk:/srv$ ll
total 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 15 05:50 ./
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Mar 11 04:16 ../
drwxr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Mar 15 05:50 backups/
```

sudo chmod 777 /srv/backups

// '/srv/backups'와 '/mnt/shared'의 읽기, 쓰기, 실행 권한 모두 제공하기

```
mk@mk:/srv$ ll
total 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 15 05:50 ./
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Mar 11 04:16 ../
drwxrwxrwx 2 nobody nogroup 4096 Mar 15 05:50 Markins/
```

sudo vim /etc/exports

//'/srv/backups' 디렉토리는 IP 주소가 "192.168.96.101"인 NFS 클라이언트에서만 사용 가능

// rw : 공유 디렉토리에 대한 읽기 및 쓰기 활성화하기

// syn : 모든 데이터가 디스크에 즉시 기록됨. 클라이언트의 요청이 처리되기 전에 변경 사항을 기록하고 클라이언트에게 항사ㅇ 제공되도록 함

// no_subtree_check : 하위 트리 검사(파일이 이동되었거나 삭제된 후에도 여전히 올바른 파일을 가리키고 있는지 확인)를 비활성화하고, 파일 이름이 변경되더라도 클라이언트가 예전 위치에서 파일에 접근하려고 할 때 발생할 수 있는 문제를 막아주기

```
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)

/srv/backups 192.168.96.101(rw,sync,no_subtree_check)
```

• 적용하기

sudo exportfs -a

• NFS 다시 시작 및 활성화 확인하기

sudo systemctl status nfs-server

• 공유 가능한 공유 디렉토리 확인하기

sudo exportfs -v

```
mk@mk:~$ sudo exportfs -v
//srv/backups 192.168.96.101(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
```

7-4. 방화벽으로 NFS 서버 보호하기

• 각 공유 디렉터리는 특정 클라이언트 IP 주소와 네트워크를 통해 액세스 가능함 따라서 NFS 서비스 포트에 액세스할 수 있는 UFW 방화벽 규칙에서 클라이언트 IP 주소 또는 네트워크를 지정해줄 필요가 있음

sudo ufw allow from 192.168.96.101 to any port nfs

mk@mk:~\$ sudo ufw allow from 192.168.96.101 to any port nfs Rules updated

• 방화벽 규칙 다시 로드하기

sudo ufw reload

sudo ufw status

root@mk:~# sudo ufw status Status: inactive

- 하지만 inactive라고 뜸
 - ⇒ 이는 UFW가 활성화되지 않아 생기는 문제임° 아래와 같이 활성화시키고 다시 해보기

sudo ufw enable

7-5. NFS 클라이언트 설치 및 구성하기

• nfs-common 패키지 설치하기

참고) nfs-common 패키지

- NFS 클라이언트 시스템에 필요한 클라이언트 사이드 유틸리티들을 포함하고 있음
- NFS 공유를 마운트하고 사용할 수 있게 해주는 필수 파일과 데몬이 포함되어 있음

[°] NFS 포트번호: 2049

sudo apt update

sudo apt install nfs-common

7-6. 마운트 디렉토리 설정하기

• NFS 서버에 생성한 '/srv/backups' 디렉토리와 공유할 디렉토리를 NFS 클라이언트(WAS 서버)에 생성하기

sudo mkdir -p /mnt/data

sudo mount 192.168.76.101:/srv/backups /mnt/data

sudo df -h

- 마운트 된 디스크 목록을 확인할 수 있음 (/srv/backups와 /mnt/data 마운트 확인)

```
mk@mk:~$ sudo df -h
Filesystem
                                 Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs
                                 297M 1.2M 296M
                                                  1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
                                  12G 5.3G 5.4G 50% /
                                 1.5G
                                         0
                                            1.5G
                                                   0% /dev/shm
                                         0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs
                                 5.0M
/dev/sda2
                                 2.0G 129M 1.7G 8% /boot
                                                  1% /run/user/1000
tmpfs
                                 297M 4.0K 297M
192.168.76.101:/srv/backups
                                  12G
                                      5.2G
                                            5.5G 49% /mnt/data
```

- NFS 공유 디렉토리에 대한 쓰기 액세스 확인하기
 - WAS에서 쓰기 액세스 확인하기

echo "Hello. I am an NFS client." > /mnt/data/test.txt

cat /mnt/data/test.txt

```
mk@mk:~$ echo "Hello. I am an NFS client." > /mnt/data/test.txt
mk@mk:~$
mk@mk:~$ cat /mnt/data/test.txt
Hello. I am an NFS client.
```

- NFS 서버에서 확인하기

ls /srv/backups/

cat /srv/backups/test.txt

```
root@mk:~# ls /srv/backups/
test.txt
root@mk:~# cat /srv/backups/test.txt
Hello. I am_an NFS client.
```

7-7. NFS 서버 자동 마운트 설정하기

- 기본적으로 NFS 마운트는 시스템을 재부팅 하면 사라짐
 - ⇒ 재부팅 후에도 마운트를 유지하기 위해 마운트 정보를 /etc/fstab 파일에 추가하기
- /etc/fstab 파일 편집하기 전 /mnt/data에서 마운트 해제하기

sudo umount /mnt/data

- 하지만 mount 해제 실패

```
mk@mk:/mnt/data$ sudo umount /mnt/data
umount.nfs4: /mnt/data: device is busy
```

- ⇒ 이는 해당 마운트 포인트(/mnt/data)가 현재 사용 중이기 때문 현재 실행 중인 프로세스를 확인하고 지운 후 다시 시도하기
- 실행 중인 프로세스 확인 및 삭제하기

sudo Isof /mnt/data

```
mk@mk:/mnt/data$ sudo lsof /mnt/data
COMMAND PID USER
                   FD
                         TYPE DEVICE SIZE/OFF
                                                NODE NAME
        4407
                          DTR
                                0,50
                                         4096 526272 /mnt/data (192.168.76.101:/srv/backups)
bash
              mk cwd
                                0,50
sudo
        4736 root
                   cwd
                          DTR
                                         4096 526272 /mnt/data (192.168.76.101:/srv/backups)
sudo
        4737 root
                   cwd
                          DIR
                                0,50
                                         4096 526272 /mnt/data (192.168.76.101:/srv/backups)
lsof
        4738 root
                          DIR
                                0,50
                                         4096 526272 /mnt/data (192.168.76.101:/srv/backups)
lsof
        4739 root
                                0,50
                                         4096 526272 /mnt/data (192.168.76.101:/srv/backups)
```

sudo kill -9 (PID)

sudo Isof /mnt/data

```
mk@mk:~$ sudo lsof /mnt/data mk@mk:~$
```

- 실행 중인 프로세스가 없다는 것을 확인함
- 다시 /mnt/data에서 마운트 해제하기

sudo umount /mnt/data

• 시스템 부팅 시 자동 마운트 설정하기

sudo nano /etc/fstab

Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
<file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
192.168.76.101:/srv/backups /mnt/data nfs auto,nofail,noatime,nolock,intr,tcp,actimeo=1800 0 0

// nfs : 파일 시스템 유형으로 nfs를 사용함

// auto : 시스템이 부팅 시 자동 마운트 설정

// nofail : 마운트 실패 시에도 부팅 계속 진행

// noatime : 파일 시스템에 접근할 때마다 접근 시간(atime)을 업데이트하지 않음으로써 성능 향상시키기

// nolock : NFS 클라이언트의 잠금 기능을 비활성화

참고) 잠금 기능

• 여러 클라이언트 또는 프로세스가 동시에 동일한 파일에 접근할 때, 파일 잠금을 통해 한 번에 하나의 프로세스만 파일을 수정할 수 있도록 제어

// intr : 마운트된 파일 시스템에 대한 요청을 인터럽트할 수 있게 해 줌.

참고) 마운트된 파일 시스템에 대한 요청을 인터럽트

- 사용자가 파일 시스템에 대한 요청(예를 들어, 파일 읽기 또는 쓰기 작업)을 중단하거 나 취소할 수 있음을 의미함
- 예를 들어, NFS를 통해 대용량 파일을 복사하고 있는데 네트워크 지연이 발생하여 복사 프로세스가 멈춘 상태라고 가정.

이 때, 인터럽트 기능이 활성화되어 있으면, 사용자는 해당 복사 명령을 중단하고 시스템에 다른 명령을 내릴 수 있음

// tcp : NFS 연결에 TCP 프로토콜 사용

// actimeo=1800 : 속성 캐시 타임아웃을 1800초로 설정함

참고) 속성 캐시 타임 아웃

- 파일이나 디렉토리의 속성 정보(예: 권한, 소유자, 크기 등)를 클라이언트 측에서 캐싱하는 시간을 설정
- 여기서 1800초는 클라이언트 시스템이 해당 정보를 1800초(30분) 동안 캐시하고 유 지하겠다는 것을 의미

// 0 : 덤프(dump) 유틸리티가 이 파일 시스템을 덤프하지 않아야 함을 나타냅니다.

// 0: 파일 시스템의 fsck(파일 시스템 체크) 우선 순위를 0으로 설정함

참고) fsck

- 파일 시스템의 체크 우선 순위를 나타냄
- 0 : 부팅 시 그 파일 시스템을 체크하지 x
- 1 : 파일 시스템을 가장 먼저 체크함
- 2 or 3 ... : 해당 파일 시스템의 체크 순서를 나타냄
- 아래의 마운트 명령을 실행해 /etc/fstab 파일 확인하기 (구성이 올바르면 모든 /etc/fstab 파일 시스템이 마운트됨)

sudo mount -a

```
mk@mk:~$ sudo mount -a
mk@mk:~$
```

• 마운트 된 디스크 목록 확인하기

sudo df -h

```
mk@mk:~$ sudo df -h
Filesystem
                                 Size Used Avail Use% Mounted on
                                 297M 1.2M 296M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
                                  12G 5.3G 5.4G 50% /
                                          0 1.5G 0% /dev/shm
tmpfs
                                 1.5G
tmpfs
                                 5.0M
                                          0
                                             5.0M
                                                    0% /run/lock
.
/dev/sda2
                                 2.0G 129M 1.7G
                                                    8% /boot
tmpfs
                                 297M 4.0K 297M
                                                   1% /run/user/1000
192.168.76.101:/srv/backups
                                  12G 5.3G 5.5G 49% /mnt/data
```

- 다시 시작하거나 재부팅하면 NFS 공유 디렉토리가 자동으로 /mnt/data 디렉토리에 마운 트 됨

참고) dump 유틸리티

- 리눅스 시스템에서 전통적으로 사용되는 백업 도구
- 0 : 파일 시스템에 대한 자동 백업을 수행하지 않겠다는 것을 dump 프로그램에 알리는 것
- 1 : dump 유틸리티가 이 파일 시스템을 백업해야 함을 나타냄

7-8. text.txt 변동 후 연동 확인하기

• NFS 서버에서 test.txt 내용을 아래와 같이 'client 1'으로 변경함



• NFS 클라이언트(WAS)에서도 text.txt 내용이 변경되었는지 확인하기 ⇒ 변경됨



8. 연동된 NFS로부터 이미지 가져오기

8-1. NFS 서버에 이미지 넣기

• NFS 클라이언트와 마운트 된 파일에 웹툰 넣기

```
root@mk:/srv/backups# ls
sea.jpg test.txt __
```

8-2. NFS 클라이언트에서도 이미지 여부 확인하기

• NFS 서버와 연동된 NFS 클라이언트의 디렉토리에도 이미지가 생성되었는지 확인하기

```
mk@mk:/mnt/data$ ls
sea.jpg test.txt
```

⇒ 연동되어 자동으로 이미지가 첨가됨을 확인할 수 있음

8-3. WAS와 연동된 NFS 서버로부터 이미지 가져오기

- WAS 서버의 content.php에서 nfs와 마운트된 was 디렉토리의 이미지 불러오기
 - 아래와 같이 경로를 수정함

```
// 데 이 터 베 이 스 연 결 종료
$conn->close();
?>
<img src='http://192.168.96.101/mnt/data/sea.jpg' alt='웹툰 이 미 지 '>
```

• 하지만 이미지가 불러오지 않는 문제가 발생함



⇒ nginx는 /var/www/html 디렉토리만 관련하여 참조하기 때문임. 비록 /mnt/data라는 디렉토리가 nginx 안에 있는 디렉토리이지만, nginx는 기본적으로 /var/www/html 디렉토리를 참조하도록 설정되어 있음. 따라서 기존의 /mnt/data 디렉토리와 마운트 설정한 것을 삭제한 후에 /var/www/html 디렉토리와 NFS 서버의 /srv/backups 파일을 다시 마운트하기

8-4. 마운트 재설정하기

• WAS에서 WAS의 /mnt/data 디렉토리 마운트 해제하기

sudo umount /mnt/data

sudo df -h

```
mk@mk:/var/www/html$
                      sudo df -h
Filesystem
                                         Used Avail Use% Mounted on
                                   Size
                                         1.2M
                                               296M
tmpfs
                                   297M
                                                      1% /run
                                                      51% /
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
                                    12G
                                         5.4G
                                               5.4G
                                   1.5G
                                                       0% /dev/shm
tmpfs
                                             0
                                               1.5G
tmpfs
                                   5.0M
                                               5.0M
                                             0
                                                       0% /run/lock
/dev/sda2
                                                       8% /boot
                                          129M
                                   2.0G
                                               1.7G
                                   297M
                                         4.0K
tmpfs
                                                297M
                                                       1% /run/user/1000
```

- 마운트 한 것이 사라짐을 알 수 있음
- 시스템 부팅 시 자동 마운트 설정하기

sudo nano /etc/fstab

• /etc/fstab 파일 구성 확인하기

sudo mount -a

• 마운트 된 디스크 목록 확인하기

sudo df -h

```
mk@mk:/var/www/html$
                      sudo df -h
                                  Size Used Avail Use% Mounted on
Filesystem
                                       1.2M 296M
tmpfs
                                  297M
                                                     1% /run
                                  12G 5.4G 5.4G
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
                                                    51% /
                                          0 1.5G
                                                     0% /dev/shm
tmpfs
                                  1.5G
tmpfs
                                  5.0M
                                           0 5.0M
                                                     0% /run/lock
                                                     8% /boot
/dev/sda2
                                  2.0G
                                        129M 1.7G
tmpfs
                                             297M
                                                     1% /run/user/1000
                                  297M
                                        4.0K
192.168.76.101:/srv/backups
                                   12G
                                        5.3G
                                              5.5G
                                                    50% /var/www/html
```

• content.php에서 이미지 경로를 다음과 같이 수정하기

```
// 데이터베이스 연결 종료
$conn->close();
?>
<img src='http://192.168.96.101/developer.jpg' alt='웹툰 이미지'>
```

• 다시 재시작 후 확인하기

sudo systemctl restart nginx

- 결과 확인하기
 - NFS와 마운트된 NFS 클라이언트의 /var/www/html에서 웹툰 이미지를 성공적으로 불러옴을 확인할 수 있음



9. DNS 설정하기

9-1. bind9 설치하기

sudo apt update

sudo apt install bind9 -y

sudo systemctl status bind9

```
mk@mk:~$ sudo systemctl status bind9
• named.service – BIND Domain Name Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2024–03–18 01:33:36 UTC; 8s ago
Docs: man:named(8)
Process: 1791 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1792 (named)
Tasks: 6 (limit: 3426)
Memory: 7.7M
CPU: 22ms
CGroup: /system.slice/named.service
—1792 /usr/sbin/named –u bind
```

sudo vim /etc/bind/named.conf.options

```
options
        directory "/var/cache/bind";
        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.
        // forwarders {
        //
               0.0.0.0;
        // };
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
        dhssec-validation auto;
        listen-on-v6 { any; };
        listen-on-port 53 { any; };
        allow-query { any; };
        recursion yes;
```

- listen-on port 53 { any; }; // 53번 포트에서 모든 인터페이스를 통해 들어오는 요청을 수신하도 록 설정하기
- allow-query { any; } // 누구나 해당 DNS 서버를 쿼리할 수 있음
- recursion yes; // 재귀적인 쿼리 수락하기
- 정방향, 역방향 도메인 설정하기

sudo vim /etc/bind/named.conf.local

• DNS 서버 관련 설정하기

```
sudo mkdir -p /etc/bind/zones/ // '/etc/bind/zones/' 디렉토리 생성하기
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/zones/db.megatoon.com
// 'megatoon.com' 도메인에 대한 DNS 정보를 설정할 수 있는 기본 템플릿 만들기
sudo cp /etc/bind/db.0 /etc/bind/zones/db.56.168.192
// 역방향 DNS에 대한 정보를 설정할 수 있는 기본 템플릿 만들기
```

sudo vim /etc/bind/zones/db.megatoon.com

```
BIND data file for local loopback interface
$TTL
        604800
        IN
                S0A
                         megatoon.com. root.megatoon.com. (
                               2
                                         ; Serial
                                          ; Refresh
                          604800
                           86400
                                          ; Retry
                         2419200
                                          ; Expire
                          604800 )
                                          ; Negative Cache TTL
        ΙN
                NS
                         megatoon.com.
@
        ΙN
                Α
                         192.168.56.101
```

sudo vim /etc/bind/zones/db.56.168.192

```
BIND reverse data file for broadcast zone
;
$TTL
        604800
                S0A
        IN
                         megatoon.com. root.megatoon.com. (
                                         ; Serial
                              1
                          604800
                                          ; Refresh
                           86400
                                          ; Retry
                         2419200
                                          ; Expire
                          604800 )
                                          ; Negative Cache TTL
        ΙN
                NS
                         localhost.
101
                        megatoon.com.
```

• 수정한 파일들의 문법 오류 확인하기

sudo named-checkzone <u>megatoon.com</u> /etc/bind/zones/db.megatoon.com sudo named-checkzone <u>megatoon.com</u> /etc/bind/zones/db.56.168.192

```
mk@mk:/etc/bind/zones$ sudo named-checkzone megatoon.com /etc/bind/zones/db.megatoon.com
zone megatoon.com/IN: loaded serial 2
OK
mk@mk:/etc/bind/zones$ sudo named-checkzone megatoon.com /etc/bind/zones/db.56.168.192
zone megatoon.com/IN: loaded serial 1
OK
```

• 변경한 설정 적용하기

sudo systemctl status bind9

```
root@mk:~# sudo systemctl status bind9

● named.service - BIND Domain Name Server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Mon 2024-03-18 03:49:30 UTC; 10s ago

Docs: man:named(8)

Process: 3636 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 3637 (named)

Tasks: 6 (limit: 3426)

Memory: 5.7M

CPU: 20ms

CGroup: /system.slice/named.service

□3637 /usr/sbin/named -u bind
```


• 정방향, 역방향 조회 확인하기

```
root@mk:~# nslookup
> server 192.168.56.121
Default server: 192.168.56.121
Address: 192.168.56.121#53
> megatoon.com
Server:
                192.168.56.121
Address:
                192.168.56.121#53
       megatoon.com
Address: 192.168.56.101
Name:
       megatoon.com
Address: 127.0.0.1
> 192.168.56.101
101.56.168.192.in-addr.arpa
                               name = megatoon.com.
```

- 도메인으로 접속하기
 - 로컬 pc의 DNS 서버를 DHCP 서버 ip 주소로 변경하기




- 결과 확인하기



10. NAT 설정하기

10-1. [사용자 → Internet] NAT 설정



• ip 변환에 사용할 주소 풀 설정하기

ip nat inside source static 10.1.2.2 123.1.2.2

• NAT를 인터페이스에 적용하기

int f0/0

ip nat inside

int s1/0

ip nat outside

Int	ernet(config-if)#do	sh ip nat tr		
Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
	123.1.2.2	10.1.2.2		

• 결과 확인하기

```
C:#Windows#system32>ping 100.1.1.102

Ping 100.1.1.102 32바이트 데이터 사용:
100.1.1.102의 응답: 바이트=32 시간=26ms TTL=254
100.1.1.102의 응답: 바이트=32 시간=16ms TTL=254
100.1.1.102의 응답: 바이트=32 시간=22ms TTL=254
100.1.1.102의 응답: 바이트=32 시간=28ms TTL=254
100.1.1.102에 대한 Ping 통계:
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
최소 = 16ms, 최대 = 28ms, 평균 = 23ms
```

10-2. [Web → R1] NAT 설정

• ip 변환에 사용할 주소 풀 설정하기

ip nat inside source static 192.168.56.101 123.2.2.2

• NAT를 인터페이스에 적용하기

int f0/0

ip nat inside

int s4/0

ip nat outside

```
R1(config-if)#do sh ip nat tr
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 123.2.2.2 192.168.56.101 --- ---
```