



Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica Universitat Politècnica de València

Práctica/Trabajo 3: VPN con "simpletun" PRÁCTICA RCO

Grado en Ingeniería Informática

Autor: Julio Pons Terol

Grupo: 1

Curso 2024-2025

Resumen

En este documento se presenta la práctica 3,

Palabras clave: Simpletun, ...

Abstract

This document presents practice 3

Key words: Simpletun, ...

Índice general

Ín	dice general dice de figuras dice de Listados	V VII VII
1	Introducción	1
	1.1 Objetivos	1
2	Configuración	3
	2.1 Configuración de la redirección de puertos	4
	2.2 Preparación de CentOS para trabajar con tun/tap	4
	2.3 Cómo funciona Tun/Tap	
	2.4 Guía de configuración de las interfaces y activación del túnel simpletun	. 5
	2.4.1 Servidor	6
	2.4.2 Cliente	6
3	Tareas	7
	3.1 Tarea-1: Comprobación del túnel	7
	3.2 Tarea-2: Usar el túnel como site to site	
	3.3 Tarea-3: Entender cómo se puede programar TunTap	8
	3.4 Tarea-4: Cifrado "secreto"	9
4	Documentación	11
A	péndice	
A	Programación del tun/tap	13

Índice de figuras

2. 2. 2. 2.	1 Esquema o 2 Creación o 3 Orden ipto 4 Esquema o	de las máquir de la redirecc ables para ve ejemplo de tú	nas virtual ión de pue r la tabla r ínel simpl	les para cor ertos nat etun	exión simp	letun 			3 4 4 5
				Índi	ce de	e Lis	tac	ok	S
	.1 La estruct .2 Código fu								13 13

CAPÍTULO 1 Introducción

Los interfaces Tun/Tap son una característica ofrecida originalmente por Linux (disponible también en otras plataformas como Windows, MacOSX, iOS, Android...) que permite hacer "userspace networking", esto es, permite que programas usuario puedan manipular el tráfico de red a nivel de Ethernet (tap) o a nivel de IP (tun).

Esta práctica explica cómo funcionan los interfaces tun/tap utilizando un programa sencillo de ejemplo: simpletun. Este documento está basado en "Tun/Tap interface tutorial" (http://backreference.org/2010/03/26/tuntap-interface-tutorial/)

Simpletun es un programa que puede actuar tanto como cliente como servidor y crea un túnel TCP entre ambos.

1.1 Objetivos

El objetivo principal de este documento es presentar la práctica/trabajo 3.

CAPÍTULO 2 Configuración

Vamos a mantener el esquema de red de la práctica anterior (figura 2.1) pero desactivando el PPTP, las rutas IP y las redirecciones de puertos que se realizaron. Configuraremos RCO-noX como un servidor simpletun.

El campo "nº grupo" debe ser sustituido por el número asignado al grupo de prácticas, por ejemplo, si el número de grupo fuese el 1 los rangos de IPs de las redes VNnet1 y VMnet2 serían 10.24.1.0/24 y 10.54.1.0/24.

Para poder acceder a un servidor que está en una red local (con NAT), es necesario configurar una redirección de puertos en su router para que sea accesible desde la WAN.

Podemos apreciar en la figura 2.1 que el puerto que redireccionamos es el puerto TCP 55555, que es el que utiliza el programa simpletun.

RCO-X actuará como cliente y se conectará al servidor usando la IP de la WAN del router ddwrt-noX.




Figura 2.1: Esquema de las máquinas virtuales para conexión simpletun

4 Configuración

2.1 Configuración de la redirección de puertos

Todas las configuraciones deben realizarse con las 4 máquinas virtuales encendidas. En la interfaz web de ddwrt-noX indicamos que el tráfico que entre por el puerto TCP 55555 se dirija a este mismo puerto de RCO-noX (dirección IP 10.24.n°grupo.2), como ejemplo usaremos el n°grupo=1. Ver figura 2.2.




Figura 2.2: Creación de la redirección de puertos

Se puede verificar que la redirección se ha creado correctamente desde la terminal (desde mobaxterm) del ddwrt-noX con la orden iptables, tal y como se muestra en la figura 2.3.

```
oot@DD-WRT:~# iptables -nL -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
            prot opt source
target
                                            destination
DNAT
                                             192.168.239.128
192.168.239.128
                     0.0.0.0/0
                                                                   tcp dpt:8080 to:10.24.1.1:80
            tcp
                                                                  tcp dpt:22 to:10.24.1.1:22
DNAT
                     0.0.0.0/0
            tcp
DNAT
                     0.0.0.0/0
                                             192.168.239.128
                                                                  tcp dpt:55555 to:10.24.1.2:55555
            tcp --
                                                                   IKIGGER type:dnat match:0 relate:0
```

Figura 2.3: Orden iptables para ver la tabla nat

2.2 Preparación de CentOS para trabajar con tun/tap

Esta tarea debe hacerse en las dos máquinas RCO. Instalamos gcc, el compilador de c y c++

```
# yum install gcc
```

Descargamos y compilamos simpletun.c.

```
# cd
# mkdir simpletun
# cd simpletun/
# wget https://redescorporativas.es/simpletun.c
# make simpletun
```

También tenemos una copia de simpletun.c en la web oficial https://web.ecs.syr.edu/~wedu/seed/Labs/VPN/files/simpletun.c

2.3 Cómo funciona Tun/Tap

A diferencia de otros interfaces de red, como el ens37 que gestionan el hardware Ethernet, o Wlan que gestionan el hardware WiFi, los interfaces Tun y Tap no gestionan ningún harware, son interfaces a dispositivos software. Por lo tanto, no hay ningún "cable" conectado a ellos.

Podemos pensar en los interfaces Tun y Tap como si fueran interfaces normales que cuando el S.O. decide que es el momento de mandar datos "por su cable", lo que realmente hace es mandar los datos a un "programa del usuario" que está vinculado a la interface (mediante el procedimiento que describimos en la práctica). Esto permite al "programa del usuario" (en nuestro caso será el simpletun) procesar los datos y mandarlos por una interface real (por ejemplo, ens37).

La diferencia entre una interface tap y una interface tun es que el interface tap maneja tramas Ethernet, mientras que el tun maneja datagramas IP. Tap es adecuado para hacer puentes y tun para hacer túneles.

2.4 Guía de configuración de las interfaces y activación del túnel simpletun

NOTA IMPORTANTE: Todos los pasos que se indican a continuación tienen naturaleza temporal y desaparecen cuando se reinicia el equipo. Si queremos poder repetirlos deberíamos crear un script que los lanzara todos a la vez.

Asumimos que estamos en el grupo 1.

Vamos a montar un túnel típico como el de la figura 2.4.




Figura 2.4: Esquema ejemplo de túnel simpletun

El túnel utiliza la red 10.124.1.0/30. que realmente no existe, sólo a efectos de redireccionamiento.

A continuación se muestran los pasos a realizar en ambas máquinas. Observe que una máquina ejecuta el programa de usuario simpletun en modo servidor y la otra en modo cliente

6 Configuración

2.4.1. Servidor

IP pública 192.168.239.128 (IP de ddwrt-noX), IP privada 10.24.1.2 (usada de forma indirecta gracias a la redirección de puertos).

1. Creamos tun0 y lo configuramos para que esté asociado a la IP 10.124.1.1

```
# ip tuntap add dev tun0 mode tun

# ip link set tun0 up

# ip addr add 10.124.1.1/30 dev tun0
```

2. Lanzamos el servidor

```
./simpletun -i tun0 -s &
```

El servidor queda a la espera de que se conecte un cliente a la IP pública en el puerto por defecto 55555.

2.4.2. Cliente

IP 10.54.1.137 (IP de RCO-X irrelevante):

1. Creamos tun3 y lo configuramos para que esté asociado a la IP local 10.124.1.2

```
# ip tuntap add dev tun3 mode tun

# ip link set tun3 up

# ip addr add 10.124.1.2/30 dev tun3
```

2. Lanzamos el cliente

```
./simpletun -i tun3 -c 192.168.239.128 &
```

El cliente conecta con el servidor en la IP 192.168.239.128 y entra en bucle de escucha de la conexión y del interfaz tun3.

Una vez tengamos el túnel operativo, vamos a añadir reglas de routing para que podamos hacer que las máquinas comuniquen con sus IPs privadas originales.

En este caso crearemos las reglas con la orden ip.

En RCO-noX:

```
# ip route add 10.54.1.0/24 dev tun0
```

En RCO-X

```
# ip route add 10.24.1.0/24 dev tun3
```

En realidad, para este primer objetivo, la máscara debería ser IP/32, poniendo como IP la del otro host pues vamos a comunicar solo con un destinatario, pero el siguiente objetivo será convertir el túnel en site-to-site usando los RCOs como routers.

CAPÍTULO 3 Tareas

3.1 Tarea-1: Comprobación del túnel

Capture tráfico que muestre el encapsulado túnel y explique el funcionamiento de simpletun en base a lo capturado.

Nota: El túnel que hace simpletun no es estándar, por lo que wireshark no podrá decodificar el datagrama contenido en el segmento TCP. Sugerimos que:

- 1. Con el wireshark en RCO-X capture tráfico de los adaptadores ens37 y tun3 (ordene por tiempo).
- 2. Realice desde RCO-X un ping –s 1000 10.124.<n°Router>.1 de tal manera que le sea fácil identificar los paquetes ICMP por el tamaño.

En el wireshark debería ver por línea de salida del ping, y en este orden (ordenando por tiempo) 1 ICMP echo request, 8 TCPs y 1 ICMP echo reply. Explique porqué. Explique también por qué los ICMP echo no llevan cabecera ethernet.

Identifique la función de cada uno de los segmentos TCP y verifique (mirando los valores en hexadecimal) que el campo de datos del segmento TCP coincide con el datragrama IP del ICMP echo correspondiente.

- 3. Para verificar que la regla de routing añadida funciona correctamente, realice desde RCO-X un ping –s 1000 10.24.<n°Router>.2. Observe con el wireshark las direcciones IP fuente y destino. Justifique el porqué se utilizan esas direcciones.
- 4. Vamos a cambiar la reglas reglas de routing por las siguentes (adaptelas a su número de grupo y a la IP de RCO-X)

En RCO-noX:

```
# ip route del 10.54.1.0/24 dev tun0
# ip route add 10.54.1.0/24 dev tun0 src 10.24.1.2
```

En RCO-X

```
# ip route del 10.24.1.0/24 dev tun3
2 # ip route add 10.24.1.0/24 dev tun3 src 10.54.1.137
```

5. Realice desde RCO-X un ping –s 1000 10.24.<n°Router>.2. Observe con el wireshark las direcciones IP fuente y destino. Justifique el porqué se utilizan esas direcciones

8 Tareas

3.2 Tarea-2: Usar el túnel como site to site

Vamos a hacer que RCO y RCO-X funcionen como si fuesen routers interconectados por un túnel simpletun.

Los pasos a seguir son:

 Active el forwarding en ambos RCOs. Los sistemas Linux tiene opción de activar el forwarding, que implica que cuando reciben un datagrama IP cuya IP de destino no es ninguna de las suyas, en vez de descartar el datagrama, lo reenvían aplicando las reglas de routing. En Almalinux esto se puede hacer con la siguiente línea de órdenes:

```
# echo 1 | cat >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Cambiando el 1 por un 0 se puede desactivar.

Es recomendable averiguar (y documentar) la forma de hacer esta cambio permanente.

- 2. Cree reglas en el PC y en el router ddwrt-noX para que el tráfico dirigido a la red 10.54.<nºgrupo>.0/24 use como Gateway 10.24.<nºgrupo>.2
- 3. Cree reglas en ddwrt-X para que el tráfico dirigido a 10.24.<nºgrupo>.0/24 use como Gateway 10.54.<nºgrupo>.x (la IP de ens37 de rco-X).

Verifique con órdenes ping que todos los 10.24 comunican con todos los 10.54. Realice alguna captura con wireshark en RCO-X para comprobar el funcionamiento, por ejemplo un ping desde ddwrt-X a ddwrt-noX (usando las IPs de sus LANs).

En el wireshark debería ver por línea de salida del ping, y en este orden (ordenando por tiempo) 2 ICMP echo request, 8 TCPs y 2 ICMP echo reply. Explique por qué. Explique también porqué uno de los ICMP echo lleva cabecera ethernet y el otro no.

3.3 Tarea-3: Entender cómo se puede programar TunTap

Modificar el código simpletun.c para incluir un cifrado simple del túnel (con esto tendremos "casi" una VPN).

El cifrado más sencillo es un Caesar. Recordemos que Caesar lo que hace es desplazar el código. Por ejemplo, un Caesar-1 codifica la "A" como "B", la "B" como "C", etc. Implemente un Caesar-N, donde N es el número del grupo asignado en prácticas anteriores.

Si a y c son variables de tipo char, las expresiones en C serían:

Codificación Caesar-N: c = (a + N) % 256

Decodificación Caesar-N: a = (c + 256 - N) % 256

El cifrado se debe hacer cuando la información venga del túnel, antes de mandarla por el socket, y viceversa para el descifrado.

Ojo, aunque a modo de ejemplo hablamos de caracteres, los datos que se envían y reciben son binarios por lo que el cifrado se aplica a todos los bytes.

Incluya en el trabajo un listado de la parte de código modificada que incluya comentarios.

Pruebe a mandar un ping por el túnel. Debe funcionar perfectamente. Capture un ping cifrado. Repita el mismo procedimiento (1)(2)(3) de la tarea-1. Verifique que el contenido del segmento TCP ahora coincide con el del ping desplazado en +N caracteres.

3.4 Tarea-4: Cifrado "secreto".

Además del Caesar, debe proponer otro método de cifrado "algo más elaborado". Puede ser (p.ej.) un XOR de los datos con un fichero del sistema operativo (disponible en el equipo emisor y en el receptor), puede ser utilizar módulos de RC4, o de cualquier otro cifrador estándar (disponibles en la red, p.ej en https://github.com/). Se valorará la dificultad y "potencia" del método implementado.

Al igual que en el apartado anterior Incluya en el trabajo un listado de la parte de código modificada que incluya comentarios.

Pruebe a mandar un ping o un fichero pequeño de texto por el túnel. Debe de funcionar perfectamente.

Capture los datos cifrados y descifrados dando prueba del buen funcionamiento.

CAPÍTULO 4 Documentación

El trabajo se redactará en la plataforma online overleaf.com cargando una plantilla que se facilitará en la sección de recursos del poliformat (Trabajo3.zip).

El documento debe redactarse orientado a un público con conocimientos técnicos, pero que no tiene porqué conocer el túnel simpletun. No debe ir orientado al profesor.

La plantilla que se os facilita incluye los siguientes apartados, que son los que deberá tener vuestro trabajo:

■ Portada con el título "VPN con simpletun", los nombres de los componentes del grupo, el número del grupo y el curso académico.

Resumen

Debe ser un breve resumen de todo el trabajo realizado, por lógica es la última parte que se rellena en el documento, aunque se presente al principio. Debe servir para que el lector decida si le interesa continuar leyendo.

El resumen se completa con las palabras clave, que se utilizan para indexar el documento en una base de datos bibliográfica, hay que utilizar palabras específicas que se relacionen con el trabajo.

El Abstract y las keywords son la traducción al inglés del resumen y las palabras clave.

■ Tabla de contenidos. Es el índice del documento se genera automáticamente. Incluirá el índice de figuras y el índice de listados.

Introducción

Debe poner al lector en el contexto del trabajo. Explica los objetivos y qué es lo que se va a hacer en el trabajo y debe incluir el esquema de la red virtual con TODAS las direcciones IP utilizadas, personalizadas según lo indicado.

A diferencia del resumen, aquí se indica que es lo que se va a hacer en las siguientes secciones, no pretende ser un resumen del trabajo, es más una planificación.

En la sección de recursos de poliformat se facilita un archivo powerpoint con los dibujos de los esquemas site-to-site y remote access para modificarlos y generar las imágenes.

Configuración.

Para la tarea 1: Explicar con capturas de pantalla y TEXTO EXPLICATIVO:

 Ordenes utilizadas para configurar los tuns mostrando los resultados de las ejecuciones, comentando la utilidad. 12 Documentación

• Tablas de routing (forwarding) explicando el resultado.

Para la tarea 2: Explicar con capturas de pantalla y TEXTO EXPLICATIVO:

- Órdenes utilizadas para activar el forwarding.
- Tablas de routing explicando el resultado.
- Funcionamiento del programa simpletun

Realizar y mostrar las capturas de wireshark y TEXTO EXPLICATIVO que demuestre claramente el funcionamiento del túnel.

Básicamente seguir los pasos que se indican en las tareas 1 y 2 a nivel de funcionamiento.

- Modificación de simpletun y funcionamiento del programa modificado (tarea 3 y tarea 4)
 - Realizar un listado del código fuente donde queden claras las modificaciones realizadas en ambas tareas y explicar estas insertando comentarios.
 - Realizar y mostrar las capturas de wireshark y TEXTO EXPLICATIVO que demuestre claramente el funcionamiento del túnel y del cifrado.

Realizarlas usando la infraestructura de la tarea 2, monitorizando un ping (o un fichero pequeño de texto) entre los dos dd-wrt con las ips de su red local 10.24.x.x y 10.54.x.x.

- Conclusiones
- Referencias
- Apéndice con los listados

Consideraciones adicionales:

Las 4 máquinas virtuales deberán guardarse por si es necesario hacer alguna comprobación después de entregar el trabajo. El siguiente trabajo se realizará con una copia distinta de las máquinas virtuales.

El trabajo se entregará vía una tarea de poliformat en formato PDF y se incluirá un enlace de acceso de solo lectura al documento en overleaf.

El trabajo deberá entregarse antes de las 23:55 del martes 26 de noviembre.

Entrega fuera de plazo (a partir de las 23:56h) penalizarán en la nota >= 1pto

La nota de este trabajo aportará una puntuación del 25 % de la nota de la asignatura.

APÉNDICE A

Programación del tun/tap

Para abrir un interfaz tun o tap, hay que abrir el archivo /dev/net/tun y posteriormente, vía la llamada ioctl, seleccionar si es tun o tap y cual. Para eso hay que utilizar la estructura ifreq cuya definición se muestra en el listado A.1.

```
* Interface request structure used for socket ioctl's.
   * All interface ioctl's must have parameter definitions which
   * begin with ifr_name.
   * The remainder may be interface specific.
  struct ifreq {
  #define IFNAMSIZ
               ifr_name[IFNAMSIZ]; /* if name, e.g. "tun0" */
     char
          struct sockaddr ifru_addr;
          struct sockaddr
                           ifru_dstaddr;
          struct sockaddr ifru_broadaddr;
14
         short
                  ifru_flags;
                   ifru_metric;
15
         int
         caddr_t
                  ifru_data;
16
17
      } ifr_ifru;
18
  };
```

Listado A.1: La estructura ifreq

El nombre del interface (por ejemplo tun0 o tap3) se indicará en el campo ifr_name y además es necesario indicar el el campo ifru_flags una de estas dos constantes IFF_TUN o IFF_TAP en función de que se trate de un interfaz tun o tap. Opcionalmente podemos incluir (con una operación or) la constante IFF_NO_PI para indicar que no queremos que se incluya información de paquete (2 bytes para flags y 2 bytes para protocolo).

Nótese que en caso de no especificar el nombre, el sistema utilizará el primer interfaz disponible del tipo especificado en flags.

En simpletun.c la función que abre la interfaz tun o tap se denomina tun_alloc(). En el listado A.2 se incluye el código completo comentado.

```
* (C) 2009 Davide Brini.
   ************************
10
 #include <stdio.h>
11
 #include <stdlib.h>
12
13 #include <string.h>
14 #include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include 4 inux/if.h>
#include <linux/if_tun.h>
18 #include <sys/types.h>
19 #include <sys/ioctl.h>
20 #include <sys/stat.h>
21 #include <fcntl.h>
22 #include <arpa/inet.h>
23 #include <sys/select.h>
24 #include <sys/time.h>
25 #include <errno.h>
26 #include <stdarg.h>
27
 /\ast buffer for reading from tun/tap interface, must be >= 1500 \ast/
28
 #define BUFSIZE 2000
29
 #define CLIENT 0
30
 #define SERVER 1
31
  #define PORT 55555
32
  /* some common lengths */
34
 #define IP_HDR_LEN 20
35
  #define ETH_HDR_LEN 14
  #define ARP_PKT_LEN 28
37
38
39
  int debug;
40
  char *progname;
41
  * tun_alloc: allocates or reconnects to a tun/tap device. The caller
43
44
  * needs to reserve enough space in *dev.
45
  int tun_alloc(char *dev, int flags) {
46
47
    struct ifreq ifr;
48
    int fd, err;
49
50
51
    /*--- abrimos /dev/net/tun ----*/
    if ( (fd = open("/dev/net/tun", O_RDWR)) < 0 ) {
52
      perror("Opening /dev/net/tun");
53
54
      return fd;
55
56
    /* ---- inicializamos a cero estructura ifreq ---- */
57
    memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
58
59
    /* ---- fijamos flags que nos pasan como parámetro (IFF_TUN o IFF_TAP) ----
60
61
    ifr.ifr_flags = flags;
62
63
    /* ---- fijamos el nombre del interface que nos pasan como parámetro ---- */
    if (*dev) {
      strncpy(ifr.ifr_name, dev, IFNAMSIZ);
65
66
67
    /* ---- llamamos a ioctl ---- */
68
    if ( (err = ioctl(fd, TUNSETIFF, (void *)&ifr)) < 0 ) {
69
70
      perror("ioctl(TUNSETIFF)");
```

```
close(fd);
71
72
      return err;
73
74
    /* ---- si nos han pasado un nombre vacío, copiamos a dev el que ha utilizado
75
             el sistema de forma automática ---- */
76
    strcpy(dev, ifr.ifr_name);
77
78
    /* ---- devolvemos el descriptor del archivo asociado al tun o tap ---- */
    return fd;
80
81
82
83
84
  /*********************************
   * cread: read routine that checks for errors and exits if an error is
      returned.
87
                88
  int cread(int fd, char *buf, int n){
89
90
    int nread;
91
92
    if ((nread=read(fd, buf, n)) < 0){
93
      perror("Reading data");
94
95
      exit(1);
96
97
    return nread;
98
99
100
   * cwrite: write routine that checks for errors and exits if an error is *
102
            returned.
103
  int cwrite(int fd, char *buf, int n){
104
105
106
    int nwrite;
107
    if ((nwrite=write(fd, buf, n))<0){
108
109
      perror("Writing data");
      exit(1);
111
    return nwrite;
112
113
114
115
   * read_n: ensures we read exactly n bytes, and puts those into "buf".
116
117
   * (unless EOF, of course)
118
   *************************
  int read_n(int fd, char *buf, int n) {
119
120
    int nread, left = n;
122
    while(left > 0)
123
      if ((nread = cread(fd, buf, left))==0){
124
125
        return 0;
126
      }else {
        left -= nread;
128
        buf += nread;
129
130
    return n;
131
132 }
133
```

```
* do_debug: prints debugging stuff (doh!)
135
136
   void do_debug(char *msg, ...) {
137
138
     va_list argp;
139
140
141
    if (debug) {
       va_start(argp, msg);
142
       vfprintf(stderr, msg, argp);
143
       va_end(argp);
144
145
146
147
   /***********************
148
   * my_err: prints custom error messages on stderr.
150
  void my_err(char *msg, ...) {
151
152
     va_list argp;
154
     va_start(argp, msg);
     vfprintf(stderr, msg, argp);
156
157
    va_end(argp);
158
159
   160
161
   * usage: prints usage and exits.
162
   void usage(void) {
163
     164
165
        ]\n", progname);
     fprintf(stderr, "%s -h\n", progname);
fprintf(stderr, "\n");
166
167
     fprintf(stderr, "-i <ifacename>: Name of interface to use (mandatory)\n");
168
     fprintf(stderr, "-s|-c <serverIP>: run in server mode (-s), or specify server
169
         address (-c <serverIP >) (mandatory)\n");
     fprintf(stderr, "-p <port>: port to listen on (if run in server mode) or to
170
        connect to (in client mode), default 55555\n");
     fprintf(stderr, "-ul-a: use TUN (-u, default) or TAP (-a)\n"); \\ fprintf(stderr, "-d: outputs debug information while running\n"); \\ 
171
172
     fprintf(stderr, "-h: prints this help text\n");
     exit(1);
174
175
176
   int main(int argc, char *argv[]) {
177
178
     int tap_fd, option;
179
     int flags = IFF_TUN;
180
     char if_name[IFNAMSIZ] = "";
181
     int header_len = IP_HDR_LEN;
182
     int maxfd;
183
     uint16_t nread, nwrite, plength;
184
      uint16_t total_len , ethertype;
185
186
    char buffer[BUFSIZE];
187
     struct sockaddr_in local, remote;
188
     char remote_ip[16] = "";
189
    unsigned short int port = PORT;
    int sock_fd , net_fd , optval = 1;
190
    socklen_t remotelen;
191
    int cliserv = -1; /* must be specified on cmd line */
192
    unsigned long int tap2net = 0, net2tap = 0;
193
194
    progname = argv[0];
195
```

```
196
      /* Check command line options */
197
     while((option = getopt(argc, argv, "i:sc:p:uahd")) > 0){
198
       switch(option) {
199
          case 'd':
200
            debug = 1;
201
202
            break;
          case 'h':
203
204
            usage();
205
            break;
          case 'i':
206
            strncpy(if_name, optarg, IFNAMSIZ-1);
207
            break;
208
          case 's':
209
            cliserv = SERVER;
210
211
            break;
          case 'c':
212
            cliserv = CLIENT;
213
214
            strncpy (remote_ip, optarg, 15);
215
            break;
          case 'p':
            port = atoi(optarg);
217
            break;
218
          case 'u':
219
            flags = IFF_TUN;
220
            break;
          case 'a':
            flags = IFF_TAP;
223
            header_len = ETH_HDR_LEN;
225
            break;
          default:
226
227
            my_err("Unknown option %c\n", option);
228
            usage();
229
230
     }
231
232
     argv += optind;
233
     argc -= optind;
234
     if(argc > 0){
235
       my_err("Too many options!\n");
236
       usage();
     }
238
239
240
     if (*if_name == '\0'){
241
       my_err("Must specify interface name!\n");
       usage();
242
243
     }else if(cliserv < 0){</pre>
244
       my_err("Must specify client or server mode!\n");
245
       usage();
     } else if (( cliserv == CLIENT) &&(*remote_ip == '\0')) {
246
       my_err("Must specify server address!\n");
247
       usage();
248
249
250
251
     /* initialize tun/tap interface */
252
     if ( (tap_fd = tun_alloc(if_name, flags | IFF_NO_PI)) < 0 ) {</pre>
253
       my_err("Error connecting to tun/tap interface %s!\n", if_name);
254
       exit(1);
255
256
     do_debug("Successfully connected to interface %s\n", if_name);
257
258
     if ( (sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {</pre>
259
```

```
perror("socket()");
260
       exit(1);
261
262
263
264
     En esta parte conseguimos los dos descriptores asociados con los dos
     interfaces de red que vamos a usar, el tun o tap en la variable tap_fd
     y el socket al interfaz de red pública en la variable socket_fd.
267
     El siguiente paso es inicializar el cliente o el servidor en función del
268
     parámetro -s o -c que ya tenemos procesado en la variable cliserv.
269
     Si es el cliente se conectará a la IP pública del servidor que tenemos en
270
     la variable remote_ip:
271
272
273
     if ( cliserv ==CLIENT) {
274
275
       /* Client, try to connect to server */
276
       /* assign the destination address */
277
278
       memset(&remote, 0, sizeof(remote));
       remote.sin_family = AF_INET;
279
       remote.sin_addr.s_addr = inet_addr(remote_ip);
280
       remote.sin_port = htons(port);
281
282
       /* connection request */
283
       if (connect(sock\_fd, (struct sockaddr*) \& remote, sizeof(remote)) < 0){}
284
         perror("connect()");
285
286
         exit(1);
287
288
       net_fd = sock_fd;
289
       do_debug("CLIENT: Connected to server %s\n", inet_ntoa(remote.sin_addr));
290
291
     } else {
292
293
294
       /* Server, wait for connections
295
       Si es el servidor, reservaremos el puerto correspondiente con bind y
296
       quedaremos en espera con listen + accept hasta que se conecte el cliente:
297
298
       /* avoid EADDRINUSE error on bind() */
290
       if(setsockopt(sock_fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (char *)&optval, sizeof(
300
           optval)) < 0){
         perror("setsockopt()");
301
         exit(1);
302
303
304
       memset(&local, 0, sizeof(local));
305
       local.sin_family = AF_INET;
       local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
307
       local.sin_port = htons(port);
308
       if (bind(sock_fd, (struct sockaddr*) \& local, sizeof(local)) < 0){
309
         perror("bind()");
310
         exit(1);
311
312
313
       if (listen(sock_fd, 5) < 0)
314
315
         perror("listen()");
316
         exit(1);
317
318
       /* wait for connection request */
319
       remotelen = sizeof(remote);
320
       memset(&remote, 0, remotelen);
321
       if ((net_fd = accept(sock_fd, (struct sockaddr*)\&remote, \&remotelen)) < 0)
322
```

```
perror("accept()");
323
         exit(1);
324
325
326
       do_debug("SERVER: Client connected from %s\n", inet_ntoa(remote.sin_addr));
327
328
329
330
331
332
     Después de la conexión en ambos casos utilizaremos la variable net_fd para
333
     acceder a los datos que vengan de la red pública que conecta cliente con
334
     servidor.
335
     Después de que se hayan establecido las conexiones, tanto el cliente como el
336
     servidor hacen exactamente lo mismo, bucle en el que esperan actividad de
337
338
     cualquiera de las dos fuentes (tun/tap o net) y retransmiten lo recibido por
339
     la otra fuente.
     Se utiliza la sentencia select para esperar a que llegue un paquete.
340
     Cuando se reciben n bytes desde tun/tap se envía por el interfaz net, primero
341
342
     la longitud de lo recibido y luego los datos.
     Cuando se recibe un paquete de net, se lee en primer lugar la longitud y a
343
     continuación se lee los bytes indicados por dicha longitud.
344
345
     */
346
     /* use select() to handle two descriptors at once */
347
     maxfd = (tap_fd > net_fd)?tap_fd:net_fd;
348
349
350
     while(1) {
351
       int ret;
       fd_set rd_set;
352
353
354
       FD_ZERO(&rd_set);
       FD_SET(tap_fd , &rd_set); FD_SET(net_fd , &rd_set);
355
356
357
       ret = select(maxfd + 1, &rd_set, NULL, NULL, NULL);
358
       if (ret < 0 && errno == EINTR) {
359
360
         continue;
361
       }
362
       if (ret < 0) {
363
         perror("select()");
364
         exit(1);
365
366
367
368
       if (FD_ISSET(tap_fd, &rd_set)){
         /* data from tun/tap: just read it and write it to the network */
369
370
371
         nread = cread(tap_fd, buffer, BUFSIZE);
372
         tap2net++;
373
         do_debug("TAP2NET %|u: Read %d bytes from the tap interface\n", tap2net,
374
             nread);
375
376
         /*
377
         --->
                Posible punto de inserción de código usuario
379
380
381
         /* write length + packet */
382
         plength = htons(nread);
383
         nwrite = cwrite(net_fd, (char *)&plength, sizeof(plength));
384
         nwrite = cwrite(net_fd, buffer, nread);
385
```

```
386
         do_debug("TAP2NET %\u00edu: Written %d bytes to the network\n", tap2net,
387
             nwrite);
       if (FD_ISSET(net_fd , &rd_set)){
         /* data from the network: read it, and write it to the tun/tap interface.
391
          \ast We need to read the length first , and then the packet \ast/
392
393
         /* Read length */
394
         nread = read_n(net_fd, (char *)&plength, sizeof(plength));
395
         if(nread == 0) {
396
            /* ctrl -c at the other end */
397
           break;
398
         }
400
         net2tap++;
401
402
         /* read packet */
403
         nread = read_n(net_fd, buffer, ntohs(plength));
404
         do_debug("NET2TAP %lu: Read %d bytes from the network\n", net2tap, nread)
405
406
         /* now buffer[] contains a full packet or frame, write it into the tun/
407
             tap interface */
409
410
               Posible punto de inserción de código usuario
411
412
         */
413
414
         nwrite = cwrite(tap_fd, buffer, nread);
415
         do_debug("NET2TAP %lu: Written %d bytes to the tap interface\n", net2tap,
416
              nwrite);
417
     }
418
419
420
     return(0);
421
```

Listado A.2: Código fuente de simpletun.c