lab5实验报告

练习零

• 在 alloc_proc 中添加额外的初始化:

```
proc->wait_state = 0;
proc->cptr = NULL; // Child Pointer 表示当前进程的子进程
proc->optr = NULL; // Older Sibling Pointer 表示当前进程的上一个兄弟进程
proc->yptr = NULL; // Younger Sibling Pointer 表示当前进程的下一个兄弟进程
```

• 在 do_fork 中修改代码如下:

```
if((proc = alloc_proc()) == NULL)
    goto fork_out;
}
proc->parent = current; // 添加
assert(current->wait_state == 0);
if(setup_kstack(proc) != 0)
    goto bad_fork_cleanup_proc;
}
if(copy_mm(clone_flags, proc) != 0)
    goto bad_fork_cleanup_kstack;
copy_thread(proc, stack, tf);
bool intr_flag;
local_intr_save(intr_flag);
    int pid = get_pid();
    proc->pid = pid;
    hash_proc(proc);
    set_links(proc);
local_intr_restore(intr_flag);
wakeup_proc(proc);
ret = proc->pid;
```

练习一

代码

将 sp 设置为栈顶, epc 设置为文件的入口地址, sstatus 的 SPP 位清零,代表异常来自用户态,之后需要返回用户态; SPIE 位清零,表示不启用中断。

```
tf->gpr.sp = USTACKTOP;
tf->epc = elf->e_entry;
tf->status = sstatus & ~(SSTATUS_SPP | SSTATUS_SPIE);
```

执行过程

- 1. 在 init_main 中通过 kernel_thread 调用 do_fork 创建并唤醒线程,使其执行函数 user_main,这时该线程状态已经为 PROC_RUNNABLE,表明该线程开始运行
- 2. 在 user_main 中通过宏 KERNEL_EXECVE ,调用 kernel_execve
- 3. 在 kernel_execve 中执行 ebreak ,发生断点异常,转到 __alltraps ,转到 trap ,再到 trap_dispatch ,然后到 exception_handler ,最后到 CAUSE_BREAKPOINT 处
- 4. 在 CAUSE_BREAKPOINT 处调用 syscall
- 5. 在 syscall 中根据参数,确定执行 sys_exec ,调用 do_execve
- 6. 在 do_execve 中调用 load_icode, 加载文件
- 7. 加载完毕后一路返回,直到 __alltraps 的末尾,接着执行 __trapret 后的内容,到 sret ,表示 退出S态,回到用户态执行,这时开始执行用户的应用程序

练习二

代码

首先获取源地址和目的地址对应的内核虚拟地址,然后拷贝内存,最后将拷贝完成的页插入到页表中。

```
uintptr_t* src = page2kva(page);
uintptr_t* dst = page2kva(npage);
memcpy(dst, src, PGSIZE);
ret = page_insert(to, npage, start, perm);
```

COW设计

- 在 fork 时,将父线程的所有页表项设置为只读,在新线程的结构中只复制栈和虚拟内存的页表, 不为其分配新的页
- 切换到子线程执行时,如果子线程需要修改一页的内容,会访问页表,由于该页不允许被修改,所以会引发异常
- 异常处理部分,遇到该类异常,重新分配一块空间,将访问的页面复制进去,更新子线程的页表项

练习三

函数分析


- 1. fork: 通过发起系统调用执行 do_fork 函数。用于创建并唤醒线程,可以通过 sys_fork 或者 kernel_thread 调用。
 - 。 初始化一个新线程
 - 。 为新线程分配内核栈空间
 - 。 为新线程分配新的虚拟内存或与其他线程共享虚拟内存
 - 。 获取原线程的上下文与中断帧,设置当前线程的上下文与中断帧
 - 。 将新线程插入哈希表和链表中
 - o 唤醒新线程
 - o 返回线程 id

- 2. exec:通过发起系统调用执行 do_execve 函数。用于创建用户空间,加载用户程序,可以通过 sys_exec 调用。
 - 。 回收当前线程的虚拟内存空间
 - 。 为当前线程分配新的虚拟内存空间并加载应用程序
- 3. wait:通过发起系统调用执行 do_wait 函数。用于等待线程完成,可以通过 sys_wait 或者 init_main 调用。
 - o 查找状态为 PROC_ZOMBIE 的子线程;如果查询到拥有子线程的线程,则设置线程状态并切换线程;如果线程已退出,则调用 do_exit
 - 。 将线程从哈希表和链表中删除
 - 。 释放线程资源
- 4. exit:通过发起系统调用执行 do_exit 函数。用于退出线程,可以通过 sys_exit、trap、do_execve、do_wait 调用。具体执行内容:
 - 如果当前线程的虚拟内存没有用于其他线程,则销毁该虚拟内存
 - 。 将当前线程状态设为 PROC_ZOMBIE , 唤醒该线程的父线程
 - 。 调用 schedule 切换到其他线程

执行流程

- 系统调用部分在内核态进行,用户程序的执行在用户态进行
- 内核态通过系统调用结束后的 sret 指令切换到用户态,用户态通过发起系统调用产生 ebreak 异常切换到内核态
- 内核态执行的结果通过 kernel_execve_ret 将中断帧添加到线程的内核栈中,从而将结果返回给用户

生命周期图



扩展练习

COW的主体部分均放在 cow.c 文件中。

COW实现

创建失败时执行,这两项与 proc.c 中相同:

```
static int
setup_pgdir(struct mm_struct *mm) {
    struct Page *page;
    if ((page = alloc_page()) == NULL) {
        return -E_NO_MEM;
    }
    pde_t *pgdir = page2kva(page);
    memcpy(pgdir, boot_pgdir, PGSIZE);

mm->pgdir = pgdir;
    return 0;
}

static void
put_pgdir(struct mm_struct *mm) {
    free_page(kva2page(mm->pgdir));
}
```

do_pgfault 中添加判断页表项权限:

```
// 判断页表项权限,如果有效但是不可写,跳转到COW
if ((ptep = get_pte(mm->pgdir, addr, 0)) != NULL) {
   if((*ptep & PTE_V) & ~(*ptep & PTE_W)) {
      return cow_pgfault(mm, error_code, addr);
   }
}
```

将 do_fork 函数中的 copy_mm 改为 cow_copy_mm:

```
// if(copy_mm(clone_flags, proc) != 0) {
// goto bad_fork_cleanup_kstack;
// }
if(cow_copy_mm(proc) != 0) {
   goto bad_fork_cleanup_kstack;
}
```

复制虚拟内存空间:

```
int
cow_copy_mm(struct proc_struct *proc) {
    struct mm_struct *mm, *oldmm = current->mm;

    /* current is a kernel thread */
    if (oldmm == NULL) {
        return 0;
    }
    int ret = 0;
    if ((mm = mm_create()) == NULL) {
            goto bad_mm;
    }
    if (setup_pgdir(mm) != 0) {
            goto bad_pgdir_cleanup_mm;
    }
}
```

```
lock_mm(oldmm);
    {
        ret = cow_copy_mmap(mm, oldmm);
    unlock_mm(oldmm);
    if (ret != 0) {
        goto bad_dup_cleanup_mmap;
    }
good_mm:
    mm_count_inc(mm);
    proc->mm = mm;
    proc->cr3 = PADDR(mm->pgdir);
    return 0;
bad_dup_cleanup_mmap:
    exit_mmap(mm);
    put_pgdir(mm);
bad_pgdir_cleanup_mm:
    mm_destroy(mm);
bad_mm:
    return ret;
}
```

只复制 mm 与 vma, 将页表项均指向原来的页:

```
int
cow_copy_mmap(struct mm_struct *to, struct mm_struct *from) {
    assert(to != NULL && from != NULL);
    list_entry_t *list = &(from->mmap_list), *le = list;
    while ((le = list_prev(le)) != list) {
        struct vma_struct *vma, *nvma;
        vma = le2vma(le, list_link);
        nvma = vma_create(vma->vm_start, vma->vm_end, vma->vm_flags);
        if (nvma == NULL) {
           return -E_NO_MEM;
        }
        insert_vma_struct(to, nvma);
       if (cow_copy_range(to->pgdir, from->pgdir, vma->vm_start, vma->vm_end)
!= 0) {
           return -E_NO_MEM;
        }
   return 0;
}
```

设置页表项指向:

```
int cow_copy_range(pde_t *to, pde_t *from, uintptr_t start, uintptr_t end) {
   assert(start % PGSIZE == 0 && end % PGSIZE == 0);
   assert(USER_ACCESS(start, end));
   do {
      pte_t *ptep = get_pte(from, start, 0);
      if (ptep == NULL) {
        start = ROUNDDOWN(start + PTSIZE, PTSIZE);
        continue;
   }
}
```

```
if (*ptep & PTE_V) {
    *ptep &= ~PTE_W;
    uint32_t perm = (*ptep & PTE_USER & ~PTE_W);
    struct Page *page = pte2page(*ptep);
    assert(page != NULL);
    int ret = 0;
    ret = page_insert(to, page, start, perm);
    assert(ret == 0);
}
start += PGSIZE;
} while (start != 0 && start < end);
return 0;
}</pre>
```

实现COW的缺页异常处理:

```
int
cow_pgfault(struct mm_struct *mm, uint_t error_code, uintptr_t addr) {
    int ret = 0;
    pte_t *ptep = NULL;
    ptep = get_pte(mm->pgdir, addr, 0);
    uint32_t perm = (*ptep & PTE_USER) | PTE_W;
    struct Page *page = pte2page(*ptep);
    struct Page *npage = alloc_page();
    assert(page != NULL);
    assert(npage != NULL);
    uintptr_t* src = page2kva(page);
    uintptr_t* dst = page2kva(npage);
    memcpy(dst, src, PGSIZE);
    uintptr_t start = ROUNDDOWN(addr, PGSIZE);
    ret = page_insert(mm->pgdir, npage, start, perm);
    ptep = get_pte(mm->pgdir, addr, 0);
    return ret;
}
```

至此, make qemu 与 make grade 均能正常运行并通过。

错误复现

在 user/exit.c 文件中添加

```
uintptr_t* p = 0x800588;
cprintf("*p = 0x%x\n", *p);
*p = 0x222;
cprintf("*p = 0x%x\n", *p);
```

如果使用原本的策略, 执行 make qemu 会提示:

```
*p = 0x5171101
Store/AMO page fault
kernel panic at kern/fs/swapfs.c:20:
   invalid swap_entry_t = 2013281b.
```

但是如果使用COW策略,则会正常运行:

```
*p = 0x5171101
Store/AMO page fault
COW page fault at 0x800000
Store/AMO page fault
COW page fault at 0x7fffff000
*p = 0x222
waitpid 3 ok.
exit pass.
all user-mode processes have quit.
init check memory pass.
kernel panic at kern/process/proc.c:479:
    initproc exit.
```

这表明我们在 gemu 模拟出的磁盘上的 0x800588 处写入了数据 0x222。

用户程序加载

该用户程序在操作系统加载时一起加载到内存里。我们平时使用的程序在操作系统启动时还位于磁盘中,只有当我们需要运行该程序时才会被加载到内存里。

原因是在 Makefile 里执行了 1d 命令,把执行程序的代码连接在了内核代码的末尾。