SNR (Sub-Network-Routing)

出自论文 SNR: Sub-Network Routing for Flexible Parameter Sharing in Multi-Task Learning。MMoE主要针对多个共享的expert 网络的输出进行attention组合(也就是门控)。SNR 在这种模块化的基础上,使用编码变量(coding variables)控制子网络之间的连接,实现多任务模型中不同程度的参数共享。

SNR 的提出主要解决级间的参数共享问题,达到最佳组合的网络结构。简言之,SNR和MMoE的不同之处就是,MMoE拿多个子网络的输出做加权直接输入到了每个任务各自的tower中;而SNR对不同子网络的输出进行组合又输入到了下一层子网络,形成子网络的组合。

这种方法比MMoE更加灵活,因为通过coding variable (0/1) ,我们可以控制模块和模块之间的连接关系,这就是网络结构搜索 (NAS) 的思想。例如看下图中间的那个图,如果某些虚线是0的话(即coding variable = 0) ,就代表网络没有连接,那么某个task的网络结构就发生改变了,这也正是我们要的效果 -- 不同任务的网络结构是不同的,相当于对不同任务进行NAS。而MMoE中每个task的网络结构是相同的,只不过使用了不同的attention net。

coding variable的核心意义在于引入sparsity,即当它为0的时候实现了网络结构的选择,而且计算一个task的参数量就变小了。"allows sparse connections among sub-networks, which further improves the serving computational efficiency."

SNR设计了两种类型的连接方式: SNR-Trans 和 SNR-Aver来学习**子网络的组合**,最终得到特定多任务场景的**最优 网络结构**。SNR-Trans和SNR-Aver的区别在于,SNR-Trans模块和模块之间的连接是矩阵; SNR-Aver模块和模块之间的连接是标量。




Figure 1: Multi-task Models. (a) Shared-Bottom (SB) model: the conventional multi-task neural network model. (b) Sub-Network Routing with Transformation (SNR-Trans) model: the shared layers are split into sub-networks and the connection (dashed line) between the sub-networks is a transformation matrix multiplied by a scalar latent variable. (c) Sub-Network Routing with Average (SNR-Aver) model: the shared layers are split into sub-networks and the connection (dashed line) between the sub-networks is a weighted average with scalar latent variables as weights.

• SNR-Trans模型:将共享层划分为子网络,子网络之间的连接(虚线)为变换矩阵W乘以coding variable z:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11}W_{11} & z_{12}W_{12} & z_{13}W_{13} \\ z_{21}W_{21} & z_{22}W_{22} & z_{23}W_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

其中, u_1,u_2,u_3 代表low-level sub-network的输出; v_1,v_2 代表high-level sub-network的输入; $W_{i,j}$ 代表连接 jlow-level到 ihigh-level的权重矩阵, $z_{i,j}$ 代表 jlow-level到 i high-level的连接性coding variable(二元变量,0 or 1)。如: $\mathbf{v}_1=z_{11}\mathbf{W}_{11}\mathbf{u}_1+z_{12}\mathbf{W}_{12}\mathbf{u}_2+z_{13}\mathbf{W}_{13}\mathbf{u}_3$.

可以想见,如果所有的连接参数z都是1的话,整个网络退化成shared-bottom;如果只有 z_{11} 和 z_{22} = 1,其他都是0的话,那么整个网络退化成两个独立的任务。总之,我们就是要通过学习coding variable,来得到**两个task最优的网络结构**。

W和z是我们要学习的参数,和NAS一样,我们要同时去学习网络参数和网络结构。假设z 服从 Bernoulli 分布,用0/1来控制网络的连接与断开。但是Bernoulli分布是不可微的,因此需要把z做一个变换,变换成一个平滑的函数:

$$u \sim U(0,1), s = \operatorname{sigmoid}((\log(u) - \log(1 - u) + \log(\alpha)/\beta))$$
$$\bar{s} = s(\zeta - \gamma) + \gamma, z = \min(1, \max(\bar{s}, 0)),$$

where u is a uniform random variable, $\log(\alpha)$ is a learnable distribution parameter, and β, γ, ζ are all hyper-parameters.

可以看到, 当 \bar{s} < 0时, 有 z = 0, 即此时起到了网络结构选择的作用!

• SNR-Aver模型:和SNR-Trans相比,就是中间连接不用矩阵了,而是变成了简单的求和。coding variable依然是起到**网络结构选择**的作用,毕竟我们希望不同的task对应的网络结构都不一样。在同样的参数budget的条件下,由于SNR-Aver少了矩阵连接的参数,所以可以把更多的参数分配到底下的shared 子网络中。

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{v_1} \\ \boldsymbol{v_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11}\boldsymbol{I_{11}} & z_{12}\boldsymbol{I_{12}} & z_{13}\boldsymbol{I_{13}} \\ z_{21}\boldsymbol{I_{21}} & z_{22}\boldsymbol{I_{22}} & z_{23}\boldsymbol{I_{23}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u_1} \\ \boldsymbol{u_2} \\ \boldsymbol{u_3} \end{bmatrix}$$