6.1 局部性原理

- 虚拟存储的需求背景
- 局部性原理

增长迅速的存储需求

电脑游戏

一代	二代	三代	四代	五代	六代	七代	八代
437K	883K	1.9M	6M	6.3M	59M	100M	138M







程序规模的增长速度远远大于存储器容量的增长速度

CPU与内存的速度差异

Processor vs Memory Performance 1000 **CPU-DRAM Gap** 100 10 DRAM 内容。易失性存储


1980: no cache in microprocessor;

1995 2-level cache


存储层次结构

■ 理想中的存储器 容量更大、速度更快、价格更便宜的非易失性存储器

■ 实际中的存储器




CPU-缓存-主内存



操作系统的存储抽象

■ 操作系统对存储的抽象: 地址空间




虚拟存储需求

- 计算机系统时常出现内存空间不够用
 - 覆盖 (overlay): 在较い的内心中还可较大的程序 应用程序手动把需要的指令和数据保存在内存中(世程シウ)
 - ▼ 交换(swapping) 操作系统自动把暂时不能执行的程序保存到外存中(进程之间))
 - 虚拟存储 在有限容量的内存中,以页为单位<mark>自动</mark>装入<mark>更多更大</mark>的程序

6.1 局部性原理

- 虚拟存储的需求背景
- 局部性原理

虚拟存储技术的目标




- 只把部分程序放到内存中,从而运行比物理内存大的程序
 - **□** 由操作系统自动完成,无需程序员的干涉
- 实现进程在内存与外存之间的交换,从而获得更多的空闲内存空间
 - 在内存和外存之间只交换进程的部分内容 火负为单位

局部性原理(principle of locality)


- 程序在执行过程中的一个较短时期,所执行的指令 地址和指令的操作数地址,分别局限于一定区域
 - ▶ 时间局部性
 - 一条指令的一次执行和下次执行,一个数据的一次访问和下次访问都集中在一个较短 时期内
 - □ 空间局部性
 - □ 当前指令和邻近的几条指令,当前访问的数据和邻近的几个数据都集中在一个较小区域内
 - ▶ 分支局部性 "Goto"
 - ▶ 一条跳转指令的两次执行,很可能跳到相同的内存位置
- 局部性原理的意义
 - ▶ 从理论上来说,虚拟存储技术是能够实现的,而且可取得满意的效果

不同程序编写方法的局部性特征

```
2^{2} \times 2^{0} = 2^{12}
例子: 页面大小为4K, 分配给每个进程的物理页面数为1。在一个
进程中、定义了如下的二维数组int
A[1024][1024],该数组按行存放在内存,每一行放在一个页面
中
程序编写方法1:
                            程序编写方法2:
for (j = 0; j < 1024; j++)
                            for (i=0; i<1024; i++)
for (i = 0; i < 1024; i++)
                            for (j=0; j<1024; j++)
   A[i][j] = 0;
                                  A[i][i] = 0;
```



不同程序编写方法的局部性特征



访问页面的序列为:

6.2 覆盖和交换

- 覆盖交换


覆盖(Overlay)技术。 进程中

- ■目标
 - 在较小的可用内存中运行较大的程序
- ■方法

依据程序逻辑结构,将程序<u>划分为若干功能相对独立</u> 的模块;将不会同时执行的模块共享同一块内存区域

- ▶ 必要部分(常用功能)的代码和数据常驻内存
- 可选部分(不常用功能)放在其他程序模块中,只在需要用到时装入内存
- ▶ 不存在调用关系的模块可相互覆盖,共用同一块内存区域

覆盖技术示例



覆盖技术的不足



Turbo Pascal的Overlay系统单元 支持程序员控制的覆盖技术 增加编程困难

無程序员划分功能模块, **气沙!** 并确定模块间的覆盖关系

增加了编程的复杂度;

增加执行时间

库外存装入覆盖模块

地间换空间

6.2 覆盖和交换

- 覆盖交换

交换(对换, Swap)技术

一个进程在内存空间

是晚的,但多个进程不


⇒覆着

- 实现方法

■目标

- ■可将暂时不能运行的程序放到外存
- ▶ 换入换出的基本单位
 - 整个进程的地址空间
- ■换出 (swap out)
 - ▶ 把一个进程的整个地址空间保存到外存
- ■換入 (swap in)
 - ▶ 将外存中某进程的地址空间读入到内存

交换技术



(本图摘自Silberschatz, Galvin and Gagne: "Operating System Concepts")

交换技术面临的问题

- 交换时机:何时需要发生交换?
 - 只当内存空间不够或有不够的可能时换出
- 交换区大小(外布)
 - 存放所有用户进程的所有内存映像的拷贝 把何有智传的。进程和被外衣.
- 程序换入时的重定位: 换出后再换入时要放 在原处吗?
 - ▶ 采用动态地址映射的方法

覆盖与交换的比较

- ■覆盖
 - □ 只能发生在没有调用关系的模块间 (世 程 内 部)
 - 程序员须给出模块间的逻辑覆盖结构 ⇒ 麻烦!
 - 发生在运行程序的内部模块间
- 交换
 - ▶ 以进程为单位
 - ▶ 不需要模块间的逻辑覆盖结构
 - 发生在内存进程间

→ OS荒城

虚拟页式存储中的外存管理

- 在何处保存未被映射的页?
 - □ 应能方便地找到在外存中的页面内容
 - ▶ 对换空间(磁盘或者文件)
 - 采用特殊格式存储未被映射的页面
- 虚拟页式存储中的外存选择
 - ▶ 代码段:可执行二进制文件
 - 动态加载的共享库程序段: 动态调用的库文件
 - ▶ 其它段:交换空间

虚拟页式存储管理的性能

■ 有效存储访问时间 (effective memory access time EAT)

对于被修设过的负还需要在置换它的时候写入外面,二访问两次外面

```
■ EAT = 访存时间 * (1-p)
+ 缺页异常处理时间 * 缺页率p
```

- ▶ 例子
 - ▶ 访存时间: 10 ns
 - ☑ 磁盘访问时间: 5 ms

 - 缺页率p
 - ▶ 页修改概率q
 - EAT = 10(1-p) + 5,000,000p(1+q)

