IES Valle Inclán



Configuración de servidor DHCP en Windows y Linux

Ethan Erwin Sánchez Víctor Rodríguez Pérez


Índice

ndice	2
Windows	
Creación del ámbito	
Comprobaciones	
Linux	
Creación del rango	10
Comprobaciones	
DHCP Failover	
Configuración de las máquinas	13
Comprobaciones	14
Conclusiones	17

Windows


Para poder utilizar una máquina Windows Server para DHCP primero tenemos que promocionarla y después instalarle dicho servicio desde las Herramientas de Administración. Una vez hecho esto vamos a comenzar utilizando la dirección de red **10.33.5.0** para dar servicio de DHCP para el resto de usuarios


Usaremos 10.33.5.1 de puerta de enlace para el servicio ya que la dirección IP fija de nuestra máquina servidor





Creación del ámbito

Seleccionaremos crear nuevo ámbito en el apartado de IPv4 y seguiremos las instrucciones del asistente.











En los detalles del ámbito hemos creado el ámbito de la Práctica con el rango de 10.33.5.60 a 10.33.5.70 con mascara 255.255.255.0 y puerta de enlace 10.33.5.1, por ahora sin exclusiones y sin retraso de transmisión, con servidor DNS en 8.8.8.8

Comprobaciones

En las Herramientas de Administración de Servidor podemos observar que se muestra el servicio de DHCP en funcionamiento



Con el comando netstat podemos comprobar que el servidor está escuchando todas las peticiones UDP en el puerto :67, que corresponde con el que usa DHCP

netstat -a -n | findstr 67

```
PS C:\Users\Administrador> netstat -a -n | findstr 67
 TCP
         0.0.0.0:49667
                                    0.0.0.0:0
                                                               LISTENING
          0.0.0.0:49670
                                    0.0.0.0:0
                                                               LISTENING
         [::]:49667 [::]:0 LISTENING
[::]:49670 [::]:0 LISTENING
[fe80::a911:be0a:309c:616b%8]:49675 [fe80::a911:be0a:309c:616b%8]:135 TIME_WAIT
 TCP
 TCP
          [fe80::a911:be0a:309c:616b%8]:49676  [fe80::a911:be0a:309c:616b%8]:49670  TIME_WAIT
 TCP
 UDP
          10.33.5.1:67
 S C:\Users\Administrador> _
```

También podemos comprobar que ahora existen los Logs del servidor DHCP

```
PS C:\Windows\System32\dhcp> dir
   Directorio: C:\Windows\System32\dhcp
                    LastWriteTime
                                           Length Name
Mode
             03/10/2024 12:58
                                                 backup
             03/10/2024
                           13:02
                                           16384 dhcp.jfm
                                         1048576 dhcp.mdb
             03/10/2024
                           13:02
                                            2377 DhcpSrvLog-Jue.log
1675 DhcpV6SrvLog-Jue.l
             03/10/2024
                           13:01
             03/10/2024
                           13:01
             03/10/2024
                                             8192 j50.chk
                           13:01
                                         1048576 j50.log
             03/10/2024
                           13:09
                                          1048576 j5000001.log
             03/10/2024
                            12:58
                                          1048576 j50res00001.jrs
             03/10/2024
                            12:58
                                          1048576 j50res00002.jrs
             03/10/2024
                            12:58
                                          1048576 j50tmp.log
             03/10/2024
                            13:01
                                            20480 tmp.edb
             03/10/2024
                            13:02
PS C:\Windows\System32\dhcp>
```

Hemos creado una máquina WIN10, si la metemos en la misma red interna que el servidor DHCP se nos asignará una IP del ámbito que configuramos previamente

```
Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :


Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . : 10.33.5.60

Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada . . . . : 10.33.5.1

C:\Users\Ethan>
```

Ahora vamos a crearle una reserva que hará que exclusivamente le dé una IP que nosotros designamos identificándolo por MAC



En el cliente si liberamos la IP con ipconfig /release y solicitamos otra con ipconfig /renew, ahora se nos dará la IP que nosotros le asignamos con la reserva.

Hemos creado otro cliente en la misma red interna que será un Ubuntu, como esta no tiene ninguna regla exclusiva, el servidor DHCP le dará la primera IP del ámbito

	Detalles	Identidad	IPv4	IPv6
	Volocida	l do copovián	1000 Mb/s	
Velocidad de conexión		•		
Dirección IP		10.33.5.60		
	Di	rección física	08:00:27:C9:60:49	
Ruta predeterminada		10.33.5.1		
		DNS	8.8.8.8	

Linux

En Linux usaremos una máquina Parrot que hará de servidor para los demás host de la red interna

Para instalar el servidor DHCP tendremos que escribir en la línea de comandos sudo apt-get install isc-dhcp-server

Una vez instalado iremos a los archivos de configuración con

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

En este archivo le indicaremos que el servidor DHCP debe de escuchar para IPv4 en la interfaz enp0s3

```
GNU nano 7.2
                                   /etc/default/isc-dhcp-server
 Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)
# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf
# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid
# Additional options to start dhcpd with.
   Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
   Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6="
```

Creación del rango

Una vez establecida la pata por la que escuchar, iremos al archivo de configuración con sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Crearemos nuestro ámbito con el rango similar al de la práctica de Windows (10.33.5.60 a 10.33.5.70 con puerta de enlace a 10.33.5.1, máscara 255.255.255.0 y DNS 8.8.8.8) sin exclusiones ni retrasos.

```
#configuracion dhcp redes
default-lease-time 600; ok and Feel
max-lease-time 7200;
subnet 10.33.5.0 netmask 255.255.255
range 10.33.5.60 10.33.5.70;
option routers 10.33.5.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
```


Comprobaciones

Para cargar nuestras configuraciones y comprobar que el servicio está en funcionamiento realizaremos los siguientes comandos

sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service
sudo systemctl status isc-dhcp-server.service

```
$sudo systemctl status isc-dhcp-server.service
 isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
    Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
    Active: active (running) since Mon 2024-10-07 07:36:28 UTC; 1min 54s ago
      Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
   Process: 2657 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Tasks: 1 (limit: 9444)
    Memory: 4.6M
       CPU: 39ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             -2566 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
Oct 07 07:36:26 parrot systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
Oct 07 07:36:26 parrot isc-dhcp-server[2657]: Launching IPv4 server only.
Oct 07 07:36:26 parrot isc-dhcp-server[2657]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpdingore stale p
Oct 07 07:36:28 parrot isc-dhcp-server[2657]:
Oct 07 07:36:28 parrot systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
```


Usando una máquina Ubuntu cliente dentro de la misma red interna veremos que el servidor DHCP nos ha asignado la primera IP del rango



Para meter una exclusión volveremos al archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf de nuestro servidor y agregaremos las siguientes líneas para que un host tenga la IP 10.33.5.3

```
host windows10 {
  hardware ethernet 08:00:27:4E:0D:E8;
  fixed-address 10.33.5.3;
}
```


Si abrimos el cliente de Windows con dicha MAC podemos comprobar que el servidor nos ha asignado la IP reservada




DHCP Failover

DHCP Failover contiene técnicas de redundancia para que el servicio DHCP no deje de funcionar, la primera se encargará de balancear la cargar entre varios servidores y la segunda tomará las delegaciones de sus servidores espejo. Para ello vamos a configurar dos máquinas Linux para dar servicio a un rango de IPs en 192.168.0.0


Configuración de las máquinas





Nuestros servidores trabajarán en las IPs .1 y .2 para dar rango de .50 a .150


/etc/dhcp/dhcpd.conf



Comprobaciones


Una vez guardados los archivos reiniciaremos los servicios y comprobaremos con sudo systemctl restart isc-dhcp-server sudo systemctl status isc-dhcp-server

Podemos comprobar que está funcionando y balanceando la carga entre los dos sistemas



Si enganchamos una máquina a la red interna y la ponemos por DHCP, podemos observar que recibimos una IP de nuestro rango


Capturando los paquetes podemos ver que en este caso el DHCP Offer nos lo ha dado la primera máquina



Ahora vamos a apagar la primera máquina, esto hará que la segunda tome las delegaciones y siga dando servicio en el mismo rango

Si comprobamos el status del servicio podemos ver que el **Failover** ha tomado el control ya que no puede comunicarse con la primera máquina

Si forzamos una nueva concesión en el cliente, podemos observar que ahora el DHCP Offer nos lo ha dado la segunda máquina



Conclusiones

En conclusión, DHCP es esencial para la administración de redes modernas, ya que automatiza, simplifica y permite gestionar la configuración de dispositivos en una red de manera eficiente, ahorrando tiempo y evitando errores