# 시각화서버설치

2021-11-01


### 시스템 요구사항

- Ubuntu18.04 LTS 이상
- Docker
  - 설치: <u>How To Install and Use Docker on Ubuntu 18.04 | DigitalOcean</u>
- Docker Compose
  - 설치: <u>How To Install Docker Compose on Ubuntu 18.04 | DigitalOcean</u>
- MongoDB 3.8
- Node.js 14.x

### 사전 준비

- 데이터 관리를 위한 디렉토리 생성
  - /home/ubuntu/uniq-sim/data 생성
  - /home/ubuntu/uniq-sim/output 생성
  - /home/ubuntu/uniq-sim/routes 디렉토리 생성 및 내용 복사
- 가시화 서버 설치파일 복사
  - 101.79.1.124 VM 의 해당 디렉토리 복사
    - /home/ubuntu/visualization-tool-v2/server 디렉토리 전부 복사 (다른 디렉토리는 개발용임으로 사용X)
      - 주의 node\_modules 는 용량이 큰 관계로 복사하지 않는다.

# 설치형상



## MongoDB 설치 및 실행


- docker, docker-compose 기준으로 설명
- 가시화 서버의 /home/ubuntu/mongodb 디렉토리 참조
  - 1. home/ubuntu/mongodb/database 디렉토리 생성
  - 2. home/ubuntu/mongodb/docker-compose.yml 파일 복사
  - 3. /home/ubuntu/mongodb 디렉토리 이동
    - docker-compose up 실행


#### docker-compose.yml

```
version: "3.8"
services:
 mongodb:
  image: mongo
  container_name: mongodb
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
  volumes:
   - /home/ubuntu/mongodb/database:/data/db
  ports:
   - 27017:27017
  restart: unless-stopped
```

# Mongo DB 설정

- 자동화 되어 있지 않아서 수동으로 설정 필요
- Compass 어플리케이션을 설치 사용하면 편리함 (compass 기준으로 설명)
  - 데이터베이스 생성
    - map 데이터베이스 생성
  - map 데이터베이스 선택 후
    - ucells, ulinks, signals 세 개의 Collection 생성
  - signals.json, ucells.json, ulinks.json 파일을 각각의 Collection 에 import 시킨다.
    - 파일위치: 시각화 서버의 /home/ubuntu/uniq-sim/map
    - 해당 Collection 선택 후
    - Compass 의 메뉴 > Collection > Import Data





### 시각화 서버 설치


- /home/ubuntu/visualization-tool-v2/server 디렉토리를 설치하고자 하는 위치에 전부 복사
  - 주의사항: node\_modules 는 복사하지 않는다.
- 디렉토리 복사가 완료되면 해당 디렉토리로 이동하여
  - npm install 명령 실행 (필요한 라이브러리가 설치 됨)
- config.js 파일 수정
  - 로컬 환경에 맞게 수정
    - 윈도우즈의 경우 경로 주의해야 함

```
const cloudApiBase = 'http://180.210.14.16'
 const dataApiBase = 'http://101.79.1.111:8080/rest.api'
∃module.exports = {
  test: false,
   base,
   saltPath: {
    volume: '/c/home/ubuntu/uniq-sim/data',
    volumeSim: '/c/home/ubuntu/uniq-sim',
    data: `${base}/data`,
    output: `${base}/output`,
     scripts: `${base}/scripts`
   salt: {
     config: `${base}/conf/salt.conf.json`;
    basePort: 3000,
    highestPort: 3100,
     pvthon: 'pvthon3
```

### 시각화 서버 실행

- 설치 디렉토리로 이동
- 실행
  - node ./bin/www 명령 실행
- 실행 확인
  - <a href="http://localhost:8080">http://localhost:8080</a> 입력 후 웹 페이지 동작 하는 지 확인

# 접속확인



http://localhost:8080 접속