#### Лабораторная работа № 1

# Основы программирования с использованием Windows API

# Системное программирование

Операционная система — единственная программа с прямым доступом к аппаратным ресурсам компьютера. Пользовательские программы могут получить к ним доступ только через посредничество ОС. С этой целью ОС предоставляет им набор средств, называемый интерфейсом программирования приложений (application programming interface, API). Основную часть API ОС составляют функции в системных библиотеках, например, ntdll.dll в Windows. Примеры функций API ОС: запись в файл, выделение области памяти, запуск процесса. Каждая ОС, например, Windows, GNU/Linux или OS X, имеет собственный API; API ОС семейства \*nix основаны на стандарте POSIX, и потому частично совместимы.

Изложение выше описывает API ОС в первом приближении, достаточном для выполнения лабораторной работы. Подробности сообщаются в лекционном курсе.

Системным программированием, помимо разработки самой ОС, могут называть несколько областей программирования, основу которых составляет вызов функций АРІ ОС:

- 1) разработку драйверов устройств;
- 2) написание служебных программ для низкоуровневых операций;
- 3) использование системных вызовов в прикладных программах;

Драйверы — это библиотеки, обеспечивающие взаимодействие ОС с конкретным оборудованием. Они действуют как часть ОС и получают прямой доступ к аппаратным ресурсам. Их задача — принять от ОС стандартную команду, выполнить её специфичным для устройства образом и выдать ОС результат в стандартном виде.

Примером приложения, выполняющего низкоуровневые операции, может являться диспетчер задач, программа для форматирования диска, компьютерный вирус. Прямого доступа к аппаратным ресурсам они не имеют, но обращаются к ОС за совершением нужных операций. Низкоуровневыми условно называются действия, связанные с техническими особенностями работы компьютера. Например, нахождение сектора диска с данными файла — низкоуровневое действие (программа «знает» о диске и о секторах на нем), а запись текста в файл — высокоуровневое (не важно, куда и как это делается).

Обращения к API ОС, строго говоря, используются в любой реальной программе, иначе ей невозможно было бы выделить память, напечатать текст и т. п. (ОЗУ и экран —

аппаратные ресурсы). Имеется же в виду явные обращения к API ОС. Обычно это нужно для нетипичных действий: например, в Delphi или C/C++ есть средства работы с файлами, но они обеспечивают лишь базовые возможности; чтобы выполнить запись в фоновом режиме, приходится использовать системный вызов с применением API ОС. Заметим, что стандартные языковые функции реализованы на основе API ОС: например, код fopen() и std::fstream в C++ и OpenFile() в Delphi вызывает одну и ту же функцию OpenFile() из Windows API.

Разработка драйверов весьма сложна. Отчасти программирование на этом уровне изучалось в курса «Технические средства автоматизации и управления», но без системных вызовов (в DOS они не использовались так широко, как в современных ОС). Чисто служебные программы объемны и специфичны, а принцип их написания не слишком отличается от пользовательских приложений, меняется только АРІ. Эта и последующие лабораторные работы посвящены использованию АРІ ОС в пользовательских программах, что является чрезвычайно употребительным на практике случаем.

#### Использование Windows API

#### Получение справки

Містоsoft предоставляет официальный и полный <u>справочник функций Windows API</u> в составе библиотеки MSDN на английском языке. Перевод на русский известен неполнотой и ошибками, его использования следует избегать. Библиотека MSDN содержит не только описание Windows API, но и примеры использования, полезные в учебе и на практике.

Описания функций в MSDN даны на языке C, причем в специфичном виде: используются переименованные типы данных, например, LPSTR вместо **char\***. Урок «Reading C code in Win32 API» (англ.) дает сжатое объяснение, как читать их и переводить на Delphi. Подробнее использование Windows API в Delphi освещает статья «Основы работы с Win API в VCL-приложениях».

## Подключение и выбор версии Windows API

Можно обращаться к Windows API из любых других языков программирования. В Delphi для этого требуется подключить модуль Windows, в C/C++ следует использовать заголовочный файл <windows.h>. Иногда требуются и иные модули или заголовочные файлы; в руководстве по каждой функции это указывается.

По мере развития ОС Windows в API добавлялись новые функции, недоступные в более старых версиях. Если в программе использовать возможности новых версий, она не сможет работать на старых системах. Макрос (константа) WINVER регулирует, какой версией Windows ограничен набор доступных программисту функций:

```
#define WINVER 0x0502
#include <windows.h>
```

Значение 0x0502 соответствует Windows XP SP2. Константы для других версий и прочие возможности по ограничению Windows API см. в <u>справке</u>. По умолчанию ограничения жесткие, поэтому рекомендуется устанавливать их, как предложено выше.

#### Типовые приемы и распространенные ошибки

Обычно функции, результатом работы которых является строка, принимают два параметра для этого: указатель буфер символов, который будет заполнен функцией, и размер этого буфера. Использованы подобные функции могут быть примерно так:

Распространенной ошибкой является попытка использовать тип-указатель LPSTR (и подобные) как буфер без выделения памяти:

```
C/C++

LPSTR buffer;

Buffer: PAnsiChar;

GetUserName(
buffer, sizeof(buffer));

GetUserName(@Buffer, SizeOf(Buffer));
```

Указатель buffer содержит неизвестный адрес, по которому GetUserName() попытается записать данные, что приведет к ошибке. Размер переменной buffer равен размеру адреса, обычно 4 или 8 байт, а не размеру буфера, как в правильном примере выше.

Hулевой указатель, NULL в С или nullptr в C++, в Delphi обозначается nil.

В Windows API широко применяются битовые флаги и их комбинации. Например, для комбинации С флагов A и B (с. 3):

C/C++	Delphi	Смысл
c = A   B;	C := A or B;	Комбинация С включает и флаг А, и флаг В.
<b>if</b> (c & A)	$if (C and A) \iff 0 then$	Если комбинация C
•••	•••	включает флаг А, то

### Обработка ошибок

Как правило, по возвращаемому функцией Windows API значению можно определить, завершился ли вызов успешно. Об этом сообщается в разделе «Return value» в описании каждой функции. Установить причину ошибки позволяет функция GetLastError(). Она возвращает один из стандартных кодов, смысл которых описан в справочных таблицах. Разумный первый шаг в решении проблем — распечатать и проверить возвращаемое значение функции и результат GetLastError().

## Аннотации параметров функций

При описании функций в библиотеке MSDN перед типами параметров используются аннотации In , Out и другие, например:

```
BOOL WINAPI GetComputerName(
    _Out_ LPTSTR lpBuffer,
    _Inout_ LPDWORD lpnSize);
```

Они ничего не имеют смысла с точки зрения языка программирования, а предназначены для того, чтобы указать назначение параметров в описании функции:

- \_In\_ Обязательный входной параметр, значение которого используется функцией. Если это указатель, значение по хранимому адресу будет считано (поэтому недопустима передача NULL), но не будет изменено.
- \_Inout\_ Обязательный входной и выходной параметр, указатель. Значение по находящемуся в нем адресу будет считано функцией и изменено ею.
  - \_out\_ Обязательный выходной параметр, указатель. Должен содержать адрес области памяти, куда функция запишет результат своей работы.
- \_In\_opt, Необязательные параметры в том смысле, что существует некое 
  \_Inout\_opt\_, out\_opt\_ analyse ocodie обычно NULL), которое можно передать в качестве данного параметра, если он не используется. Например, для многих функций можно задать особые атрибуты безопасности, но обычно это не нужно.

В примере выше lpBuffer является обязательным выходным параметром, и нужно передать указатель на выделенную область памяти, а значение по адресу в lpnSize не только используется функцией, но и будет изменено в результате её работы.

## Описатели объектов (object handles)

Устройство внутренних структур ОС весьма сложно. Прикладному программисту же подробности не нужны и не должны быть доступны, а требуется простой способ указать

ОС на конкретный её внутренний объект. С этой целью широко применяются описатели объектов (object handles), называемые также дескрипторами (descriptor). С точки зрения программирования это простые переменные, обычно типа HANDLE (в Windows), хотя используются и другие типы. Например, FindFirstVolume() возвращает HANDLE первого найденного тома диска, который затем можно передать FindNextVolume() для поиска следующего. Прочие действия над описателями изучаются на следующих ЛР.

## Задание на лабораторную работу

- 1. Написать программу, которая при помощи функций Windows API определяет параметры системы и компьютера, а именно:
  - 1) версию операционной системы (функция GetVersionEx());
  - 2) системный каталог (функция GetSystemDirectory ());
  - 3) название компьютера и псевдоним текущего пользователя (функции: GetComputerName(), GetUserName());
  - 4) для каждого тома (функции: FindFirstVolume(), FindNextVolume(), FindVolumeClose()) вывести следующие характеристики:
    - служебное имя тома (получаемое при переборе);
    - первый путь в файловой системе (GetVolumePathNameForVolumeName());
    - объем тома и количество свободного места, доступного текущему пользователю (функция GetDiskFreeSpaceEx()).
  - 5) список программ, запускаемых при старте системы, из peecrpa Windows (функции: RegOpenKeyEx(), RegEnumValue()).

Указание 1. Из структуры (U)LARGE\_INTEGER здесь и далее нужно поле QuadPart. Указание 2. Peecrp Windows — древовидное хранилище настроек ОС и программ. Реестр состоит из разделов (keys), в которых есть набор значений (value) с именами (пате), а также, возможно, дочерние ключи. Работать с реестром позволяет штатная программа regedit. Искомый список хранится в следующем разделе реестра: HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.

- 2. Добавить в программу функциональность измерения производительности ЦП:

  - 2) подсчет количества тактов  $\Delta t$  ЦП, которое занимает выполнение программой пункта 1), функцией QueryPerformanceCounter() и выдать ответ в мкс.

$$\mathit{Указание}.\ \Delta t\ [\mathsf{мкc}] = 10^6\ \left[ \frac{\mathsf{мкc}}{\mathsf{c}} \right] \cdot \frac{t_{\mathsf{конца}}\ [\mathsf{тактов}] - t_{\mathsf{начала}}\ [\mathsf{тактов}]}{f\left[ \frac{\mathsf{тактов}}{\mathsf{c}} \right]},$$
 где  $f$  — частота ЦП.

## Контрольные вопросы

- 1. Что такое интерфейс программирования приложений (АРІ) операционной системы?
- 2. В каких случаях прикладные (пользовательские) программы обращаются к АРІ ОС?
- 3. Где доступна официальная справка по Windows API и какие типовые сведения доступны в ней для каждой функции?
- 4. Как и почему нужно учитывать наличие разных версий Windows при программировании с использованием Windows API?
- 5. Как диагностировать ошибки, возникающие при вызовах функций Windows API?
- 6. Что в Windows API понимается под необязательными параметрами функций, как они используются при вызове? Привести пример из лабораторной работы.
- 7. Для чего предназначен тип (U)LARGE\_INTEGER в Windows API, и как пользоваться им в собственных программах? Привести пример из лабораторной работы.
- 8. Что такое реестр Windows, для чего он предназначен и из каких элементов состоит?
- 9. Каким образом при программном открытии ключа реестра указывается желаемые права доступа (возможность чтения, записи и т. п.)?
- 10. Как функциями QueryPerformanceFrequency() и QueryPerformanceCounter() производить замеры времени выполнения участков программы?