

unuser — Notas de Versão

Cliente **v1.0.1**

04/06/2026 · sincronização manual com cofre cifrado (zero-knowledge)

Primeira versão marcada do **cliente** (`unuser`): um corte de bug crítico de integridade e a repaginação completa da interface gráfica. Guia de instalação e uso no *Manual do Usuário* (`doc/manual-usuario-unuser.html` / PDF).

Correção crítica

block_id por arquivo — corrupção de dedup entre arquivos. Blocos de conteúdo idêntico em arquivos diferentes geravam o mesmo `block_id` (chave global) e colapsavam num único blob no servidor (endereçoado por conteúdo), cifrado com a FK de só um deles — deixando o(s) outro(s) **irrecuperável(is)** ao decifrar. Agora a chave do `block_id` é derivada **por arquivo** da FK (HKDF). A dedup *dentro* do mesmo arquivo é preservada e não há migração. Cofres já corrompidos: reenviar os arquivos afetados regrava blobs corretos.

Novidades da interface gráfica

- **Layout Explorer de duas áreas, tema escuro:** árvore de **pastas** à esquerda; **lista** dos arquivos **diretamente** na pasta selecionada à direita (não recursivo), com as 6 cores de status.
- **Ícones** de pasta e arquivo (padrão do Qt, sem assets proprietários).
- **Adicionar arquivo:** envia um arquivo escolhido; se estiver fora das pastas sincronizadas mas dentro de `~/`, registra a pasta automaticamente (ou o arquivo como item avulso, se estiver direto em `~/`).
- **Tela "Pastas...":** listar/adicionar/remover pastas sincronizadas e itens avulsos.
- **Estado lembrado entre sessões:** expansão da árvore e pasta selecionada (em `~/local/data/unuser/`).
- As operações de rede não travam a janela (rodam fora da thread da interface).

Outras melhorias

- **Scripts de execução:** `src/server/run.sh`, `src/client/run.sh` e `src/client/run-gui.sh`

(instala PySide6 e resolve `libxcb-cursor0` sem root).

- **Configuração mutável** do `dirs.json` e mapeamento caminho local → vault path (`resolve_or_register`).
- **Documentação**: manual do usuário em HTML + PDF (com instalação).

Instalação rápida

```
sh packaging/build-deb-client.sh
sudo apt install ./dist/unuser_1.0.1_amd64.deb
sudo apt install python3-pyside6.qtwidgets libxcb-cursor0 # para a GUI
unuser gui
```

Requer **Debian 13 (trixie)** / Python 3.13. O `blake3` vai embarcado no pacote; o CLI funciona sem o PySide6.

Compatibilidade e segurança

- Sem mudança no protocolo nem no formato do manifesto (sem migração).
- Cofre **zero-knowledge**: o servidor nunca vê conteúdo, nomes ou chaves. Confidencialidade depende de **passphrase + keyfile** — faça backup do keyfile; sem ele (ou a passphrase) o cofre é irrecuperável.
- Acesso remoto por **Tor** + mTLS.