Programmer ses applications en Multicore 2023

\$ /usr/bin/whoami

- Sébastien VINCENT
- Consultant et formateur indépendant
- ► Github: https://github.com/s-vincent
- E-mail : <u>sebastien@vincent-netsys.fr</u>

Fonctionnement du cours

- Concentration / focus
- Poser des questions
 - si les explications ne sont pas claires
 - pour approfondir

Objectifs / pré-requis de la session

Objectifs

- Maîtriser les enjeux de la programmation Multicore
- Concevoir et développer des applications à base de threads et de processus
- Maîtriser les modèles de programmation parallèle et les librairies disponibles
- ► Déboguer et profiler des applications Multicore
- Pré-requis
 - ▶ Bonnes connaissances de C ou de C++
 - Connaissances de base des concepts liés aux applications Multicore

Programmer ses applications en Multicore

Introduction

Modélisation des applications

Threads

Processus

OpenMP

<u>MPI</u>

Conclusion

Enjeux de la programmation multicore

- Aujourd'hui nos ordinateurs sont extrêmement puissants
- ► Un ordinateur de supermarché dispose de 2 à 4 coeurs
- Les processeurs haut de gamme peuvent aller jusqu'à 64 coeurs
- Certains serveurs d'entreprise ont parfois plusieurs processeurs...

Enjeux de la programmation multicore (2)


- Malheureusement toute cette puissance n'est pas utilisée à sa juste valeur
- La plupart des applications classiques ne sont pas prévues pour
- Les applications optimisées pour un grand nombre de CPU sont entres autres :
 - les jeux vidéos
 - encodage / décodage vidéo
 - calcul scientifique
 - machine learning et Intelligence Artificielle
 - high frequency trading
 - **.**..

Architectures processeur

- On trouve plusieurs architectures :
 - mono-processeur
 - SMT
 - multi-processeurs
 - multi-coeurs
- ► Un processeur physique peut contenir un à plusieurs coeurs
- Un coeur peut disposer du SMT (hyperthreading chez Intel)


Mono-processeur

- ► Un unique processeur (à 1 coeur)
- Modèle classique... de moins en moins répandu sur les PC




Multi-processeurs


- La carte mère contient plusieurs sockets de processeurs physiques
- Fréquemment répandu dans les serveurs professionnels
- ► Ces processeurs peuvent être multi-coeurs
- Architecture NUMA et SMP



Processeur multi-coeurs


- Architecture actuelle (et ça arrive aussi dans l'embarqué)
- ► Introduction de plusieurs CPU sur la même puce
- ► Un CPU X-core est vu comme X CPU virtuels par le système
- Chacun des coeurs peut aussi disposer du SMT
- ... ce qui double encore le nombre de CPU virtuels vu par le système





Simultaneous Multi Threading (SMT)

- Hyperthreading : nom commercial d'Intel
- Un coeur est vu comme deux CPU virtuels par le système
- Un système d'exploitation verra un processeur à 4 coeurs SMT comme 8 CPU virtuels
- Duplication du CPU state et interrupt logic, partage de l'unité d'exécution et du cache
- Attention :
 - pas forcément intéressant : https://www.agner.org/optimize/blog/read.php?i=6
 - le SMT faciliterait les attaques par canaux auxiliaires visant le CPU (attaques Spectre, Meltdown, ...)




Architecture matérielle

- Traitement concurrent peut se faire sur :
 - le nombre d'instruction en parallèle
 - ► la dimension des données
- Taxonomie de Flynn
- En 1966, Flynn a défini quatre types :
 - Single Instruction Single Data (SISD)
 - Single Instruction Multiple data (SIMD)
 - Multiple Instruction Single Data (MISD)
 - Multiple Instruction Multiple Data (MIMD)

Architecture mémoire partagée


- C'est l'architecture utilisée dans un PC classique
- Tous les processeurs ont accès à la mémoire (RAM)
- Mise en oeuvre du parallélisme simple
- Attention aux conflits d'accès à la RAM (synchronisation, cache, ...)
- Technologies: threads, processus / IPC, OpenMP



Architecture mémoire distribuée

- C'est l'architecture du grid computing (modèle multi-machine)
- ► Chaque processeur dispose de sa mémoire dédiée
- Chaque machine va communiquer avec les autres (envoi de données, résultats, ...)
- Mise en oeuvre complexe car il y a les mécanismes de communication à gérer
- Par contre, il n'y a aucun conflit d'accès à la RAM (sauf s'il y a parallélisation à mémoire partagée sur chaque machine)
- ► Technologies : Message Passing Interface

Architecture mémoire distribuée (2)



Architecture carte graphique

- Utilisation des capacités de calcul des cartes graphiques (GPU)
- Capacité supérieure au CPU pour certains cas d'utilisation
 - Calcul matriciel
 - Calcul cryptographique
- Usages : calcul haute performance, machine learning, minage de cryptomonnaie (Bitcoin, Ethereum, ...)
- Technologies : OpenCL, CUDA (NVidia), AMD APP, ROCm (AMD)

Système d'exploitation à temps partagé

- Un système à temps partagé permet de simuler l'exécution de programmes en parallèle
- Chaque programme se voit attribuer un quantum de temps d'exécution sur le ou les processeurs
- Implémentations :
 - Système d'exploitation coopératif
 - Système d'exploitation préemptif

Système d'exploitation coopératif

- Les applications sont responsables de passer la main aux autres
- Gare aux applications buggées, boucles infinies, ...
- Exemples:
 - ➤ Windows 1.x -> 3.11

Système d'exploitation préemptif

- Le système d'exploitation s'occupe de gérer quel programme est exécuté, qui sera le prochain, ...
 - ► Concrêtement c'est le travail de l'ordonnanceur (scheduler)
- Exemples :
 - Systèmes d'exploitations modernes (Windows NT4+, GNU/Linux, *BSD, ...)

Ordonnanceur

- Le noyau du système d'exploitation dispose d'un ordonnanceur pour gérer l'exécution des processus sur le(s) processeur(s)
- L'ordonnanceur exécute un algorithme équitable pour placer les processus sur le processeur tenant compte de leur nombre et des priorités
- Un processus dispose d'un quantum de temps d'exécution sur le CPU
- Quand un processus a épuisé son temps, on passe au processus suivant
- Ce changement est appelé la commutation de contexte (context switch)


Ordonnanceur (2)

- Certains évènements peuvent endormir un processus avant la fin de son quantum de temps
 - appels systèmes
 - attente de condition / mutex
 - Préemption par un processus plus prioritaire
- Certains évènements peuvent réveiller un processus
 - retour d'appels systèmes
 - interruption (IRQ)
 - exception
 - condition signalée / mutex libéré

Ordonnanceur (3)

- La commutation de contexte :
 - met en pause le processus P1 en cours
 - sauvegarde l'état du processus P1 (pile d'appel, registre, ...)
 - charge les informations du processus P2 à exécuter (pile, ...) ainsi que son espace d'adressage mémoire
 - reprise exécution du processus P2
- Le temps d'une commutation a un coût et est incompressible!
- ► Une commutation peut se produire n'importe où dans le code (assembleur) d'un processus
- Attention : certaines fonctions d'assignations / opérations peuvent prendre plusieurs instructions assembleurs !

Ordonnanceur (4)



Formation Programmer ses applications en Multicore

Introduction

Modélisation des applications

Threads

Processus

OpenMP

<u>MPI</u>

Conclusion

Parallélisation ou concurrence

- Il faut se poser la question si nous voulons un traitement parallèle ou un traitement concurrent!
- Parallélisation : répartition du travail en plusieurs parties
 - calcul, map-reduce, ...
- Concurrence : opérations sur des entités indépendantes
 - serveur réseau, dispatcher, interface graphique, ...
- Selon le cas, la limite entre les deux peut être très mince...

Programmation concurrente : briques logicielles

- Multiprocessus
- Multithreading
 - API POSIX (pthreads)
 - API Windows
 - Standard C11 / C17 / C18
 - Standard C++11 / C++14 / C++17 / C++20
 - ► Librairie boost::thread (C++)
- Note : il existe une librairie qui implémente une grande partie de l'API threads POSIX en utilisant l'API Windows (voir https://sourceware.org/pthreads-win32/conformance.html)
- Les threads C11 ne sont pas supportés par Visual Studio mais il y a une émulation (voir https://gist.github.com/yohhoy/2223710)

Programmation parallèle : briques logicielles

- Extensions basées sur les threads / processus :
 - OpenMP
 - Message Passing Interface
 - ► Autres (Intel TBB, Microsoft Parallel FX, ...)
- GPGPU
 - OpenCL
 - CUDA (NVidia)
 - AMD APP / ATI Stream / ROCm (AMD)
 - OpenACC

Programmation parallèle : loi d'Amdahl

- Facteur d'augmentation de performance par rapport à un programme exécuté séquentiellement
- ► Loi : $S = \frac{1}{1 \rho + \frac{\rho}{\rho}}$
- ► S: augmentation des performances
- p : pourcentage d'activités parallélisables
- n: nombre de coeurs
 - Exemple : programme tournant sur quatre coeurs dont 95% des activités sont parallélisables :
 - $S = \frac{1}{1 0.95 + \frac{0.95}{4}} = 3,47 = 3,47$ plus de performances

Programmation parallèle : loi d'Amdahl (2)

- ► Limite théorique : $S = \frac{1}{1-\rho}$
 - ► Exemple : programme tournant sur un nombre de processeurs infini dont 95% des activités sont parallélisables :
 - $S = \frac{1}{1-0.95} = 20 = > 20x$ plus de performance au maximum!
- Ce modèle est théorique et ne prends pas en compte le temps d'attente, de synchronisation, la commutation de contexte, ...

Multiprocessus ou multithread ou GPU ?

- Thread :
 - + création rapide
 - ▲ + commutation rapide
 - programmation plus complexe / synchronisation
 - si un thread crash, tout le programme crash
- Processus:
 - ▲ + isolation entre processus
 - ▲ + accès à plus grande zone mémoire
 - création lente
 - commutation et IPC couteuses
- GPGPU:
 - ▲ + Performance excellente pour des cas spécifiques
 - Programmation et mise en oeuvre complexe
 - Cas d'utilisation très restreint (calcul, matrices, crypto, IA, ...)

Outils

- GNU/Linux, *BSD: htop, valgrind / helgrind, gdb, gprof, taskset, hwloc-ls, lscpu, cat /proc/cpuinfo
- Windows: taskmgr.exe, performance monitor, Process Explorer, Profiler Visual Studio, ProcDump, WinDbg, DebugDiag2

Formation Programmer ses applications en Multicore

Introduction

Modélisation des applications

Threads

Processus

OpenMP

<u>MPI</u>

Conclusion

Les threads

- Aussi appelé processus léger
- Un processus contient au minimum 1 thread et peut en avoir plusieurs
- Contrairement aux processus, les threads partagent le même espace d'adressage : plus besoin d'IPC !
- ► La pile d'appel, les registres ainsi que les variables globales de type thread local storage) sont propres au thread
- Attention aux accès / modification d'une zone mémoire par plusieurs threads!
- Il y a toujours besoin de synchronisation
- ► La commutation de contexte entre thread est plus rapide car il n'y a pas de changement de l'espace d'adressage

Les threads (2)

- Nécessite de la rigueur pour l'implémentation afin d'éviter les problèmes de synchronisation :
 - Accès à une même zone mémoire en parallèle
 - Situation de compétition (race condition)
 - ► Interblocage (deadlock)
 - Interblocage actif (livelock)
 - Opération non-atomique
 - Inversion de priorité
- Sur certains systèmes (GNU/Linux), un thread est vu comme un processus (avec un PID, ...) mais la création et la gestion est moins lourde (utilise l'appel système clone() au lieu de fork())

Les threads (3)

- La programmation *multi-thread* est plus compliquée que l'équivalent séquentiel.
- ► Il faut veiller à rendre son code thread-safe...
- ... ou indiquer dans la documentation qu'il n'est pas thread-safe (alors c'est à l'appelant de gérer cela)

Types de threads

- Au niveau de la machine, il y a les hardware threads
 - unité physique de parallélisation
 - CPU X-core : X hardware threads
- Au niveau du noyau, il y a les kernel threads
 - ► Le *kernel thread* sera ensuite exécuté sur l'un des *hardware thread*s déterminé par l'ordonnanceur
 - L'unité pour l'ordonnanceur du noyau est le *kernel thread* (et non le processus)
 - Pour un processus disposant d'un certain quantum de temps, tous ses threads auront le même quantum de temps!
- ► Au niveau applicatif, il y a les user threads

Modèles de threads

- Il y a trois modèles de threads
 - ▶ 1:1 : un thread d'une application est associé à un kernel thread ordonnançable
 - Modèle simple utilisé par GNU/Linux, *BSD, Windows
 - M:1: plusieurs threads applicatifs sont associés à un seul kernel thread
 - la librairie de thread s'occupe d'ordonnancer les threads applicatifs et de les placer sur un kernel thread
 - deux threads applicatifs ne pourront jamais tourner en même temps
 - Exemple : GNU Portable Threads
 - M:N: plusieurs threads applicatifs peuvent être associés à plusieurs kernel threads

API threads: création

POSIX :

Windows:

```
HANDLE CreateThread(LPSECURITY_ATTRIBUTES |pThreadAttributes,
SIZE_T dwStackSize, LPTHREAD_START_ROUTINE |pStartAddress,
_drv_aliasesMem LPVOID |pParameter,
DMORD dwCreationFlags, LPDWORD |pThreadId);
DMORD WaitForSingleObject(HANDLE hHandle, DMORD dwMilliseconds);
uintptr_t _beginthread(void(*start_address)(void*), unsigned stack_size,
void* arglist);
uintptr_t _beginthreadex(void* security, unsigned stack_size,
unsigned (*start_address)(void*), void* arglist, unsigned initflag,
unsigned* thrdaddr);
```

API threads: création (2)

```
► C11:
int thrd create(thrd t* id, int (*func)(void*), void* arg);
int thrd join(thrd t id, int* res);
int thrd detach(thrd t thr):
► C++11:
template<class Function, class... Args > std::thread(Function&& f.
  Args&&... args):
Méthodes :
get id():
native handle():
join();
detach():
static hardware concurrency():
Boost :
template <class F, class A1, class A2,...>
boost::thread(F f,A1 a1,A2 a2,...);
Méthodes :
get id();
native handle();
detach():
join();
static hardware concurrency();
```

API threads: arrêt

- Normalement un thread doit s'arrêter tout seul (retour de fonction ou exit)
- Arrêter un thread depuis un autre est une mauvaise idée!
- Des objets de synchronisation peuvent ne pas être déverrouillés, la mémoire non désallouée, ...
- Certaines API rendent possible d'indiquer un bloc de code où le thread ne pourra pas être annulée (une fois sortie il le sera par contre)
- POSIX:

```
int pthread_cancel(pthread_t thread);
int pthread_setcancelstate(int state, int* oldstate);
void pthread_cleanup_push(void (*routine)(void*), void* arg);
void pthread_cleanup_pop(int execute);
```

Windows:

BOOL WINAPI TerminateThread(HANDLE hThread, DWORD dwExitCode);

Synchronisation

- Vu que l'espace d'adressage est commun, il faut des moyens de synchroniser les threads (attente d'un résultat, accès à une variable, ...)
- Sinon il y a un risque de comportements indéfinis ou résultats erronnés
- Il y a plusieurs possibilités :
 - sémaphore et mutex (MUTual EXclusion)
 - verrou lecture / écriture
 - variable atomique
 - condition
 - barrière

Mutex

- Similaire à une sémaphore avec un compteur de 1
- Protège l'accès à une zone de code
- ► Un seul thread peut y accéder, les autres sont bloqués
- ► Il est possible de mettre un *timeout* pour éviter d'être bloqué indéfiniment et faire autre chose
- On peut tenter de verrouiller un mutex : la fonction renvoie false immédiatement s'il est déjà pris
- Un même thread peut verrouiller plusieurs fois le même mutex si ce dernier est configuré pour (i.e. mutex récursif)
- Remarque sous Windows: bien que l'on puisse utiliser CreateMutex et OpenMutex avec des threads, on leur préfèrera l'utilisation de CRITICAL_SECTION car beaucoup moins couteuse (CreateMutex va créer un objet noyau)!

API Mutex

POSIX :

```
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t* mtx, const pthread_mutexattr_t* attr);
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t* mtx);
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t* mtx);
int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t* mtx);
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t* mtx);
```

Windows:

```
void InitializeCriticalSection(LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection); void DeleteCriticalSection(LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection); void EnterCriticalSection(LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection); BOOLTryEnterCriticalSection(LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection); void LeaveCriticalSection(LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection);
```

API Mutex (2)

```
► C11:
```

```
int mtx init(mtx t* mtx, int type);
void mtx destroy(mtx t* mtx):
int mtx lock(mtx t* mtx);
int mtx unlock(mtx t* mtx):
int mtx trylock(mtx t* mtx):
int mtx timedlock(mtx t* mtx, const struct timespec* ts);
► C++11:
class std::mutex
Méthodes :
void lock():
void unlock();
bool try lock();
class std::timed mutex
Méthodes :
bool try lock for(const std::chrono::duration<Rep.Period>& timeout):
bool try lock until(const std::chrono::time point<Clock,Duration>& time);
```

Boost :

class boost::mutex

```
Méthodes :
void lock();
void unlock();
bool try_lock();
```

Mutex: deadlock

- Problème possible avec les mutex
- Exemple :
 - ► Un thread T1 enchaine le verrouillage des mutex M1 puis M2
 - ► Un thread T2 enchaine le verrouillage des mutex M2 puis M1
 - ► T1 se fait préempter avant l'acquisition de M2
 - ► T2 acquiert M2 mais ne peut pas acquérir M1 (pris par T1)
 - ► T1 est actif mais ne peut pas acquérir M2 (pris par T2)
 - Le système est bloqué (0% de CPU cependant)
- Solution: s'il y a besoin de plusieurs mutex, il faut les verrouiller dans l'ordre par tous les threads.
- ► Solution C++17, utiliser les std::scoped_lock

Mutex: livelock

- Analogie de deux personnes face à face dans un corridor :
 - P1 bouge sur sa droite
 - P2 bouge sur sa gauche
 - et ainsi de suite...
- Exemple :
 - T1 acquiert M1
 - ► T2 acquiert M2
 - Au même moment :
 - T1 veut acquérir M2 mais échoue alors il relâche M1
 - T2 veut acquérir M1 mais échoue alors il relâche M2
 - T1 acquiert M2
 - T2 acquiert M1
 - et ainsi de suite...
- Le système est bloqué mais chacun des threads est actif
- Solution: s'il y a besoin de plusieurs mutex, il faut les verrouiller dans l'ordre par tous les threads

Mutex: inversion de priorité

- Analogie d'une Porsche 911 derrière une Renault 5 sur une route étroite
 - ► la 911 ne peut dépasser la R5, et la R5 ne peut pas la laisser passer
 - ▶ la 911 doit attendre derrière la R5 même si elle plus puissante!
- En informatique :
 - ► Priorité : T3 > T2 > T1
 - ► T1 acquiert un mutex
 - ► T3 se réveille et préempte T1
 - ► T3 tente d'acquérir le mutex, il ne peut pas et se rendort
 - T1 reprend son exécution (toujours avec le mutex verrouillé)
 - T2 préempte T1
 - T2 fini son travail
 - ► T1 fini son travail et relâche le mutex
 - T3 s'exécute

Mutex : inversion de priorité (2)

- Problème : la tâche de haute priorité est retardé et cela peut avoir des effets dramatiques !
- Exemple : arrêt d'urgence centrale nucléaire, la mission
 Pathfinder (https://degeeter.pagesperso-orange.fr/inv_fr.htm)
- Solutions :
 - Architecturer l'application en interdisant la prise de mutex par des threads de priorité différente
 - Dans le cas où plus de deux threads, utiliser des mutex à héritage de priorité

Verrou lecture / écriture

- ► On va différencier le verrouillage pour la lecture et l'écriture
- On pourra avoir plusieurs lecteurs en parallèle ou un seul écrivain (et pas de lecteurs)
- Cas d'utilisation : accès en lecture important comparé aux accès en écriture !
- Ces verrous ont un coût d'exécution plus important que les mutex
 - Il faut que le code soit plus conséquent que l'incrémentation d'une variable!

API verrou lecture / écriture

POSIX :

```
int pthread_rwlock_init(pthread_rwlock_t* mtx,
    const pthread_rwlockattr_t* attr);
int pthread_rwlock_destroy(pthread_rwlock_t* mtx);
int pthread_rwlock_rdlock(pthread_rwlock_t* mtx);
int pthread_rwlock_tryrdlock(pthread_rwlock_t* mtx);
int pthread_rwlock_wrlock(pthread_rwlock_t* mtx);
int pthread_rwlock_trywrlock(pthread_rwlock_t* mtx);
int pthread_rwlock_trywrlock(pthread_rwlock_t* mtx);
```

Windows:

void InitializeSRWLock(PSRWLOCK SRWLock);
void AcquireSRWLockShared(PSRWLOCK SRWLock);
BOOLEAN TryAcquireSRWLockShared(PSRWLOCK SRWLock);
void AcquireSRWLockExclusive(PSRWLOCK SRWLock);
BOOLEANTryAcquireSRWLockExclusive(PSRWLOCK SRWLock);

API verrou lecture / écriture (2)

► C++17:

Méthodes :

class std::shared_mutex

void lock();
void unlock();
bool try_lock();
void lock_shared();
void unlock_shared();
bool try_lock_shared();

Boost:

class boost::shared_mutex

Méthodes : void lock(); void unlock(); bool try_lock(); void lock_shared(); void unlock_shared(); bool try_lock_shared();

Spinlock

- Un thread va s'endormir si un mutex est déjà pris
- Il va laisser son quantum de temps à quelqu'un d'autre avant d'être à nouveau ordonnancer
- Un spinlock va tenter d'acquérir le verrou pendant tout le quantum de temps du thread!
- Cela peut être intéressant si le temps de verrouillage d'une ressource est très faible

API spinlock

POSIX:

```
int pthread_spin_lock(pthread_spinlock_t* lock);
int pthread_spin_trylock(pthread_spinlock_t* lock);
int pthread_spin_unlock(pthread_spinlock_t* lock);
```

► Boost:

class boost::spinlock

Méthodes : void lock(); void unlock();

Variable atomique

- Mythes sur le C et C++
 - Incrémenter un entier est atomique : FAUX
 - Assigner une valeur à un entier est atomique : FAUX
 - Une variable volatile rend les opérations atomiques : FAUX
 - Une variable de type sig_atomic_t est atomique : uniquement pour la gestion des signaux !
- ➤ A retenir : le standard C et C++ ne garantissent nullement l'atomicité des variables classiques !
- Seules les variables dont le type est atomic_X ou std::atomic<X> ont, d'après le standard, des opérations atomiques!

Variable atomique (2)

- L'ordonnanceur peut préempter un thread et donc le mettre en pause après une instruction assembleur
- Une opération simple peut prendre plus d'une instruction assembleur : incrémenter un entier sur une architecture x86 prend trois instructions
- Cela peut engendrer des effets de bords gênants!
- L'utilisation des variables atomiques permet d'être sûr d'éviter ça
- Les variables atomiques sont moins couteux qu'un mutex !

Variable atomique (3)

15:

c3

```
Scat increment.c
int myvar = 0:
void increment(void)
  mvvar++:
$ gcc -c test.c
$ obidump -d increment.o
increment of
                  format de fichier elf64-x86-64
                                                    Déassemblage de la section .text : 00000000000000 <increm
   ٥.
              55
                                                    %rbp
                                             push
   1:
             48 89 e5
                                             mov
                                                    %rsp,%rbp
   4.
             8b 05 00 00 00 00
                                                                           # a <increment+0xa>
                                             mov
                                                    0x0(%rip).%eax
             83 c0 01
                                             add
                                                    $0x1,%eax
   a:
   d:
             89 05 00 00 00 00
                                                    %eax,0x0(%rip)
                                                                           # 13 <increment+0x13>
                                             mov
  13.
             90
                                             gon
  14:
              5d
                                             pop
                                                    %rbp
```

retq

API atomique

► C11:

```
atomic int myvar:
atomic long mylong;
void atomic init(volatile A* obi, A arg):
void atomic store(volatile A* obj, A arg);
A atomic load(const volatile A* obi):
A atomic fetch add(volatile A* obj, A arg);
A atomic fetch sub(volatile A* obi. A arg):
A atomic fetch or(volatile A* obj. A arg):
A atomic fetch xor(volatile A* obj, A arg);
Aatomic fetch and(volatile A* obi. Aarg):
Bool atomic compare exchange weak(volatile A* obj, A* expected, A desired);
Bool atomic compare exchange strong(volatile A* obj, A* expected, A desired);
► C++11
template<class T> struct atomic:
template<> struct atomic<integral>:
template<class T> struct atomic<T*>;
Méthodes:
operator=(T desired)
store(T desired):
T load() const;
T exchange(T desired):
T fetch add(T arg);
T fetch sub(T arg);
T fetch or(T arg);
T fetch xor(T arg);
T fetch and(T arg):
```

Algorithme lock-free

- ➤ Il est possible avec les variables atomiques de réaliser des algorithmes sans besoin de verrouillage (mutex)
- Les algorithmes lock-free sont assez complexes et ne devraient être utilisés qu'en dernier recours pour gagner les quelques nanosecondes qui manquent!
- Lire:
 - https://preshing.com/20120612/an-introduction-to-lock-free-programming/
 - https://nullprogram.com/blog/2014/09/02/

Programmer ses applications en Multicore

► TP 1

Condition

- Un thread T1 va attendre sur un objet condition
- Un thread T2 va notifier cette condition ce qui va réveiller T1
- L'attente est non-active (le thread est endormi) et ne consomme pas de CPU
- L'usage nécessite un mutex pour garantir l'ordre à la fois pour l'attente et pour la notification
- Spurious wakeup
 - une attente peut se débloquer sans que la condition ne soit signalée
 - Toujours tester un prédicat (via la fonction qui va bien ou en utilisant une boucle)

Condition (2)

Pseudo-code d'un thread attendant une notification :

```
lock(mtx)
while(trigger != true)
{
    // implicitely unlock mtx in wait_condition
    wait_condition(cnd, mtx)
    // implicitely lock mtx after function call
}
trigger = false
unlock(mtx)
```

Pseudo-code d'un thread notifiant une condition :

```
lock(mtx)
trigger = true
signal_condition(cnd)
unlock(mtx)
```

API condition

POSIX:

Windows:

```
void InitializeConditionVariable(PCONDITION_VARIABLE ConditionVariable); BOOL SleepConditionVariableCS(PCONDITION_VARIABLE ConditionVariable, PCRITICAL_SECTION CriticalSection, DMCRO dwMilliseconds); void WakeConditionVariable(PCONDITION_VARIABLE ConditionVariable); void WakeAllConditionVariable(PCONDITION_VARIABLE ConditionVariable);
```

API condition (2)

```
► C11:
int cnd init(cnd t* cnd);
void cnd destroy(cnd t* cnd):
int cnd signal(cnd t* cnd);
int cnd broadcast(cnd t* cnd);
int cnd wait(cnd t* cnd, mtx t* mtx):
int cnd timedwait(cnd t* cnd, mtx t* mtx, const struct timespec* ts);
► C++11:
class std::condition variable:
Méthodes :
void notify all();
void notify one();
void wait(std::unique lock<std::mutex>& lock):
void wait(std::unique lock<std::mutex>& lock, Predicate pred);
void wait for(std::unique lock<std::mutex>& lock.
  const std::chrono::duration<Rep. Period>& rel time):
void wait for(std::unique lock<std::mutex>& lock,
  const std::chrono::duration<Rep, Period>& rel_time, Predicate pred);
void wait until(std::unique lock<std::mutex>& lock,
  const std::chrono::time point<Clock, Duration>& abs time);
void wait until(std::unique lock<std::mutex>& lock.
  const std::chrono::time point<Clock, Duration>& abs time, Predicate pred);
```

API condition (3)

Boost :

```
class boost::condition_variable;

Méthodes :
void notify_all();
void notify_one();
void wait(boost::unique_lock<boost::mutex>& lock);
void wait(boost::unique_lock<boost::mutex>& lock, predicate_type pred);
void timed_wait(boost::unique_lock<boost::mutex>& lock, boost::system_time const& abs_time);
void timed_wait(boost::unique_lock<boost::mutex>& lock, =
    boost::system_time const& abs_time, predicate_type pred);
```

Condition: thundering herd

- Problème possible si beaucoup de threads attendent une même condition pour accéder à une ressource (socket, fichier, ...)
- Dès que cette condition est notifiée, il y a reprise de l'activité de tous les threads et ils vont entrer en compétition pour acquérir le mutex
- ► Ceci peut consommer beaucoup de ressources CPU!

Barrière

- Les barrières sont utilisées pour garantir que les threads sont bien arrivés à un certains point!
- Les threads vont être bloqués à la barrière tant que le nombre exact n'est pas atteint
- Dès que le nombre exacte est atteint, tous les threads vont reprendre l'exécution
- Cas d'utilisation : initialisation asynchrone de différentes ressources avant de continuer
- Analogie : point de rendez-vous

API barrière

POSIX:

```
int pthread_barrier_init(pthread_barrier_t* barrier,
  const pthread_barrierattr_t* attr, unsigned count);
int pthread_barrier_destroy(pthread_barrier_t* barrier);
int pthread_barrier_wait(pthread_barrier_t* barrier);
```

Windows:

```
BOOLInitializeSynchronizationBarrier(LPSYNCHRONIZATION_BARRIER lpBarrier, LONG ITotalThreads, LONG ISpinCount);
BOOL DeleteSynchronizationBarrier(LPSYNCHRONIZATION_BARRIER lpBarrier);
BOOLEnterSynchronizationBarrier(LPSYNCHRONIZATION_BARRIER lpBarrier, DMOPOdwFlags);
```

API barrière (2)

```
► C++20:
class std::barrier:
Méthodes :
void arrive and wait() const:
arrival token arrive() const;
void wait(arrival token&&) const:
class std::latch:
Méthodes :
void count down and wait() const;
void count down() const;
void wait() const:
     Boost:
class boost::barrier;
Méthodes :
bool wait() const:
void count down and wait();
class boost::latch;
Méthodes :
void wait() const;
bool try wait() const;
void count down():
void count down and wait();
void reset(size t);
```

Thread Local Storage

- ▶ Les threads peuvent avoir besoin de variables globales mais dont les valeurs sont différentes d'un thread à l'autre
- Cas d'utilisation : simplicité d'utilisation de variables globales sans verrou

Thread Local Storage (2)

POSIX :

```
int pthread_key_create(pthread_key_t* key, void (*dstr_function) (void*));
int pthread_key_delete(pthread_key_t key);
int pthread_setspecific(pthread_key_t key, const void* ptr);
void* pthread_getspecific(pthread_key_t key);
```

► Windows:

```
DWORD TISAlloc();
BOOL TISFRee(DWORD dwTIsIndex);
BOOL TISSEtValue(DWORD dwTIsIndex, LPVOID IpTIsValue);
LPVOID TISGEtValue(DWORD dwTIsIndex);
```

Thread Local Storage (3)

```
TC11:
attribut thread_local (exemple: thread_local int mytls = 0;)
int tss_create(tss_t* tss_key, tss_dtor_t destructor);
void tss_delete(tss_t tss_id);
void* tss_get(tss_t tss_key);
int tss_set(tss_t tss_id, void* val);

TC++11:
attribut thread_local (exemple: thread_local int mytls = 0;)

BOOSt:
class boost::thread_specific_ptr<T>;
```

Once

- Once permet de garantir qu'une séquence d'initialisation ne sera effectuée qu'une seule fois (même si appelée par plusieurs threads)
- POSIX:

```
int \ pthread\_once(pthread\_once\_t^* \ ctrl, \ void \ (*init)(void));
```

► Windows:

```
BOOLInitOnceExecuteOnce(PINIT_ONCE InitOnce, PINIT_ONCE_FN InitFn, PVOID Context, LPVOID* Parameter);
```

► C11 :

```
void call_once(once_flag* flag, void (*init)(void));
```

► C++11:

```
template<class Callable, class... Args> void call_once(std::once_flag& flag, Callable&& f, Args &&... args);
```

Boost :

```
template<typename Function> inline void boost::call_once(Function func, boost::once_flag& flag);
```

Programmer ses applications en Multicore

► TP 2

Affinité du processeur

- Fixer un thread spécifique sur un ou plusieurs CPU
- CPU pinning peut réduire les problèmes de rechargement de cache et donc améliorer les performances
- Cela peut compliquer le travail de l'ordonnanceur
- En principe il faut connaître la topologie des CPU
 - attention, la topologie varie d'un CPU à un autre, d'une carte mère à une autre, ...
- Usages : calcul intensif (matrice, ...), dédié un coeur pour des interruptions matériels (embarqué, temps-réel, ...)
- Il faut faire des tests et benchmarks!

Affinité du processeur (2)

GNU/Linux

```
int sched_getcpu();
int sched_setaffinity(pid_t pid, size_t cpusetsize, const cpu_set_t* mask);
int sched_getaffinity(pid_t pid, size_t cpusetsize, cpu_set_t* mask);
int pthread_setaffinity_np(pthread_t thread, size_t cpusetsize,
    const cpu_set_t* cpuset);
int pthread_getaffinity_np(pthread_t thread, size_t cpusetsize,
    cpu_set_t* cpuset);
```

Windows:

```
DWORD GetCurrentProcessorNumber();
BOOLSetProcessAffinityMask(HANDLE hProcess, DWORD_PTR dwProcessAffinityMask);
BOOL GetProcessAffinityMask(HANDLE hProcess, PDWORD_PTR lpProcessAffinityMask, PDWORD_PTR lpSystemAffinityMask);
DWORD_PTR SetThreadAffinityMask(HANDLE hThrd, DWORD PTR dwThreadAffinityMask);
```

- Outils sous GNU/Linux : taskset, hwloc-bind, hwloc-ls
- Outil sous Windows : taskmgr.exe, hwloc-bind, hwloc-ls

Hwloc

- Hwloc est une librairie portable pour déterminer la topologie matériel d'une machine
- Il permet aussi de placer un thread sur un CPU en particulier de manière portable
- ► Il est intéressant de placer des tâches sur des CPU "proches" pour minimiser les temps de transfert / migration
- Dans les architecture multi-processeurs, on peut également déterminer sur quel processeur physique est attaché un périphérique précis (GPU, carte réseau haut débit)
- Les tâches qui envoient des données sur ces périphériques auront de meilleures performances si elles sont placés sur le CPU attaché au périphérique

Priorité des processus / threads

 On peut spécifier la priorité d'un processus (héritée par tous ses threads) ainsi qu'un thread en particulier

POSIX:

```
int nice(int prio);
int setpriority(int which, id_t who, int prio);
int getpriority(int which, id_t who);
int pthread_setschedparam(pthread_t thread, int policy,
const struct sched_param* param);
int pthread_getschedparam(pthread_t thread, int* policy,
struct sched_param* param);
```

Windows:

```
BOOL SetPriorityClass(HANDLE hProcess, DMORD dwPriorityClass);
DMORDGetPriorityClass(HANDLE hProcess);
BOOL SetThreadPriority(HANDLE hThread, int nPriority);
int GetThreadPriority(HANDLE hThread);
```

Priorité des processus / threads (2)

- Choix épineux pour augmenter ou diminuer la priorité
- Cela ne doit pas être choisi au hasard
- Eviter d'avoir des threads hautement prioritaires qui ne rendent pas la main
- Les histoires de priorités interviennent souvent dans les applications orientées systèmes et temps-réel... rarement dans une application métier

Passer la main à un autre processus

- Dans certains cas, un thread / processus peut laisser la main à un autre
- Attention si le thread laissant la main est toujours celui qui a la plus haute priorité, il va être sélectionné!
- ► En général ce genre de chose peut arriver avec les applications temps-réel... rarement dans les applications métiers

Passer la main à un autre processus (2)

```
int pthread_yield(void);
int sched_yield(void);

Windows:
    BOOLSwitchToThread();
    Sleep(0);

C11:
    void thrd_yield(void);

C++11:
    std::this_thread::yield();
```

boost::this thread::yield();

POSIX :

Boost :

Programmer ses applications en Multicore

- ► TP 3
- ► TP 4

Formation Programmer ses applications en Multicore

Introduction

Modélisation des applications

Threads

Processus

OpenMP

<u>MPI</u>

Conclusion


Processus

- Un programme lancé est un processus
- Un processus dispose d'un espace d'adressage en mémoire et d'une pile d'appel (stack)
- L'espace d'adressage du processus est isolé des autres sauf cas particuliers (IPC / mémoire partagée)
- ► Il dispose également d'une priorité d'exécution
- Dans l'embarqué on trouve fréquemment des processus avec des priorités temps-réel
 - Les processus avec des priorités temps-réel s'exécutent avant les autres

Processus (2)

- ► Un processus a différents états :
 - Nouveau
 - Prêt
 - En attente
 - En cours d'exécution
 - Terminée

Processus (3)



API processus Unix

- Appel système : pid_t fork()
- Duplication d'un processus à l'identique
- On peut exécuter une partie de code spécifique ou exécuter un autre programme (appel système execve())
- Le code retour peut valoir :
 - -1 : erreur, impossible de dupliquer le processus, vérifier la valeur d'errno pour connaître la raison
 - 0 : on est le processus fils
 - > 0 : on est le processus père, la valeur est l'identifiant du processus (PID)

API processus Unix (2)

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
int main(int argc, char** argv)
 pid t pid = fork();
 if(pid == -1) /* erreur */
    printf("Erreur fork (%d)\n", errno);
  else if(pid == 0) /* fils */
    printf("Je suis le fils !\n");
  else /* père */
    printf("Je suis le père, %u est mon fils\n", pid);
  printf("Processus %uguitte\n", getpid());
 return 0:
```

API processus Windows

Appel système :

```
BOOL Create Process A (
  LPCSTR
                          I pApplicationName.
  LPSTR
                          lpCommandLine,
  LPSECURITY ATTRIBUTES IpProcessAttributes,
  LPSECURITY ATTRIBUTES IpThreadAttributes,
  BOOL
                          bInheritHandles.
  DWORD
                          dwCreationFlags,
  I PVOLD
                          IpEnvironment.
  LPCSTR
                          I pCurrent Di rect or v.
  LPSTARTUPINFOA
                          IpStartupInfo,
  LPPROCESS INFORMATION IpProcessInformation
);
```

API processus Windows (2)

#include <cstdlih>

#include <iostream> #define WINDOWS LEAN AND MEAN #include <Windows h> int main(int argc, char** argv) PROCESS INFORMATION processinfo: STARTUPINFOA si: bool ret = false: char cmdLine[] = "c:\\windows\\notepad.exe"; ZeroMemory(&si, sizeof(STARTUPINFO)): si.cb = sizeof(STARTUPINFO); ret = CreateProcessA(cmdLine, NULL, NULL, False, O. NULL, NULL, &si. &processInfo): if (!ret) std::cout << "Error CreateProcess" << std::endl: return EXIT FAILURE: std::cout << "Launched" << std::endl; Sleep(5000): WaitForSingleObject(processInfo.hProcess, INFINITE): CloseHandle(processInfo.hProcess); CloseHandle(processInfo.hThread): std::cout << "Program exit" << std::endl: return EXIT SUCCESS;

Inter-Process Communication

- Mécanismes permettant l'échange de données et la synchronisation entre processus
- Les traitements IPC sont couteux !
- Sous Windows: il faut renseigner le paramètre lpName des fonctions pour pouvoir l'utiliser pour synchroniser des processus
- Il est aussi possible d'utiliser ces mécanismes pour synchroniser des threads

Inter-Process Communication (2)

- Sémaphore
- File de messages
- Mémoire partagée
- Event Windows
- Socket (Unix, TCP ou UDP)
- Tube nommé ou non
- Pour les sémaphores, files de messages et mémoires partagée, il y a deux normes sous Unix : System V et POSIX
 - macOS ne supporte pas les files de messages POSIX

Sémaphore

- Objet avec un compteur d'unité dont on connait le maximum
- ► Le compteur peut être initialisé à 0 ou plus
- ► Un processus peut prendre ou déposer une ou plusieurs unités
- Si la sémaphore ne contient pas assez d'unité le processus est bloqué
- Dès qu'il y a suffisamment d'unité les processus bloqués se débloquent de manière atomique

Sémaphore (2)

- Une sémaphore avec une unité max de 1 unité est équivalent à un mutex
 - Sous Windows, il existe CreateMutex / OpenMutex pour ce cas !
- Cas d'usages : sections critiques, limiter le nombre de processus à exécuter un code
- Problèmes résolus avec les sémaphores : dîner des philosophes, lecteurs / écrivains, producteurs / consommateurs

API Sémaphore

POSIX

```
int sem_init(sem_t* sem, int pshared, unsigned int value);
int sem_destroy(sem_t* sem);
int sem_post(sem_t* sem);
int sem_wait(sem_t* sem);
int sem_trywait(sem_t* sem);
int sem_trywait(sem_t* sem, const struct timespec* abs);
```

System V

```
int semget(key_t key, int nb, int flag)
int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...);
int semop(int semid, struct sembuf* ops, size_t nb_ops);
```

Windows

```
HANDLE CreateSemaphoreA(LPSECURITY_ATTRIBUTES | IpSemaphoreAttributes, LONG | Initial Count, LDNG | IMaximumCount, LPCSTR | IpName); BOOL CloseHandle(HANDLE hObject); BOOL ReleaseSemaphore(HANDLE hSemaphore, LONG | ReleaseCount, LPLONG | IpPreviousCount); DWCPD WilterOffice(HANDLE hHandle, DWCPD dwMilliseconds);
```

API Sémaphore (2)

► C++20

```
template<std::ptrdiff_t LeastMaxValue> class counting_semaphore;
template<std::ptrdiff_t LeastMaxValue> class binary_semaphore

Méthodes :
void acquire();
void release(std::ptrdiff_t update = 1);
bool try_acquire();
template<class Rep, class Period> bool try_acquire_for(
    const std::chrono::duration<Rep, Period>& rel_time);
template<class Clock, class Duration> bool try_acquire_until
    const std::chrono::time point<Clock, Duration>& abs time);
```

Boost

```
class boost::interprocess::interprocess_semaphore(int initial)
Méthodes :
void post();
void wait()
bool try_wait();
bool timed_wait(const boost::posix_time::ptime& tm);
```

File de messages

- Rien à voir avec MPI
- ► Un processus peut envoyer un message (structure) via une file
- Un processus peut recevoir le(s) message(s) contenu(s) dans une file
- Attention à la limite de taille de messages sur certaines implémentations

API file de messages

POSIX:

```
mqd_tmq_open(constchar* name, int flag);
int mq_close(mqd_tfd);
int mq_unlink(const char* name);
ssize_t mq_receive(mqd_t fd, char* msg, size_t msg_len, unsigned int* prio);
int mq_send(mqd_tfd, const char* msg, size_t msg_len, unsigned int prio);
```

System V :

```
int msgget(key_t key, int flag)
int msgctl(int msqid, int cmd, struct msqid_ds* buf);
int msgsnd(int msqid, const void* msg, size_t msg_len, int flag);
ssize_t msgrcv(int msqid, void* msg, size_t msg_len, long type, int flag);
```

Windows:

```
HANDLE CreateMailslotA(LPCSTR IpName, DWORD nMaxMessageSize, DWORDIReadTimeout, LPSECURITY_ATTRIBUTES IpSecurityAttributes); BOOL GetMailslotInfo(HANDLE hMailslot, LPDWORDIpMaxMessageSize, LPDWORD IpNextSize, LPDWORD IpMessageCount, LPDWORD IpReadTimeout); BOOLWriteFile(HANDLE hFile, LPCVOID IpB uffer, DWORDnNumberOfBytesToWrite, LPDWORDIpNumberOfBytesWritten, LPOVERLAPPED IpOverlapped); BOOLWriteFile(HANDLE hFile,LPVOID IpBuffer, DWORD nNumberOfBytesToRead, LPDWORD IpNumberOfBytesRead, LPOVERLAPPED IpOverlapped);
```

Mémoire partagée

- Rend disponible une zone mémoire (structure, ...) à d'autres processus
- Utiliser les sémaphores pour protéger les accès concurrents à la zone!
- Une fois la zone mémoire ouverte, il faut la rendre disponible dans le processus avec un appel système correspondant de l'API (mmap(), shmat(), ...)

API mémoire partagée

POSIX

```
int shm_open(const char* name, int flag, mode_t mode);
int shm_unlink(const char* name);
void* mmap(void* addr, size_t length, int prot, int flags, int fd,
    off_t offset);
int munmap(void* addr, size_t length);
```

System V

```
int shmget(key_t key, int nb, int flag)
int shmctl(int shmid, int cmd, struct shmid_ds* buf);
void* shmat(int shmid, const void* addr, int flag);
void* shmdt(const void* addr);
```

Windows

```
HANDLE CreateFileMapping(HANDLE hFile,
LPSECURITY_ATTRIBUTES | pFileMappingAttributes, DWORD flProtect,
DWORD dwMaximumSizeHigh, DWORD dwMaximumSizeLow, LPCSTR |pName);
HANDLE OpenFileMappingA(DWORD dwDesiredAccess, BOOL bInheritHandle,
LPCSTR |pName);
LPVOID MapViewOfFile(HANDLE hFileMappingObject, DWORD dwDesiredAccess,
DWORD dwFileOffsetHigh, DWORDdwFileOffsetLow, SIZE_T dwNumberOfBytesToMap);
BOOL UnmapViewOfFile(LPCVOID | pBaseAddress);
```

API mémoire partagée (2)

Boost

```
class boost::interprocess::shared_memory_object();
class boost::interprocess::shared_memory_object(open_only_t, const char* name,
mode_t mode); class template-typename MemoryMappable>
boost::interprocessmapped_region(const MemoryMappable&, mode_t, offset_t = 0,
    std::size_t = 0, const void* = 0, map_options_t = default_map_options);
class boost::interprocess::mapped_region()

Méthodes:
void* get_address();
size t get size();
```

Event Windows

- Similaire au condition des threads
- ► Un processus P1 attend sur un évènement
- ► Un autre processus P2 (ou thread) active l'évènement
- P1 est notifié et se réveille

HANDLE CreateEvent(LPSECURITY_ATTRIBUTES | pEventAttributes, BOOL bManualReset, BOOL b | InitialState, LPCTSTR | pName);
BOOL SetEvent(HANDLE hEvent);
BOOL ResetEvent(HANDLE hEvent);
DMCPD WaitForSingleObject(HANDLE hHandle, DMCPD dwMilliseconds);

Autres IPC

- Signaux
 - Unix : signal(), sigaction(), kill()
- Socket local (AF_UNIX) ou socket réseau (AF_INET sur localhost)
- Tubes
 - Unix : pipe(), mkfifo()
 - Windows : CreateFile (nom de fichier \\.\pipe\myname), SetNamedPipeHandleState

Formation Programmer ses applications en Multicore

Introduction

Modélisation des applications

Threads

Processus

OpenMP

<u>MPI</u>

Conclusion

OpenMP

- Open Multi-Processing
- Standard (2020 : version 5.0)
- Disponible pour les langages C, C++ et Fortran
- OpenMP est basé sur les threads
- API + instructions préprocesseur (#pragma)
 - ► Des #defines indique si OpenMP est supporté
 - Si le compilateur supporte OpenMP alors la parallélisation se fait automatiquement

OpenMP (2)

- Le pattern utilisé par OpenMP est fork and join
- Création d'un pool de threads, calcul et synchronisation puis destruction des threads
- OpenMP permet aussi de protéger une variable / section de l'accès concurrent
- Possibilité de spécifier des variables partagées et d'autres privées au thread de travail

Exemple

```
#pragma ompparallel for
for(int i = 0; i < 5000; i++)
{
    somme += i;
}</pre>
```

Instructions préprocesseurs

```
ompparallel for
ompbarrier
ompsingle
ompcritical
ompatomic
omp flush
ompsection
ompordered
```

API

```
int omp_get_num_threads();
int omp_get_thread_num();
int omp_in_parallel()
int omp_get_max_threads();
int omp_get_num_procs();
int omp_get_num_procs();
int omp_get_ntested();
double omp_get_wtime();
double omp_get_wstick();
void omp_set_num_threads(int);
void omp_set_num_threads(int);
```

Variables et synchronisation

- Une variable peut être partagée ou privée dans un bloc OpenMP
- Une variable privée est "recopiée" automatiquement
- Attention aux accès en écriture des variables partagées!
- ► De nombreux mécanismes de synchronisation existent
 - #pragma omp critical
 - #pragma omp atomic
 - #pragma omp barrier

Bonnes pratiques

- Rappel : la création de threads est couteuse et la synchronisation également !
 - En cas de parallisation successive, avoir plusieurs #pragma omp for au sein d'un bloc #pragma omp parallel
- Si le nombre de calcul / données est trop faible, une implémentation séquentielle peut être plus rapide
- Les benchmarks sont obligatoires pour déterminer à partir de quelle quantité de données / threads la parallélisation est utile
- Attention à l'ordonnancement sur deux vCPU d'un même coeur (SMT)

Bonnes pratiques (2)

- Algorithme qui ne prend pas en compte le cache CPU
- Un tableau est accédé par ligne
- Pour itérer sur un tableau 2D, utiliser :

```
for(int i = 0 ; i < max; i++)
{
    for(int j = 0 ; j < max; j++)
    {
        sum += array[i][j]
    }
}</pre>
```

► Plutôt que :

```
for(int j = 0 ; j < max; j++)
{
   for(int i = 0 ; i < max; i++)
   {
      sum += array[i][j]
   }
}</pre>
```

Bonnes pratiques (3)

- False sharing
 - la ligne de cache est modifié par chaque thread
 - chaque thread va devoir la relire en mémoire = perte de temps
- ► En cas de modification d'un tableau partagé, padder chaque entrée avec la valeur du cache

```
int array[nb_threads][cache_line_size];
#pragma compparallel for shared(arrray, nb_threads)
for(int i = 0; i < nb_threads; i++)
{
    array[i][0] = i;
}</pre>
```

Tasks

- Avec OpenMP > 3.0, on peut utiliser des tâches
- ► Une tâche est liée à un thread en particulier
- Une tâche peut faire autre chose que du calcul (I/O, recherche, ...)

Méthodes fine grain et coarse grain

- fine grain : parallélisation automatique
- coarse grain : distribution manuelle de la charge de travail et synchronisation manuelle des threads
- L'approche coarse grain peut être envisagée pour du code complexe où l'on recherche la performance au détriment de la simplicité du code

Conclusion OpenMP

- ► Mise en oeuvre relativement facile avec les #pragma
- ► Bien tester et penser à la synchronisation
- Faire attention aux problèmes potentiels liés au cache CPU

Programmer ses applications en Multicore

► TP 5

Formation Programmer ses applications en Multicore

Introduction

Modélisation des applications

Threads

Processus

OpenMP

<u>MPI</u>

Conclusion

Message Passing Interface

- ► API standardisée en C et Fortran
- ➤ Il existe une interface C++ (binding) mais dépréciée en faveur de Boost.MPI
- De nombreuses implémentations propriétaires et open-sources
 - Open MPI
 - MPICH2
 - MS-MPI
 - Intel MPI
 - **-** ...
- Répartir la charge de travail sur des machines distinctes (grille de calcul ou via socket réseau) ou sur des processus (via communication IPC)
- Possible de coupler MPI avec d'autres technologies (threads, OpenMP, OpenCL, ...)

Message Passing Interface (2)

- MPI utilise un compilateur spécifique (mpicc sous Unix)
- ► Il faut utiliser *mpiexec* pour lancer le programme
- Une configuration et des variables d'environnement peuvent être utilisées
- La configuration sert à déterminer le nombre de processus, les IP des machines, ...

Initialisation API

Initialiser MPI :

- Utiliser MPI_Init_thread si le programme est multithreadé
- required peut prendre MPI_THREAD_SINGLE,
 MPI_THREAD_FUNNELED, MPI_THREAD_SERIALIZED ou
 MPI_THREAD_MULTIPLE
- Attention certaines implémentations de MPI ne les supportent pas tous

Initialisation API (2)

Pour avoir des informations sur le contexte MPI :

```
int MPI_Comm_size(
   MPI_Commcommunicator,
   int* size);
int MPI_Comm_rank(
   MPI_Commcommunicator,
   int* rank);
int MPI_Get_processor_name(
   char* name,
   int* name length);
```

Types de communicateur MPI

- Les communicateurs MPI regroupent un nombre de noeuds (processus ou machines)
- MPI_COMM_WORLD = tous les noeuds
- On peut découper ce MPI_COMM_WORLD en sous-groupes

```
int MPI_Comm_split(
   MPI_Comm comm,
   int color,
   int key,
   MPI_Comm* newcomm);
int MPI Comm free(MPI Comm* comm);
```

Types de communicateur MPI (2)

On peut aussi créer des communicateurs MPI

```
int MPI_Comm_dup(
    MPI_Commcomm,
    MPI_Comm*newcomm);
int MPI_Comm_create(
    MPI_Commcomm,
    MPI_Group group,
    MPI_Group group,
int MPI_Group group,
int n,
    const int ranks[],
    MPI_Group* newgroup);
```

Types de variable MPI

- MPI_BYTE
- MPI_SHORT
- MPI_INT
- MPI_LONG
- MPI_LONG_LONG
- MPI_UNSIGNED_CHAR
- MPI_UNSIGNED_SHORT
- MPI_UNSIGNED
- MPI_UNSIGNED_LONG
- MPI_UNSIGNED_LONG_LONG
- MPI_FLOAT
- MPI_DOUBLE
- MPI_LONG_DOUBLE

API communication point-à-point bloquante

➤ A l'instar des sockets réseaux, il y a une fonction d'envoi et de réception de données :

```
int MPI Send(
  void* data.
  int count.
  MPI Datatype datatype,
  int destination.
  int tag.
  MPI Comm communicator);
int MPI Recv(
  void* data,
  int count.
  MPI Datatype datatype,
  int source,
  int tag,
  MPI Comm communicator,
  MPI Status* status);
```

API communication point-à-point bloquante (2)

- MPI_Status permet de connaitre certains éléments :
 - rang de l'émetteur
 - tag du message
 - longueur du message

```
int MPI_Get_count(
   MPI_Status* status,
   MPI_Datatype datatype,
   int* count);
```

API communication point-à-point bloquante (3)

- ► Le récepteur peut connaitre la taille du message qui va être reçu (i.e. avant un MPI Recv)
- Cas d'usage : taille variable de message et allocation mémoire pour le buffer de réception

```
int MPI_Probe(
  int source,
  int tag,
  MPI_Comm.comm,
  MPI_Status* status);
```

API communication point-à-point non-bloquante

➤ Il est possible d'envoyer / recevoir des données de manière asynchrone tout en faisant des calculs en attendant

```
int MPI_Isend(void* buffer, int count, MPI_Datatype datatype,
  int dest, int tag, MPI_Communicator comm, MPI_Request* request);
int MPI_Irecv(void* buffer, int count, MPI_Datatype datatype,
  int source, int tag, MPI_Communicator comm, MPI_Request* request);
int MPI_Wait(MPI_Request* request, MPI_Status* status);
int MPI_Waitany(int count, MPI_Request array_of_requests[],
  int* index, MPI_Status* status);
int MPI_Test(MPI_Request* request, int* flag, MPI_Status* status);
int MPI_Testany(int count, MPI_Request array_of_requests[], int* index,
int* flag, MPI_Status* status);
```

API de synchronisation

- ► Il y a des mécanismes de synchronisation avec MPI
- La barrière est utilisé pour attendre que tous les processus soit au même niveau avant de repartir

```
int MPI_Barrier(MPI_Communicator comm);
int MPI_lbarrier(MPI_Communicator comm, MPI_Request* request);
```

API communication collective

- Il y a des API pour envoyer des données à tous les noeuds en un seul appel
- Méthodes :
 - One-to-many : Broadcast et Scatter
 - Many-to-one : Gather
 - Many-to-many : Allgather, Alltoall

API communication collective: broadcast

- Envoi / réceptionne les mêmes données à tous les noeuds
- L'émetteur est désigné par le paramètre root
- Les autres sont récepteurs

```
int MPI_Bcast(
  void* data,
  int count,
  MPI_Datatype datatype,
  int root,
  MPI Comm communicator);
```

API communication collective: scatter

Découpe les données et en envoi une partie à chacun des noeuds

```
int MPI_Scatter(
  void* send_data,
  int send_count,
  MPI_Datatype send_datatype,
  void* recv_data,
  int recv_count,
  MPI_Datatype recv_datatype,
  int root,
  MPI_Comm communicator);
```

API communication collective: Gather

- ► Envoi / réceptionne le résultat du calcul des données
- Le récepteur est désigné par le paramètre root

```
int MPI_Gather(
  void* send_data,
  int send_count,
  MPI_Datatype send_datatype,
  void* recv_data,
  int recv_count,
  MPI_Datatype recv_datatype,
  int root,
  MPI_Comm communicator);
```

API communication collective: Allgather

► Tout le monde envoi ses données et reçoit les données des autres

```
int MPI_Allgather(
  void* send_data,
  int send_count,
  MPI_Datatype send_datatype,
  void* recv_data,
  int recv_count,
  MPI_Datatype recv_datatype,
  MPI_Comm communicator);
```

API communication collective: Alltoall

► Tout le monde envoi ses données à tout le monde

```
int MPI_Alltoall(
  const void* sendbuf,
  int sendcount,
  MPI_Datatype sendtype,
  void* recvbuf,
  int recvcount,
  MPI_Datatype recvtype,
  MPI_Comm comm);
```

API communication collective: reduce

- Pour les opérations de réduction "simples",
- Avec MPI, on a MPI_MAX / MIN / SUM / PROD / LAND / LOR / BAND / BOR / MAXLOC / MINLOC

```
int MPI Reduce(
  void* send data,
  void* recv data,
  int count.
  MPI Datatype datatype,
  MPI Op op,
  int root,
  MPI Comm communicator);
int MPI Allreduce(
  void* send data,
  void* recv data,
  int count.
  MPI Datatype datatype,
  MPI Op op,
  MPI Comm communicator);
```

Programmer ses applications en Multicore

► TP 6

Formation Programmer ses applications en Multicore

Introduction

Modélisation des applications

Threads

Processus

OpenMP

<u>MPI</u>

Conclusion

Programmer ses applications en Multicore

► TP 7

Conclusion

- On utilise majoritairement les threads pour rentabiliser l'utilisation du ou des processeurs
- ► Il y a plusieurs API de programmation pour les threads
- ► Les standards C11, C++11/14/17/20 sont à privilégier s'il y a des besoins de portabilité
- ► Pour le calcul pure, OpenMP et MPI sont des choix potentiels
- Certains traitements peuvent être également déchargés sur les GPU
- ► Faire attention à la synchronisation (mutex, sémaphore, ...) et à l'architecture globale de l'application

Derniers mots

- Ces dernières années beaucoup d'efforts ont été fait pour faire entrer les éléments de programmation parallèle dans le standard C++
- Programmer en multithread / multiprocessus permet d'optimiser le rendement des ordinateurs
- La programmation parallèle / concurrente amène des problèmes liés à la synchronisation et l'accès aux données
- ➤ Il faut bien penser la conception en amont avant de se lancer dans le code
- ► Il faut toujours faire des tests et des *benchmarks* pour vérifier que l'on gagne bien en performance !
- Dans certains cas, l'utilisation des GPU est à considérer!

Liens intéressants

- Thread C11 https://fr.cppreference.com/w/c/thread
- Thread C++ https://fr.cppreference.com/w/cpp/thread
- ► Livre C++ Concurrency in Action d'Anthony Williams
- Livre Développement système sous Linux de Christophe Blaess
- Livre Solutions temps réel sous Linux de Christophe Blaess
- OpenMP https://www.openmp.org/
- ► Reference OpenMP
- https://www.openmp.org/wp-content/uploads/OpenMP-4.0-C.pdf
- How to get good performance by using OpenMP http://akira.ruc.dk/~keld/teaching/IPDC_f10/Slides/pdf4x/4_Performance.4x.pdf
- Open MPI https://www.open-mpi.org/
- MPI tutorial https://mpitutorial.com/tutorials/
- Managing hardware localities https://www.open-mpi.org/projects/hwloc/tutorials/20150605-PATC-hwloctutorial.pdf
- ► Reference OpenCL 1.2
 - https://www.khronos.org/files/opencl-1-2-quick-reference-card.pdf
- An Introduction to the OpenCL Programming Model https://cims.nyu.edu/~schlacht/OpenCLModel.pdf
- Counting Nanoseconds: Microbenchmarking C++ Code https://www.youtube.com/watch?v=Czr5dBfs72U Programmer see applications en Multicore

Merci pour votre attention.

Questions?