

Machine Learning

Aula 13 – Redução de dimensionalidade

2020 - Engenharia Fábio Ayres <fabioja@insper.edu.br>


Redução de dimensionalidade


• Como visualizar um dataset de dimensão n = 200?

• Será que em um dataset de dimensão n=200 realmente temos tudo isso de informação independente?

Como "enxugar" um dataset?

Exemplo







Ideia: projeção


Podemos projetar esses dados em um hiperplano de menor dimensão!

Assim só precisamos guardar:

- A origem do plano
- Os vetores determinando o hiperplano
- As coordenadas de projeção por ponto: $d \ll n$

5

Exemplo






Aproximações sucessivas

- d=0: não guardo nenhuma coordenada por ponto!
 - Guardo apenas o centroide da nuvem!
- d>0: começo a gerar componentes de projeção por ponto.

$$\hat{x}_i = p + \alpha_{i1}w_1 + \alpha_{i2}w_2 + \dots + \alpha_{id}w_d$$

Zero-ésima aproximação







Zero-ésima aproximação

• Vamos chamar de \hat{x}_i a aproximação do ponto x_i

• Como temos uma aproximação de um ponto só, $\hat{x}_i = p$ para algum ponto p. Que ponto é esse?

Zero-ésima aproximação

$$MSE = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} ||x_i - p||^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (x_i - p)^T (x_i - p)$$

$$= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (x_i^T x_i - 2p^T x_i + p^T p)$$

$$\frac{\partial}{\partial p} MSE = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} -2x_i + 2p = 0$$

$$\Rightarrow p = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} x_i$$
O ponto ótimo é o centroide!

Próximas aproximações

• Agora vamos descobrir a próxima aproximação: d=1


 Vamos remover a zero-ésima aproximação do dataset:

$$x_i \leftarrow (x_i - p)$$

 Nosso dataset (remanescente) tem uma nuvem de pontos cujo centróide é a origem

Próximas aproximações

Vamos aproximar cada ponto do dataset pela sua projeção em uma direção w



Pitagoras:

$$||x_i||^2 = ||\hat{x}_i||^2 + ||\varepsilon_i||^2$$

$$\Rightarrow \|\varepsilon_i\|^2 = \|x_i\|^2 - \|\hat{x}_i\|^2$$

Próximas aproximações

$$MSE = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \|\varepsilon_i\|^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (\|x_i\|^2 - \|\hat{x}_i\|^2)$$
$$= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \|x_i\|^2 - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \|\hat{x}_i\|^2$$

Portanto,

$$w_1 = \arg\min_{w} MSE = \arg\max_{w} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} ||\hat{x}_i||^2$$

Maximizando as projeções

 \hat{x}_i = projeção de x_i na direção w

$$\Rightarrow \hat{x}_i = \left(\frac{w^T x_i}{w^T w}\right) w$$

$$M(w) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \|\hat{x}_i\|^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \hat{x}_i^T \hat{x}_i$$

$$= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{w^{T} x_{i}}{w^{T} w} \right)^{2} w^{T} w = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \frac{(w^{T} x_{i})^{2}}{w^{T} w}$$

Maximizando as projeções

$$M(w) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \frac{(w^T x_i)^2}{w^T w} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \frac{w^T x_i x_i^T w}{w^T w}$$

$$\Rightarrow M(w) = \frac{w^T Cw}{w^T w}$$

onde

$$C = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} x_i x_i^T$$

Matriz de covariância

$$X = \begin{bmatrix} x_1^T \\ x_2^T \\ \vdots \\ x_m^T \end{bmatrix} \qquad x^T = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} \qquad x_m \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{m} X^T X = \frac{1}{m} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} \qquad \cdots \qquad x_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^T \\ x_2^T \\ \vdots \\ x_m^T \end{bmatrix} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i x_i^T$$

Logo: $C = \frac{1}{m}X^TX$, que é a matriz de covariância dos dados!

Maximizando as projeções

Portanto, queremos achar w que maximiza

$$M(w) = \frac{w^T C w}{w^T w}$$

E agora?



Autovalores e autovetores

- Imagine o que acontece se w for um autovetor (dentre vários) da matriz $C: Cw = \lambda w$
- Portanto

$$M(w) = \frac{w^T C w}{w^T w} = \lambda \frac{w^T w}{w^T w} = \lambda$$

• Agora temos uma estratégia para maximizar M(w):

w = autovetor de C correspondente ao major autovalor

Próximas aproximações?

Repita o processo:

• Remova a aproximação feita até o momento

$$X_k = X - \widehat{X}_{k-1}$$

Calcule a matriz de covariância atual

$$C_k = Cov[X_k] = \frac{1}{m} X_k^T X_k$$

• Calcule o autovetor do maior autovalor da matriz C_k



Ufa! Se você chegou até aqui, parabéns! Você acabou de derivar o método das componentes principais, um dos algoritmos mais importantes da estatística!



Calcule os parâmetros da PCA:

1. A média p das amostras

2. A matriz de covariância *C*

3. Os d autovetores w_k correspondentes aos maiores autovalores de C

Agora calcule as componentes principais de cada ponto de dados:

- 1. Remova a média p de cada amostra x_i
- 2. Projete os pontos resultantes nas direções principais

- Medida de "desempenho": soma dos autovalores
 - Representa o quanto da variabilidade original do dataset foi capturada no dataset reduzido

Aplicações

- Análise das direções: podem indicar os aspectos mais importantes do dataset
- Compressão: representar aproximadamente o dataset com menos dados
- Visualização: projetar em 2D ou 3D para observar como os dados se espalham
- Redução de computação: treinar modelos mais rapidamente sem perder muita qualidade




Implementações:


- Decomposição por Valores Singulares (SVD: Singular Value Decomposition)
- PCA incremental
- PCA aleatorizada

Estude mais sobre essas técnicas em seu livro texto

Limitações

- Só projeta os pontos em hiperplanos
- E se os pontos estão em outras superfícies?







Outras técnicas

Existem técnicas mais sofisticadas para redução de dimensionalidade, que lidam com a não-linearidade:

Kernel PCA

Local Linear Embedding

 t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE)

