# **Тема № 2** Организация связи в тактическом звене управления. **Занятие № 4.** Связь проводными средствами в *мсб (мб) и адн* в основных видах боя

Учебные, методические и воспитательные цели:

- 1. Закрепить и углубить знания студентов по факторам, определяющим организацию связи в  $mc\delta$  ( $m\delta$ ) и  $a\partial h$ .
  - 2. Закрепить знания студентов по задачам связи, системе связи в  $mc\delta$  ( $m\delta$ ) и  $a\partial H$ .
- 3. Углубить знания студентов в организации связи проводными средствами связи в мсб (mб) и  $a\partial h$  в основных видах боя.
- 4. Формировать навыки самостоятельного поиска и анализа учебной информации, развивать умение аргументировано излагать и отстаивать свое мнение, делать правильные выводы.
  - 5. Воспитывать у студентов любовь к военной профессии офицера-связиста.

Время: 2 часа.

# План проведения занятия:

Содержание	Время, мин.
Вводная часть	5
1. Факторы, определяющие организацию связи в мсб (мб) и адн.	15
2. Задачи связи, система связи в мсб (тб) и адн.	15
3. Силы и средства связи мсб (тб) и адн	15
4. Организация связи радиосредствами в <i>мсб (тб) и адн</i> в основных видах боя	20
5. Организация связи проводными средствами в мсб (тб) и адн в основных видах боя	15
Заключительная часть	5

# Материальное обеспечение:

- 1.Проектор.
- 2.Слайды.

#### Литература:

- 1. Наставление по связи ВС СССР (Связь в объединениях). 1990.
- 2. Наставление по связи Сухопутных войск (Связь в соединениях, частях и подразделениях Сухопутных войск).1985.
- 3. Основы организации связи в Сухопутных войсках. Часть 1. Организация связи в мотострелковой (танковой) дивизии: Учебник. СПб.: ВУС, 2002.
- 4. Организация связи в мотострелковой (танковой) дивизии: Альбом схем. СПб.: ВУС, 2002.
- 5. Боевой Устав Сухопутных войск. Часть 1 и 2.
- 6. Организация связи в частях и подразделениях Сухопутных войск. Учебное пособие. МИРЭА-2010 год.

#### Введение

В условиях современного общевойскового боя радиосвязь наиболее полно отвечает потребностям системы управления батальона. Радиосвязь является важнейшим, а во многих случаях и единственным средством обеспечения управления подразделениями.

Сеть радиосвязи составляет основу системы связи батальона. Радиосвязь в мотострелковом батальоне организуется с таким расчетом, чтобы переход от одного вида боя (действий) к другому не приводил к существенным изменениям в структуре сети радиосвязи.

Основным способом организации радиосвязи в мотострелковом батальоне является радиосеть, а основным видом связи — телефонная связь.

# Первый учебный вопрос

#### 1. Факторы, определяющие организацию связи в мсб (тб) и адн.

При обсуждении *первого учебного вопроса занятия* преподавателю рекомендуется вызывает поочередно для ответов на вопросы двух студентов для ответов на вопросы:

- . факторы, определяющие организацию связи в мсб (мб);
- . факторы, определяющие организацию связи в адн.

#### Ответ на первый подвопрос:

На организацию связи в мсб (тб) оказывают влияние следующие факторы:

- боевой состав;
- вид боя, характер действий и условия вступления в бой;
- роль и место мсб (тб) в боевом порядке бригады, боевая задача батальона;
- принятая система управления и организация взаимодействия;
- возможности противника по поражению системы управления и средств связи;
- характер местности, время года и суток.

Кроме того, на организацию связи в батальоне существенное влияние оказывает наличие сил и средств связи, а также ресурса времени на развертывание системы связи.

**Боевой состав** *мсб* (*мб*) оказывает влияние на количество корреспондентов в радиосетях командира и начальника штаба, количество направлений проводной связи, а следовательно, этим будет определяться расход сил и средств связи, что очень важно знать для организации и обеспечения связи начальнику связи.

В настоящее время  $mc\delta$  может действовать на БМП или БТР и входить в состав мсбр или тбр. В  $mc\delta p$  на БМП входит самоходный  $a\partial h$ , а в  $mc\delta p$  на БТР –  $a\partial h$  на механической тяге.

Мотострелковый батальон на БМП состоит из управления и штаба батальона, трех мотострелковых рот ( $\mathit{мcp}$ ), самоходной артиллерийской батареи ( $\mathit{ca6amp}$ ) — 120 мм орудий «НОНА-С», противотанкового взвода ( $\mathit{nmb}$ ), зенитного ракетного взвода ( $\mathit{spb}$ ), разведывательного взвода ( $\mathit{pb}$ ), инженерно-саперного взвода, взвода связи, взвода материального обеспечения ( $\mathit{smo}$ ), взвода технического обеспечения ( $\mathit{smo}$ ) и медицинского взвода.

В состав танкового батальона входят управление и штаб батальона, три танковые роты, взвод связи, взвод материального обеспечения, взвод технического обеспечения и медицинский взвод.

**Роль и место** *мсб (мб)* в боевых действиях мотострелковой бригады (мсбр) определяется поставленной ему задачей и местом в боевом порядке бригады. От роли и места мсб (mб) в боевом порядке бригады зависит построение боевого порядка батальона, средства усиления, его боевые задачи, что, в свою очередь, оказывает влияние на пространственные показатели системы связи, продолжительность его функционирования.

Мотострелковый (танковый) батальон может обороняться в первом или во втором эшелоне бригады, на передовой позиции, в качестве передового отряда – в полосе обеспечения, составлять общевойсковой резерв или находиться в противодесантном резерве.

В обороне мсб (тб) назначается район обороны шириной 3 - 5 км, глубиной 2 - 2,5 км.

Мотострелковый (танковый) батальон может **наступать** в первом эшелоне бригады, составлять ее второй эшелон как общевойсковой резерв, действовать в качестве авангарда передового, рейдового, специального, обходящего и разведывательного отряда, морского десанта и выполнять другие задачи. Батальон наступает на фронте до 2 км, а на участке прорыва с применением только обычного оружия до 1 км.

Батальону указывается ближайшая задача, дальнейшая задача и направление дальнейшего наступления. Глубина задач может быть: ближайшей 1-1,5 км, последующей – 3-5 км.

Для выполнения боевых задач, обеспечения быстрого маневра в ходе боя и наиболее полного использования условий местности батальон развертывается в **боевой порядок**. В зависимости от построения боевого порядка будут зависеть направления прокладки проводных линий связи, их протяженность, маскировка, охрана и оборона, а также качество связи радиосредствами.

Для ведения боя мсб (тб) принимает боевой порядок, который состоит из:

- подразделений первого эшелона;
- подразделений второго эшелона или резерва;
- огневых средств и средств ПВО;
- подразделения тылового, технического и медицинского обеспечения.

Вид боевых действий оказывает влияние на организацию и обеспечение связи следующим образом:

- если это оборона, то основные задачи управления подразделениями батальона необходимо решать по проводным средствам связи, а радио иметь как резерв;
- при наступлении с ходу управление подразделениями должно осуществляться по проводным средствам связи в исходном районе, а при выдвижении на рубеж перехода в атаку –посыльными связными и сигнальными средствами; радио использовать категорически запрещается до начала наступления;
- при наступлении из непосредственного соприкосновения с противником управление подразделениями батальона должно осуществляться по проводным средствам до начала атаки, по радио в ходе наступления.

**Управление подразделениями** командир батальона (дивизиона) осуществляет лично со своего КНП путем отдачи устных боевых приказов и распоряжений, а также путем подачи команд и сигналов по техническим средствам связи.

КНП командира батальона в наступательном бою перемещается за ротами 1-го эшелона на удалении не более 300 м в таком месте, откуда он может наблюдать за действиями подразделений и управлять их боевыми действиями. В обороне КНП располагается на удалении до 2-х км от линии соприкосновения войск.

Для обеспечения тесного взаимодействия между артиллерийскими и мотострелковыми (танковыми) подразделениями их пункты управления совмещаются или располагаются в непосредственной близости. Если дивизион назначен для поддержки батальона или придан ему, то КНП  $a\partial H$ , как правило, располагается совместно с КНП  $mc\delta$   $(m\delta)$ .

При раздельном размещении КНП  $a\partial H$  и КНП  $mc\delta$  ( $m\delta$ ) между ними должна быть установлена надежная связь.

Начальник связи (HC), командир взвода связи (управления) всегда должен знать, где находятся пункты управления батальона (дивизиона) подчиненных и взаимодействующих подразделений.

Важнейшим фактором, влияющим на организацию и обеспечение связи является наличие сил и средств связи. Надежность связи будет зависеть от количества личного состава подразделения связи, его обученности, наличия в достаточном количестве и технической готовности средств связи.

# Ответ на второй подвопрос первого вопроса:

Артиллерийский дивизион является основным огневым тактическим подразделением артиллерии. Организационно данное подразделение входит в состав мотострелковой (танковой) бригады. Решение этих задач во многом зависит от условий, определяющих организацию и обеспечение связи в бою.

На организацию связи в адн оказывают влияние следующие факторы:

- боевой состав;
- вид боя, характер действий и условия вступления в бой;
- роль и место адн в боевом порядке бригады;
- принятая система управления и организация взаимодействия;
- возможности противника по поражению системы управления и средств связи;
- характер местности, время года и суток.

Кроме того, на организацию связи в дивизионе существенное влияние оказывает наличие сил и средств связи, а также ресурса времени на развертывание системы связи.

**Боевой состав** *адн* оказывает влияние на количество корреспондентов в радиосетях командира и начальника штаба, количество направлений проводной связи, следовательно, этим будет определяться расход сил и средств связи, что очень важно знать для организации и обеспечении связи начальнику связи.

Артиллерийский дивизион организационно включает управление и штаб дивизиона, три артиллерийских батареи, взвод управления и взвод обеспечения, медицинский пункт.

Артиллерийский дивизион *мсбр*, как правило, действует самостоятельно в непосредственном подчинении командира бригады, а иногда может придаваться батальону первого эшелона, действующему на главном направлении. При недостатке приданной артиллерии он может включаться в состав бригадной артиллерийской группы.

Дивизион, поддерживающий наступление общевойсковых подразделений, обеспечивает фланги наступающих войск и закрепление ими захваченных рубежей.

Кроме этого, *адн* в наступлении может поддерживать ввод в бой второго эшелона (резерва), а также воспрещать обход противнику и закрепление его на новых рубежах.

Для выполнения боевых задач, обеспечения быстрого маневра в ходе боя и наиболее полного использования условий местности дивизион развертывается в **боевой порядок**. От построения боевого порядка будут зависеть направления прокладки проводных линий связи, их протяженность, маскировка, охрана и оборона, а также качество связи радиосредствами.

Боевой порядок адн включает:

- боевые порядки батарей;
- командно-наблюдательный пункт;
- пункт управления огнем;
- передовой (боковой) наблюдательный пункт адн.

Вид боевых действий оказывает влияние на организацию и обеспечение связи следующим образом:

- в обороне основные задачи управления подразделениями и огнем дивизиона необходимо решать по проводным средствам связи, а радио иметь как резерв;
- при наступлении с ходу управление подразделениями в исходном районе должно осуществляться по проводным средствам связи, радиосредства использовать категорически запрещается до начала наступления;
- при наступлении из непосредственного соприкосновения с противником управление подразделениями дивизиона должно осуществляться по проводным средствам до начала атаки, по радио в ходе наступления.

Для управления подразделениями и огнем, ведения разведки в артиллерийском дивизионе **создаются** следующие **пункты управления**:

- командно-наблюдательный пункт (КНП);
- пункт управления огнем (ПУО);
- передовой (боковой) наблюдательный пункт (ПНП, БНП).

Командно-наблюдательный пункт (КНП) дивизиона предназначен для управления огнем и маневром дивизиона, для разведки противника и местности и наблюдения за действиями своих войск.

Штаб дивизиона и часть личного состава взвода управления со средствами связи располагаются, как правило, в районе огневых позиций батарей и составляют ПУО адн.

Для ведения разведки противника и просмотра ближних подступов к переднему краю своих войск, а также для корректировки огня по целям, не наблюдаемых с КНП, создаются передовой наблюдательный пункт (ПНП) и боковой наблюдательный пункт (БНП) адн.

Для обеспечения тесного взаимодействия между артиллерийскими и мотострелковыми (танковыми) подразделениями их пункты управления совмещаются или располагаются в непосредственной близости. Если дивизион назначен для поддержки батальона или придан ему, то КНП  $a\partial h$ , как правило, располагается совместно с КНП  $mc\delta$ .

При раздельном размещении КНП адн и КНП  $mc\delta$  ( $m\delta$ ) между ними должна быть установлена надежная связь. При этом ответственность за обеспечение связи возлагается на НС  $a\partial h$ .

Начальник связи - командир взвода управления всегда должен знать, где находятся пункты управления дивизиона, подчиненных и взаимодействующих подразделений.

Важнейшим фактором, влияющим на организацию и обеспечение связи является наличие сил и средств связи. Надежность связи будет зависеть от количества личного состава подразделения связи, его обученности, наличия в достаточном количестве и технической готовности средств связи.

# Ответ на второй учебный вопрос: Задачи связи, система связи в мсб (тб) и адн.

# **Ответ на первый подвопрос** (Задачи связи в мсб (тб) и адн):

Исходя из боевых задач, вида боевых действий, определяются основные и выделяются частные задачи связи в  $mc\delta$   $(m\delta)$ .

#### К основным задачам относятся:

- обеспечение устойчивой связи со штабом бригады и своевременного приема сигналов боевого управления;
- обеспечение командиру и штабу батальона непрерывного управления подчиненными и приданными подразделениями в любых условиях обстановки;
- обеспечение четкого взаимодействия с соседними подразделениями по фронту, между артиллерийскими, зенитно-ракетными и мотострелковыми (танковыми) подразделениями и между подчиненными подразделениями батальона;
- доведение до подчиненных и приданных подразделений сигналов оповещения о непосредственной угрозе применения противником ОМП, а также своих ядерных ударах, оповещение о воздушном противнике, о радиоактивном, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении;
- управление подразделениями боевого, тылового, технического обеспечения боевых действий.

#### К частным задачам связи в мсб (мб) можно отнести:

- восстановление управления и связи при выходе из строя КНП батальона (дивизиона);
- скрытое управление подразделениями при занятии и подготовке обороны, при выдвижении на рубеж перехода в атаку;
- управление подразделениями первого эшелона, артиллерией, огневыми и зенитными средствами при организации боя по удержанию переднего края обороны и при прорыве переднего края в наступлении;
- непрерывное управление подразделениями, действующими в окружении, при проведении контратаки, уничтожению вклинившегося противника и при вводе в бой второго эшелона или резерва.

#### Ответ на второй подвопрос (система связи в мсб (тб) и адн):

Для выполнения задач, стоящих перед связью в мсб (тб) создается система связи.

Система связи батальона — это совокупность узлов связи пунктов управления и оконечных станций подчиненных и приданных подразделений, соединенных между собой линиями связи в порядке, соответствующем принятой организации управления подразделениями и поставленных перед ними задачами.

**Узел связи** — организационно-техническое объединение сил и средств связи и автоматизированного управления, развернутых на пункте управления для обмена информацией в процессе управления подразделениями.

Узлы связи в системе связи соединяются линиями связи.

 $\it Линия \, censu$  — элемент системы связи, обеспечивающий образование каналов передачи первичной сети, имеющих общую среду распространения, а также силы и средства их обслуживания.

**Линии прямой связи** между пунктами управления развертываются мобильными средствами и предназначаются для обеспечения связи непосредственно между узлами связи пунктов управления. Для их развертывания применяются радио и проводные средства связи.

**Линии связи привязки** предназначены для передачи каналов связи, образованных опорной сетью, а также каналов государственной сети связи на узлы связи пунктов управления. Для их развертывания применяются проводные средства связи.

**Орган технического обеспечения связи и АСУ** предназначен для восполнения подразделений в средствах связи и автоматизации управления, поддержания их в постоянной готовности к применению, обеспечения безотказной работы, быстрого восстановления (ремонта) при повреждениях и возвращения в строй.

**Резерв сил и средств связи** предназначен для решения задач, вызванных изменениями обстановки. Он создается за счет штатных средств подразделений связи. Израсходованные резервы должны в возможно короткие сроки восстанавливаться.

*Орган управления связью* - создается для обеспечения устойчивости функционирования системы связи, комплексов средств автоматизации в любых условиях обстановки.

Система связи обеспечивает ведение переговоров, передачу, прием и доставку сообщений (боевых документов), обмен данными в автоматизированных и специальных системах. Создание (развертывание) системы связи осуществляется в соответствии с принятой организацией управления, решаемыми задачами и основными принципами организации связи

# Ответ на третий учебный вопрос

#### Силы и средства связи мсб (тб) и адн.

Рассматривая *третий учебный вопрос* (Силы и средства связи *мсб* (*тб*) и *адн*), преподаватель вызывает поочередно для ответов на вопросы трех студентов:

- дать характеристику сил и средств связи взвода связи мсб;
- дать характеристику сил и средств связи взвода связи тб;
- дать характеристику сил и средств связи других подразделений мсб;
- дать характеристику сил и средств связи взвода управления адн.

# Ответ на первый подвопрос:

В  $\mathit{мсб}$  ( $\mathit{mб}$ ) систему связи развертывает и обслуживает взвод связи. Кроме того, для развертывания и обслуживания системы связи привлекаются силы и средства связи подчиненных подразделений.

Для выполнения задач по связи в мсб (тб) имеется взвод связи.

*Взвод связи мсб* предназначен для развертывания и эксплуатационного обслуживания УС КНП батальона и обеспечения связи командиру и штабу батальона с командиром и штабом бригады, с командирами подчиненных, приданных и взаимодействующих подразделений и организации внутренней связи на КНП.

Взвод связи мсб состоит из двух отделений управления и отделения связи.

Отделения управления предназначены для обеспечения связи командиру, начальнику штаба батальона с командиром и штабом полка, с подчиненными, приданными и поддерживающими объектами управления. В отделении управления командира батальона

имеется КШМ Р-149БМР, а в отделении управления начальника штаба командирская машина БМП-2КМ (БТР-80К).

Отделение связи предназначено для обеспечения радио- и проводной связи командиру и штабу батальона с подчиненными подразделениями, а также для развертывания и обслуживания УС КНП батальона и организации внутренней связи на нем.

В отделении связи имеются:

P-163-10 V=5, P-163-1 V=15, P-168 M U=20 (маскиратор речи), P-162-0,1=13, P-162 U=36, U=10 V=10, U=10 V=10

Если *мсб* на БТР, то в отделении управления вместо БМП-2К имеется БТР-80К, а в отделении связи вместо БМП-2 - БТР-80.

#### Ответ на второй подвопрос:

Взвод связи *тб* имеет организационную структуру такую же, как и в *мсб*. Однако состав средств связи в нем существенно отличается. Так, в отделении управления командира батальона вместо КШМ P-149БМР имеется командирский танк T-80УК (T-72УК), в котором установлены радиостанции P-173M = 1, P-173 $\Pi$  = 1, P-134M = 1. В отделении связи имеются; P-163-10У = 1,  $\Pi$ -193M2 = 1,  $\Pi$ -2 = 13 км,  $\Pi$ -10 = 1.

# Ответ на третий подвопрос:

В состав взвода управления самоходной артиллерийской батареи мсб входит отделение связи, в котором имеются: P-163-10 y = 4,  $\Pi-2 = 4$  км.

В противотанковом взводе мсб имеются: P-163-1 У = 4 и по одной P-173 М в каждом из трех БМП (БТР).

В зенитном ракетном взводе мсб имеются радиостанции P-162-0,1=4,  $P-162\Pi=6$ , предназначенные для стрелков зенитчиков.

В разведывательном взводе мсб имеется три разведывательно-боевых машины БРМ-1К (P-134M = 1, P-173 = 1, T-235V = 1, T-240Z = 1).

Носимые радиостанции взвода связи мсб выделяется в подчиненные подразделения. В каждую мотострелковую роту выдается: P-163-10V по одной, P-163-1V — по четыре, P-162-0,1 — по три,  $P-162\Pi$  — по девять.

Радиостанции Р-163-10У используются для обеспечения связи командиров мотострелковых рот с командиром мсб. Радиостанции Р-163-1У - для связи командиров мотострелковых взводов с командирами мотострелковых рот при действии их в пешем порядке. Радиостанции Р-162-0,1 и Р-162П предназначены для организации связи командирам взводов с командирами отделений при действии их также в пешем порядке.

Штатные носимые радиостанции противотанкового взвода используются для обеспечения связи командиру подразделения с боевыми расчетами.

Носимые радиостанции могут выделяться также на пункт технического наблюдения, химический наблюдательный пост, в БТР начальника штаба батальона, в противотанковый и зенитный ракетный взводы.

В качестве подвижных средств связи используются назначенные от подразделений батальона пешие посыльные и БМП (БТР).

Сигнальные средства связи (ракеты, флажки, фонари и т.д.) входят в состав экипировки командиров подразделений. Порядок их применения определяется командиром, организующим сигнальную связь.

#### Ответ на четвертый подвопрос:

В *адн* систему связи развертывает взвод управления. Кроме того, для развертывания и обслуживания системы связи привлекаются силы и средства связи подчиненных подразделений. (Слайд)

В самоходном артиллерийском дивизионе полка на вооружении состоит комплекс машин боевого управления "Капустник-С" (1В127).

*Взвод управления садн* предназначен для обеспечения связи командиру и штабу дивизиона со старшим командиром (штабом), с подчиненными и взаимодействующими

подразделениями, с ПУО, ПНП (БНП)  $a\partial H$ , а также для ведения разведки противника и местности, наблюдения за результатами стрельбы и корректировки огня.

В состав взвода управления входят:

- отделение управления;
- два отделения машин боевого управления;
- отделение разведки и сопряженного наблюдения.

Отделения машин боевого управления предназначены для обеспечения радиосвязи командиру и штабу дивизиона со старшим командиром (штабом), с подчиненными и взаимодействующими подразделениями и с ПНП (БНП)  $a\partial H$ .

На вооружении 1-го отделения имеется машина боевого управления командира дивизиона 1В156. Используется как подвижный пункт управления командира дивизиона и развертывается на КНП дивизиона.

На вооружении 2-го отделения имеется машина боевого управления начальника штаба дивизиона 1В157. Используется как подвижный пункт управления начальника штаба дивизиона и развертывается на пункте управления огнем дивизиона (ПУО).

Отделение управления предназначенного для развертывания и обслуживания телефонной станции, обеспечения командиру и штабу дивизиона проводной связи с элементами боевого порядка адн и приема метеоданных.

На вооружении отделения имеется:

- переносная радиостанция Р-163-10У. Предназначена для обеспечения связи командиру дивизиона при нахождении его вне подвижного пункта управления;
- радиоприемник Р-326М для приема метеоданных от подвижной артиллерийской радиотехнической метеостанции;
- телефонный коммутатор малой емкости П-193M2 для оборудования телефонной станции на УС КНП адн;
- полевой телефонный кабель  $\Pi$ -2 = 12 км для обеспечения проводной связи с элементами боевого порядка адн;
  - телефонных аппаратов ТА-57 = 12 шт.

Отделение разведки и сопряженного наблюдения предназначено для ведения разведки противника и местности, для засечки целей, наблюдения за результатами стрельб и корректировки огня.

На вооружении отделения имеется ПРП-4 (подвижный разведывательный пункт), он может быть использован и как передовой (боковой) наблюдательный пункт дивизиона, и как артиллерийская разведывательная группа. ПРП-4 смонтирован на базе БМП-1 и имеет средства связи (P-171M = 1; P-163-10 $\mathrm{Y}$  = 1; TA-57 = 2;  $\mathrm{\Pi}$ -2 = 0.5 км).

Для перевозки личного состава и имущества связи взвода управления имеется автомобиль ГАЗ-66.

В каждой артиллерийской батарее во взводе управления имеется отделение управления командира батареи (1В158), отделение управления старшего офицера батареи (1В159) и отделение управления.

Взвод управления предназначен для обеспечения связи командиру батареи с командиром дивизиона, с ПНП (БНП) батареи, с огневыми взводами и взаимодействующими подразделениями.

На вооружении отделения управления имеется:

- переносная радиостанция УКВ диапазона P-163-10У, которая используется для обеспечения связи при нахождении командира батареи вне подвижного пункта управления;
- полевой телефонный кабель  $\Pi$ -2 = 8 км используется для обеспечения проводной связи от КНП с элементами боевого порядка батареи;
  - телефонные аппараты ТА-57 = 8 шт.;
  - полевое зарядное устройство ПЗУ-5 для зарядки аккумуляторных батарей;
  - ГАЗ-66 для перевозки личного состава и имущества связи.

Все машины боевого управления смонтированы на базе многоцелевого бронированного тягача МТ-ЛБУ.

# Ответ на четвёртый учебный вопрос:

# Организация радиосвязи в мсб (тб) и адн в основных видах боя.

При рассмотрении четвёртого вопроса рекомендуется заслушать трёх студентов по подвопросам:

- связь радиосредствами в мсб (тб) и адн со старшим штабом;
- связь радиосредствами в  $mc\delta$  ( $m\delta$ ) u  $a\partial h$  с подчиненными подразделениями и в подчиненных подразделениях;
  - связь взаимодействия радиосредствами.

#### Ответ на первый подвопрос:

#### Рассмотрим организацию радиосвязи со старшим штабом.

Радиосвязь со старшим штабом при действии батальона в составе бригады или в качестве элемента боевого порядка войсковой группировки обеспечивается в соответствии с распоряжением по связи штаба бригады.

При действии мотострелкового батальона в составе бригады, радиосвязь между командирами батальона и бригады обеспечивается по УКВ и КВ радиосетям командира мотострелковой бригады. В этих радиосетях обеспечивается засекреченная телефонная связь с использованием радиостанций P-171M и P-134M и аппаратуры Т-240Д и Т-230-1A из состава КШМ командира батальона. В состав этих радиосетей входят станции командиров других мотострелковых и танкового батальона бригады.

Связь начальника штаба батальона с начальником штаба бригады обеспечивается по УКВ радиосети штаба бригады. Для этого используется радиостанция Р-173М из состава БМП-2К начальника штаба. В радиосети обеспечивается открытая телефонная связь. В состав этой радиосети входят станции НШ других мотострелковых и танкового батальонов

Обмен сообщениями в виде данных осуществляется командиром батальона с должностными лицами КП (начальником штаба, начальниками артиллерии и разведки), ТПУ (заместителями командира по тылу и вооружению) полка и командирами других мотострелковых и танкового батальонов.

В случае отсутствия ПЭВМ обмен сообщениями возможен с использованием клавиатуры и табло аппаратуры передачи данных Т-235. Состав радиосети и вид связи позволяет обеспечивать не только связь со старшим штабом, но и связь взаимодействия с командирами батальонов бригады.

Радиосвязь между КНП батальона и КП бригады обеспечивается также по радиосети связи с подвижными объектами бригады. В данной сети связь осуществляется с использованием радиостанции Р-163-10В из состава КШМ. При этом между КНП батальона и КП бригады образуется дуплексный радиоканал, который засекречивается аппаратурой Т-240Д. Это позволяет обеспечивать командиру батальона связь с должностными лицами КП бригады.

В случае усиления батальона артиллерийским подразделением (сабатр, садн) его командир размещается на КНП батальона. При этом обеспечивается связь по радиосети между ним и начальником артиллерии бригады.

Радиосеть начальника артиллерии бригады может быть использована для связи взаимодействия с поддерживающей артиллерией, а также в качестве обходного канала связи с командиром бригады.

Для решения вопросов тылового и технического обеспечения предусматривается включение радиостанций заместителя командира по тылу и вооружению батальона в радиосети начальника тыла и заместителя командира по вооружению бригады. Для этой цели может использоваться радиостанции транспортных БТР взвода связи. В данных радиосетях обеспечивается открытая ТФ связь.

В случае поражения КП бригады и приеме управления бригадой командиром батальона связь с командиром войсковой группировки устанавливается путем вхождения радиостанции P-171M и P-134M в радиосети командира группировки. При действии батальона в качестве элемента боевого порядка группировки связь командира батальона с командиром группировки устанавливается в радиосетях командира группировки на радиостанциях P-171M и P-134M. При этом связь с КП бригады сохраняется по радиосети штаба и обмена данными бригады.

Радиостанция P-163-10B включается в сеть связи с подвижными объектами ближнего ПУ бригады или группировки.

При действии батальона в качестве тактического воздушного десанта связь между командирами батальона и войсковой группировки обеспечивается по радиосети управления тактическим воздушным десантом. Данная сеть может быть организована как в УКВ, так и в КВ диапазоне.

Для обеспечения связи в KB радиосети батальону выделяется дополнительно носимая радиостанция KB диапазона P-143. В этой же радиосети обеспечивается взаимодействие с бригадой, действующей навстречу батальону.

Вариант организации радиосвязи мотострелкового батальона со старшим штабом с использованием существующих средств связи приведен на рис.1.




Рис.1. Организация радиосвязи мотострелкового батальона со старшим штабом

# Ответ на второй подвопрос:

#### Рассмотрим организацию радиосвязи с подчиненными подразделениями.

Радиосвязь в батальоне организуется с подчиненными штатными, приданными подразделениями, элементами боевого порядка, органами всестороннего обеспечения. Кроме этого, штаб батальона организует и обеспечивает связь в подчиненных штатных подразделениях. Для обеспечения управления в батальоне создаются три УКВ радиосети: две радиосети командира батальона и одна радиосеть тылового и технического обеспечения.

В состав первой радиосети командира *мсб* включается радиостанция командира батальона на КНП и радиостанции командиров всех штатных боевых подразделений – мотострелковых рот, минометной батареи, противотанкового и гранатометного взводов, разведывательного взвода и инженерно-саперного взвода. Для обеспечения связи в этой сети на КНП батальона используется радиостанция P-173 из состава КШМ. В подразделениях батальона в эту сеть включаются радиостанции P-159M (P-168), приданные им из состава взвода связи. На марше и в ходе боя при действиях на боевых машинах, командиры подразделений используют радиостанции БТР P-173.

В радиосети обеспечивается засекреченная телефонная связь с использованием аппаратуры Т-240С. При использовании радиостанций бронеобъектов в радиосети может быть обеспечена только открытая телефонная связь. Связь по радиосети командира батальона с командиром минометной батареи обеспечивается на марше, расположении батальона на месте, в обороне до перехода противника в наступление. В ходе боя командир батареи, как правило, будет находиться на КНП рядом с командиром батальона.

Таким образом, в состав первой сети командира батальона входят 6-8 корреспондентов. Состав сети практически не меняется в любых тактических условиях. Данная радиосеть позволяет управлять основными элементами боевого порядка батальона в бою. Она является основной, постоянно действующей в полевых условиях.

Состав второй радиосети командира мотострелкового батальона зависит от тактических условий и может иметь 6-10 корреспондентов. Как правило, в её состав включаются радиостанции элементов боевого порядка батальона (бронегруппы, огневых засад), органов боевого обеспечения (боевого разведывательного дозора, боевого охранения, постов обозначения) и приданных подразделений. Для обеспечения связи в этой

сети в подразделениях используются радиосредства бронеобъектов, носимые радиостанции Р-158(Р-168). Поэтому в ней обеспечивается открытая телефонная связь.

Данная радиосеть является дополнительной, она вводится в действие по мере необходимости, как правило, в бою. При необходимости обеспечить связь с 1-3 корреспондентами данной сети эти корреспонденты могут быть включены в первую радиосеть командира *мсб*. Открывать работу во второй радиосети для связи с 1-3 корреспондентами нецелесообразно. Для обеспечения связи в этой радиосети командира батальона задействуется вторая радиостанция P-173M из машины управления НШ батальона.

Для обеспечения связи с подразделениями и органами тылового и технического обеспечения создается радиосеть тылового и технического обеспечения. В ее состав входят радиостанции КНП батальона, взвода обеспечения, медицинского пункта, пункта технического наблюдения, ремонтно-эвакуационной группы, тягача. В нее могут входить радиосредства поврежденных БТР и командиров подразделений батальона. Для обеспечения связи в данной сети используется вторая радиостанция машины управления БМП-2К НШ батальона.

В случае, когда вторая радиостанция P-173 задействована для обеспечения связи в радиосети командира батальона, в радиосеть тылового и технического обеспечения включается радиостанция транспортного БТР взвода связи. Во взводе обеспечения и медицинском пункте используются радиостанции P-159M(P-168). На пункте технического наблюдения, в ремонтно-эвакуационной группе, на тягачах для связи задействуются радиостанции бронетранспортеров. В радиосети обеспечивается открытая телефонная связь.

В радиосети тылового и технического обеспечения связь обеспечивается с 3-5 корреспондентами. Причем связь с командиром взвода обеспечения, медицинским пунктом, ремонтно-эвакуационной группой необходимо обеспечивать практически во всех тактических условиях. Поэтому в полевых условиях данная радиосеть является постоянно действующей.

Радиосвязь с командиром приданной танковой роты обеспечивается путем вхождения в радиосеть этого подразделения.


Таким образом, связь командованию и штабу батальона с подчиненными подразделениями, элементами боевого порядка, органами всестороннего обеспечения осуществляет по двум постоянно действующим и одной дополнительной радиосети батальона.

Вариант организации радиосвязи в мотострелковом батальоне с подчиненными подразделениями с использованием существующих средств связи приведен на рис.2.

# Рассмотрим организацию радиосвязи в подчиненных подразделениях батальона.

В каждой мотострелковой роте организуется радиосеть командира роты (рис.3). В ее состав включается радиостанции командира роты, командиров взводов, командира противотанкового отделения. Кроме этого в нее могут входить радиосредства командиров бронегруппы и огневых засад, приданного танкового подразделения. Для обеспечения связи используются носимые радиостанции P-158 (P-168), которые придаются ротам из взвода связи батальона и радиостанции P-173 боевых машин.

В бронегруппе, приданном танковом подразделении и огневых засадах используются радиостанции бронеобъектов Р-173. В радиосети обеспечивается открытая телефонная связь. При потере связи командира батальона с одним из командиров рот в радиосети командира батальона управление данным подразделением может быть восстановлено путем вхождения радиостанции командира батальона в радиосеть командира роты. Аналогично обеспечивается управление в батальоне на инстанцию вниз (до мотострелкового взвода).



#### Рис. 1. Организация радиосвязи с подчиненными.

В минометной батарее организуется радиосеть командира батареи. Состав этой радиосети включает радиостанции командира батареи, передового наблюдательного пункта и командира взвода, который назначается старшим офицером на огневых позициях батареи. Связь в радиосети обеспечивается на радиостанциях P-159M (P-168).

При наличии в батальоне достаточного количества аппаратуры Т-240С в радиосети обеспечивается засекреченная телефонная связь.

Связь командиров противотанкового и гранатометного взводов обеспечивается по соответственным взводным радиосетям на штатных радиостанциях P-158 (P-168).

Организация радиосвязи в мотострелковом батальоне на существующем комплекте радиосредств не в полной мере учитывает потребности системы управления батальона в различных тактических условиях. Так, управление с использованием радиосредств в основных боевых подразделениях — мотострелковых ротах и минометной батареи — доведено только до командиров взводов. Это не позволяет осуществлять эффективное управление мотострелковыми отделениями и огневыми средствами взводов. Носимый комплект радиосредств батальона не в полной мере учитывает возможность обеспечения радиосвязи командиру и штабу батальона при действии без тяжелого вооружения.

Эти недостатки предполагается устранить при оснащении мотострелковых батальонов новым комплексом радиосредств тактического звена управления Р-168.

Особенности организации радиосвязи в  $mc\delta$  со старшим штабом (рис.4) и организации связи с подчиненными подразделениями (рис.5) заключается в том, что радиосвязь может быть обеспечена штатным комплектом радиосредств батальона при действии его как с тяжелым вооружением, так и без него. При действии  $mc\delta$  без тяжелого вооружения носимые радиостанции взвода связи развертываются на УС КНП батальона и обеспечивают связь командованию и штабу батальона.

При оснащении батальона радиосредствами комплекса P-168 основные изменения произойдут в организации радиосвязи в подчиненных подразделениях *мсб* (рис.6). Включение в комплект радиосредств батальона портативных радиостанций P-168-0,1 звена взвод – отделение позволяет организовывать радиосети в каждом мотострелковом взводе. При этом состав радиосети будет следующий: радиостанции командира взвода, командиров мотострелковых отделений, снайперов, пулеметчиков и гранатометчиков отделений, линейных БТР. В ходе боя радиостанции снайпера, пулеметчика, гранатометчиков и линейных БТР будут использоваться в основном на прием, для получения команд целеуказания.

В минометной батарее организуются радиосети огневых взводов на радиостанциях Р-168-0,5-3М.

# Ответ на пятый учебный вопрос:

**Организация связи проводными средствами в мсб (тб) и адн в основных видах боя** При рассмотрении пятого вопроса рекомендуется заслушать трёх студентов по подвопросам:

- связь проводными средствами в *мсб* в основных видах боя;
- связь проводными средствами в тб в основных видах боя;
- связь проводными средствами в адн в основных видах боя.

# Ответ на первый подвопрос:

Проводная связь обладает рядом положительных качеств, которые определяют ее широкое применение при организации и обеспечении связи. Важнейшим из этих качеств

- простота обеспечения и удобство пользования;
- относительно высокая скрытность передаваемой информации;
- слабая подверженность помехам;
- независимость качества связи от времени года, суток и погодных условий.

Однако при организации и обеспечении связи проводными средствами начальник связи должен учитывать и недостатки, присущие средствам связи. Основными из них являются:

- большая уязвимость проводных линий связи от ударной волны ядерных взрывов, огня артиллерии и ударов авиации противника, от своих танков и БМП;
- сложность прокладки и снятия кабельных линий связи через труднопроходимые и зараженные участки местности;
  - громоздкость материальной части;
- малая скорость при прокладке и снятии линий связи на информационных направлениях;
- потребность большого количества сил и средств для прокладки (снятия), обслуживания и охраны линий связи.

Однако, учитывая указанные выше достоинства и недостатки, проводная связь находит широкое применение при организации связи в  $mc\delta$ :

- в исходном положении при наступлении из непосредственного соприкосновения с противником;
  - в исходном районе при наступлении с ходу;
  - в обороне;
  - на переправах;
  - для обеспечения внутренней связи на КНП мсб.

Для организации и обеспечения связи проводными средствами в мсб имеется (слайд):

#### во взводе связи в отделении связи:

- кабель **П-2** = 20 км;
- коммутатор  $\Pi$ -193M2 = 2;
- TA-57 = 20.

#### во взводе управления сабатр:

- кабель  $\Pi$ -2 = 4 км;
- TA-57 = 4.

Проводная связь в *мсб* организуется от УС КНП батальона. Основным способом организации связи является направление проводной связи.

**Направление проводной связи** - способ организации связи между двумя ПУ (командирами, штабами) (рис. 1).




Рис. . Направление проводной связи

#### Достоинства направления:

проводная связь, организованная по направлениям, придает большую устойчивость всей системе связи, т.к. при повреждении какой-либо одной линии связь нарушается только с одним из ПУ. Кроме того, такой способ организации проводной связи обеспечивает большую пропускную способность всей системы связи.

#### Недостатки направления:

организация связи проводными средствами по направлениям замедляет установление связи, требует повышенного расхода сил и средств и исключает маневр каналами связи между направлениями.

При недостатке проводных средств связи, связь с несколькими подразделениями может обеспечиваться по одной линии.

Вопросы организации и обеспечения связи проводными средствами целесообразно рассматривать в следующей последовательности:

- 1. Использование проводной связи в данном виде боя.
- 2. Чьим распоряжением организуется, от каких ПУ.
- 3. Чьими силами и средствами обеспечивается.
- 4. С кем и какими способами устанавливается (доложить от каждого ПУ).
- 5. Тип применяемого кабеля.
- 6. Обходные пути обеспечения проводной связи.
- 7. Меры по повышению живучести проводной связи.

Проводная связь с командиром и штабом бригады обеспечивается силами и средствами роты связи бригады согласно распоряжения по связи штаба бригады. В батальоне проводная связь организуется с командирами мотострелковых рот, самоходной артиллерийской батареи, противотанкового взвода, зенитного ракетного взвода, разведывательного взвода, командирами взводов технического обеспечения, материального обеспечения, медицинским пунктом, постом обозначения и пунктом технического наблюдения батальона.

Предусматривается организация проводной связи с командирами боевого охранения, бронегруппы и огневой засады батальона, а также с наблюдательными постами.

Проводные линии прокладываются и обеспечиваются силами и средствами взвода связи батальона.

В обороне  $mc\delta$  может усиливаться танковыми, артиллерийскими, инженерносаперными и огнеметными подразделениями. Проводная связь от КНП  $mc\delta$  организуется с командирами всех подразделений, которые остаются в непосредственном подчинении командира батальона.

<u>От пунктов управления приданной артиллерии проводные линии прокладываются силами и средствами артиллерийского подразделения.</u> Как правило, КНП артиллерийского подразделения совмещается с КНП батальона. В этом случае ПНП (БНП) может развертываться на КНП одной из рот первого эшелона. Поэтому проводные линии артиллерии могут образовывать обходные направления связи с командиром роты первого эшелона.

Для управления боем за удержание позиций боевого охранения командир батальона может выдвигать КНП в опорный пункт одной из рот первого эшелона. Поэтому проводную линию к КНП боевого охранения необходимо прокладывать через предполагаемое место развертывания КНП батальона. В этом случае командиру батальона обеспечивается прямая проводная связь с командиром боевого охранения и связь с другими командирами и объектами управления через ТФС УС КНП мсб, которая остается на основном месте его функционирования.

Проводную линию к командиру взвода технического обеспечения целесообразно прокладывать через место развертывания пункта технического наблюдения, на котором с началом боя находится заместитель командира батальона по вооружению или командир взвода.

Связь с соседними батальонами своего полка, второго эшелона, противотанковым резервом и ТПУ полка обеспечивается, как правило, через УС КП мсп. В отдельных случаях, в соответствии с распоряжением по связи штаба полка, проводная связь с соседом слева может обеспечиваться по направлению силами и средствами взвода связи мсб. Для обеспечения проводной связи на УС КНП батальона развертывается ТСФ. В ее состав входят два соединенных между собой телефонных коммутатора П-193М2, которые позволяют принять и обслужить до 20 линий.

При обеспечении проводной связи по направлениям потребность в кабеле может превысить его штатное количество в подразделениях связи  $mc\delta$ , а емкость коммутаторов не обеспечит прием и обслуживание линий. Поэтому, с целью сокращения расхода кабеля и рационального использования возможности ТФС связь с некоторыми абонентами проводной сети батальона обеспечивается по одной линии. Так по одной линии с ротами первого эшелона может обеспечиваться проводная связь с боевым охранением и наблюдательными постами. Кроме того, таким способом необходимо организовать проводную связь с подразделениями, находящимися в исходном районе и действующими в бою по рубежам

(противотанковым взводом, бронегруппой). Аналогично проводная связь может обеспечиваться со взводом материального обеспечения и медицинским пунктом батальона.

Проводная связь батальона в оборонительном бою будет функционировать в условиях интенсивного воздействия противника, перемещения и маневрирования своей гусеничной боевой техники.

Поэтому, при организации проводной связи необходимо предусматривать и осуществлять мероприятия по повышению ее живучести.

С этой целью проводные линии должны прокладываться в траншеях и ходах сообщения, а на открытых участках с учетом защитных свойств местности и с заглублением в грунт. Учитывая, что для инженерного оборудования района обороны *мсб* требуется определенное время, первоначально проводные линии могут прокладываться по поверхности земли, а по мере отрывки траншей и ходов сообщений линии быть перенесены в них.

При назначении запасного района КНП батальона линии проводной связи прокладываются через этот район.

Для перевозки кабельного имущества в отделении связи взвода связи имеется БМП-1 (БМП-2). В отдельных случаях бывает целесообразно начальников направлений связи к мотострелковым ротам с необходимым количеством кабеля перемещать непосредственно с той ротой, с которой он обеспечивает связь.

По мере необходимости в установлении проводной связи, прокладка линий связи, в данном случае будет осуществляться от КНП мср к УС КНП батальона. Это в значительной степени сокращает время на установление связи.

Таковы основные принципы организации и обеспечения проводной связи в *мсб*. В каждом отдельном случае будут иметься свои особенности и их необходимо учитывать.

#### Ответ на второй подвопрос:

В *тб* порядок и способы организации проводной связи аналогичен порядку и способом, принятым в *мсб*. Вместе с тем проводная связь *тб* будет иметь особенности. Они обусловлены, прежде всего, боевым составом батальона. В *тб* нет ряда подразделений, поэтому количество проводных направлений будет меньше, чем в *мсб* (танковый батальон состоит из управления, трех танковых рот, взвода связи, взвода материального обеспечения, взвода технического обеспечения и медицинского пункта).

# <u>Для организации и обеспечения связи проводными средствами во взводе связи то</u> имеется:

- кабель **П-2** = 12 км;
- коммутатор  $\Pi$ -193M2 = 1;
- TA-57 = 12;
- БМП-1 = 1.

При нахождении командира *тб* и командиров танковых рот вне бронеобъектов на своих КНП проводная связь организуется от КНП *тб* с КНП *тр*, с приданными мотострелковыми, артиллерийскими подразделениями, подразделениями специальных войск, взводом материального и технического обеспечения и медицинским пунктом.

С началом оборонительного боя командиры танковых рот будут находиться в танках. При этом функционирование всех систем танка возможно только при работающем двигателе. Пользование средствами связи в этих условиях осуществляется через танковое переговорное устройство (ТПУ-24). Подключение к танковому переговорному устройству проводной линии в танках командиров рот, как и в других линейных танках не предусмотрено, а пользование телефонным аппаратом внутри танка при работающем двигателе затруднено. Поэтому проводная связь в  $m\delta$  находит широкое применение в пунктах постоянной дислокации, при действиях  $m\delta$  во втором эшелоне, когда должностные лица находятся в укрытиях вне танков.

# Ответ на третий подвопрос:




Рис.2 Организация проводной связи в адн

Для организации и обеспечения связи проводными средствами в *адн* имеется: во взводе управления в отделении управления:

- кабель П-2 = 12 км;
- коммутатор  $\Pi$ -193M2 = 1;
- телефонные аппараты ТА-57 = 12.

в отделении управления взвода управления каждой артиллерийской батареи:

- кабель **П-2** = 8 км;
- телефонные аппараты ТА-57 = 5.

#### От УС КНП адн проводная связь организуется:

- с командиром и штабом мсп;
- с КНП батарей;
- с ПНП (БНП) дивизиона;
- с подразделением артиллерийской разведки;
- со штабом дивизиона (с ПУО) при его раздельном расположении;
- с поддерживающим *мсб* (*mб*).

Связь проводными средствами *командира дивизиона* <u>с командиром и штабом</u> <u>мотострелковой бригады</u> организуется распоряжением по связи штаба полка и обеспечивается силами и средствами <u>роты связи полка</u> по направлению проводной связи от УС КП *мсп* к УС КНП дивизиона, кабелем П-2 (П-274).

Связь проводными средствами *командира артиллерийского дивизиона с ПУО (штабом дивизиона)*, с передовым (боковым) наблюдательным пунктом, с командно-наблюдательными пунктами батарей, общевойсковым подразделением, которому придан дивизион или которого поддерживает огнем, организуется распоряжением по связи штаба дивизиона и обеспечивается силами и средствами взвода управления дивизиона по направлениям от УС КНП дивизиона кабелем П-2 (П-274).

В качестве обходных направлений могут использоваться проводные линии связи общевойсковых подразделений при совместном расположении пунктов управления.

Связь проводными средствами от  $\Pi YO$  (штаба дивизиона) <u>с</u>  $\Pi YO$  батарей, на которых находятся старшие офицеры батарей, организуется распоряжением по связи штаба дивизиона и обеспечивается силами и средствами взвода управления дивизиона по направлениям от  $\Pi YO$  дивизиона кабелем  $\Pi$ -2 ( $\Pi$ -274).

Связь проводными средствами *от КНП артиллерийской батареи* <u>с передовым</u> (боковым) наблюдательным пунктом батареи, с пунктом управления огнем батареи и

огневой позицией организуется распоряжением по связи штаба дивизиона и командира батареи и обеспечивается силами и средствами взвода управления батареи по направлениям кабелем П-2 (П-274).

В артиллерийской батарее, имеющей на вооружении системы на механической тяге, кроме того, от ПУО развертывается линия связи к стоянке тягачей батареи.

Линия связи к основной огневой позиции может быть проложена через запасную огневую позицию.

При централизованном управлении огнем дивизиона, телефонный аппарат, установленный у командира артиллерийского дивизиона (МБУ 1В156), соединяется телефонистом на коммутаторе П-193М2 для циркулярной передачи команд по линиям связи, проложенным к КНП батарей. На командно-наблюдательных пунктах батарей эти линии в свою очередь соединяются с линиями связи, проложенными к огневым позициям. Кроме того, передача команд на огневые позиции батарей может осуществляться также по проводной линии, соединяющей командно-наблюдательный пункт с пунктом управления огнем дивизиона и далее через ПУО по линиям, соединяющим с пунктами управления огнем батарей. С этой целью на коммутаторе П-193М2 в машине боевого управления начальника штаба дивизиона 1В157 линии связи к огневым позициям батарей параллельно соединяются с линией связи от командно-наблюдательного пункта дивизиона.

<u>Основными мероприятиями</u> по повышению живучести связи проводными средствами и своевременности ее установления являются:

- поддержание в постоянной боевой готовности подразделений связи дивизиона и батарей;
- заблаговременное выдвижение их в районы работ по установлению связи, с учетом объема работы по прокладке кабеля;
- создание резерва проводных средств связи и сосредоточение его в местах, обеспечивающих своевременный ввод в действие;
  - использование защитных свойств местности при прокладке кабельных линий;
- заглубление кабельных линий в землю при подходах к узлам связи и в местах возможного движения танков, бронетранспортеров и других транспортных средств;
  - организация надежной охраны и эксплуатационного обслуживания линий связи.

В подготовительный период и в ходе боя в дивизионе широко используются связные, которые доставляют письменные и передают устные распоряжения командира (НШ) дивизиона командирам батарей и доставляют донесения от них. Табельных подвижных средств артиллерийский дивизион не имеет.

Задание на самостоятельную подготовку:

- 1. Изучить материал, доработать конспект лекции.
- 2. В рабочих тетрадях отработать таблицы ТТД основных типов проводных средств связи.

3. Быть готовым к контрольно-письменному опросу по вопросам занятия.

Материал семинара разработал доцент кафедры

Г. КАЛАЧ

«\_\_\_» января 2016года

# **ЗАДАНИЕ**

# к семинарскому занятию по дисциплине "Тактико-специальная подготовка"

# Тема № 2. Организация связи в тактическом звене управления Занятие № 4. Система связи *мсб (тб)* и *адн* в основных видах боя.

1. Учебные вопросы:

1. Факторы, определяющие организацию связи в мсб (тб) и адн.

По одному выступающему на каждый подвопрос:

- .- факторы, определяющие организацию связи в мсб;
- факторы, определяющие организацию связи в тб;
- . факторы, определяющие организацию связи в адн.
- 2. Задачи связи, система связи в мсб (тб) и адн.

По одному выступающему на каждый подвопрос:

- . задачи связи в *мсб(тб)*, *адн*;
- система связи мсб(тб) и адн.
- 3. Силы и средства связи мсб (тб) и адн.

По одному выступающему на каждый подвопрос:

- дать характеристику сил и средств связи *мсб*;
- дать характеристику сил и средств связи тб;
- дать характеристику сил и средств связи адн.
- 4. Организация радиосвязи в мсб (тб) и адн в основных видах боя.

По одному выступающему на каждый подвопрос:

- связь радиосредствами в *мсб* со старшим штабом;
- связь радиосредствами в *мсб* с подчиненными подразделениями и в подчиненных подразделениях;
  - связь радиосредствами в *мсб* в подчиненных подразделениях;
  - особенности организации связи радиосредствами в тб;
  - особенности организации связи радиосредствами в адн.
  - 5. Организация связи проводными средствами в мсб (тб) и адн в основных видах боя По одному выступающему на каждый подвопрос:
  - связь проводными средствами в мсб в основных видах боя;
  - особенности организации связи проводными средствами в *тб* в основных видах боя;
  - -особенности организации связи проводными средствами в  $a\partial h$  в основных видах боя.

### Методические рекомендации по подготовке к занятию:

- 3. Для подготовки к занятию необходимо:
- повторить материал 1-3 занятий данной темы.
- быть готовыми доложить ответы по вопросам семинара
- пригласить преподавателя на консультацию накануне занятия.

# Рекомендованная литература:

- 1. Основы организации связи в Сухопутных войсках. Часть 1. Организация связи в мотострелковой (танковой) дивизии: Учебник. СПб.: ВУС, 2002.
- 2 Организация связи в мотострелковой (танковой) дивизии: Альбом схем. СПб.: ВУС, 2002.
  - 3. Боевой Устав Сухопутных войск. Часть 1

Доцент кафедры