#Скачиваем Prometheus

curl -LO https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.26.0/prometheus-2.26.0.li nux-amd64.tar.gz

mkdir prometheus

mv prometheus-2.26.0.li nux-amd64.tar.gz prometheus

#Разархивируем

tar -xvf prometheus-2.26.0.li nux-amd64.tar.gz

Удаляем архив

rm —i prometheus-2.26.0.li nux-amd64.tar.

#Создадим пользователя из под которого будет работать прометеус

Useradd --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin Prometheus

#Создадим пользователя из под которого будет работать node-exporter

Useradd --no-create-home --shell /bin/false node_exporter

#Создадим директории для Prometheus

mkdir {/etc/,/var/lib/}Prometheus

Is {/etc/,/var/lib/}Prometheus

```
[root@MiWiFi-R4A-srv prometheus]# mkdir {/etc/,/var/lib/}prometheus
[root@MiWiFi-R4A-srv prometheus]# ls {/etc/,/var/lib/}prometheus
/etc/prometheus:
/var/lib/prometheus:
[root@MiWiFi-R4A-srv prometheus]#
```

#Скопируем утилиты prometheus и promtool в /usr/local/bin/

cp -iv prometheus-2.26.0.linux-amd64 /prom{etheus,tool} /usr /local/bin/

#Скопируем директории для того чтобы передать права пользователя <u>Prometheus и настроить его запуск</u>

[root@MiWiFi-R4A-srv prometheus]# cp -riv prometheus-2.26.0.linux-amd64/{console{s,_libraries},prometheus.yml} /etc/prometheus/

```
«prometheus-2.26.0.linux-amd64/prometheus» -> «/usr/local/bin/prometheus»
«prometheus-2.26.0.linux-amd64/promtool» -> «/usr/local/bin/promtool»
[root@MiWiFi-R4A-srv prometheus]# cp -riv prometheus-2.26.0.linux-amd64/{console{s, libraries},promethe
us.yml} /etc/prometheus/
«prometheus-2.26.0.linux-amd64/consoles» -> «/etc/prometheus/consoles»
«prometheus-2.26.0.linux-amd64/consoles/index.html.example» -> «/etc/prometheus/consoles/index.html.exa
«prometheus-2.26.0.linux-amd64/consoles/node-cpu.html» -> «/etc/prometheus/consoles/node-cpu.html»
«prometheus-2.26.0.linux-amd64/consoles/node-disk.html» -> «/etc/prometheus/consoles/node-disk.html»
«prometheus-2.26.0.linux-amd64/consoles/node-overview.html» -> «/etc/prometheus/consoles/node-overview.
«prometheus-2.26.0.linux-amd64/consoles/node.html» -> «/etc/prometheus/consoles/node.html»
«prometheus-2.26.0.linux-amd64/consoles/prometheus-overview.html» -> «/etc/prometheus/consoles/promethe
us-overview.html»
«prometheus-2.26.0.linux-amd64/consoles/prometheus.html» -> «/etc/prometheus/consoles/prometheus.html»
«prometheus-2.26.0.linux-amd64/console_libraries» -> «/etc/prometheus/console_libraries»
«prometheus-2.26.0.linux-amd64/console libraries/menu.lib» -> «/etc/prometheus/console libraries/menu.l
«prometheus-2.26.0.linux-amd64/console libraries/prom.lib» -> «/etc/prometheus/console libraries/prom.l
«prometheus-2.26.0.linux-amd64/prometheus.yml» -> «/etc/prometheus/prometheus.yml»
[root@MiWiFi-R4A-srv prometheus]#
```


#Передадим права пользователя для Prometheus

```
[root@MiWiFi-R4A-srv prometheus]# chown -Rv prometheus: /usr/local/bin/prom{etheus,tool} /etc/prometheu
s /var/lib/prometheus/
владелец «/usr/local/bin/prometheus» оставлен как prometheus:prometheus
владелец «/usr/local/bin/promtool» оставлен как prometheus:prometheus
владелец «/etc/prometheus/consoles/index.html.example» оставлен как prometheus:prometheus
владелец «/etc/prometheus/consoles/node-cpu.html» оставлен как prometheus:prometheus
владелец «/etc/prometheus/consoles/node-disk.html» оставлен как prometheus:prometheus
владелец «/etc/prometheus/consoles/node-overview.html» оставлен как prometheus:prometheus
владелец «/etc/prometheus/consoles/node.html» оставлен как prometheus:prometheus
владелец «/etc/prometheus/consoles/prometheus-overview.html» оставлен как prometheus:prometheus
владелец «/etc/prometheus/consoles/prometheus.html» оставлен как prometheus:prometheus
владелец «/etc/prometheus/consoles» оставлен как prometheus:prometheus
владелец «/etc/prometheus/console libraries/menu.lib» оставлен как prometheus:prometheus
владелец «/etc/prometheus/console libraries/prom.lib» оставлен как prometheus:prometheus
владелец «/etc/prometheus/console libraries» оставлен как prometheus:prometheus
владелец «/etc/prometheus/prometheus.yml» оставлен как prometheus:prometheus
владелец «/etc/prometheus» оставлен как prometheus:prometheus
изменён владелец «/var/lib/prometheus/» с root:root на prometheus:prometheus
[root@MiWiFi-R4A-srv prometheus]#
```

#Проверим запуск Prometheus (расшифровка команды: нужно выполнить команду от имени какого-то пользователя, пользователя Prometheus, используя путь до утилиты /usr/local/bin/Prometheus, которая будет выполняться, далее идут ключи конфигурационного файла и где он находится --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml, где будет храниться база данных --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/, далее где находятся шаблоны в консоли -- web.console.templates=/etc/prometheus/consoles, и где находятся библиотека этих самых консолей --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries)

sudo -u prometheus /usr/local/bin/prometheus --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/ --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries

#Далее в браузер ір через порт 9090



#Создадим файл для запуска демона system prometheus.service

vim /etc/systemd/system/prometheus.service

```
evgeniy: vim — Konso
 Файл Правка Вид Закладки Настройка Справка
[Unit]
Description=Prometheus Monitoring
Wants=network-online.target
After=network-online.target
[Service]
User=prometheus
Group=prometheus
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
--config.file /etc/prometheus/prometheus.yml \
--storage.tsdb.path /var/lib/prometheus \
--web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
--web.console.libraries=/etc/prometheus/console libraries
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

#Запустим демон prometheus.service

```
[root@MiWiFi-R4A-srv evgeniy]# systemctl daemon-reload && systemctl start prometheus.service && systemc
tl status prometheys
Unit prometheys.service could not be found.
[root@MiWiFi-R4A-srv evgeniy]# systemctl daemon-reload && systemctl start prometheus.service && systemc
tl status prometheus
 prometheus.service - Prometheus Monitoring
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Bc 2022-01-30 19:03:09 MSK; 6s ago
 Main PID: 7066 (prometheus)
   CGroup: /system.slice/prometheus.service
            -7066 /usr/local/bin/prometheus --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml --storage.t...
янв 30 19:03:09 MiWiFi-R4A-srv prometheus[7066]: level=info ts=2022-01-30T16:03:09.652Z caller...t=4
янв 30 19:03:09 MiWiFi-R4A-srv prometheus[7066]: level=info ts=2022-01-30T16:03:09.655Z caller...t=4
янв 30 19:03:09 MiWiFi-R4A-srv prometheus[7066]: level=info ts=2022-01-30T16:03:09.658Z caller...t=4
янв 30 19:03:09 MiWiFi-R4A-srv prometheus[7066]: level=info ts=2022-01-30T16:03:09.658Z caller...t=4
янв 30 19:03:09 MiWiFi-R4A-srv prometheus[7066]: level=info ts=2022-01-30T16:03:09.658Z caller...515ms
янв 30 19:03:09 MiWiFi-R4A-srv prometheus[7066]: level=info ts=2022-01-30T16:03:09.661Z caller...GIC
янв 30 19:03:09 MiWiFi-R4A-srv prometheus[7066]: level=info ts=2022-01-30T16:03:09.661Z caller...ed" янв 30 19:03:09 MiWiFi-R4A-srv prometheus[7066]: level=info ts=2022-01-30T16:03:09.661Z caller...yml
янв 30 19:03:09 MiWiFi-R4A-srv prometheus[7066]: level=info ts=2022-01-30T16:03:09.664Z caller=ma...µs
янв 30 19:03:09 MiWiFi-R4A-srv prometheus[7066]: level=info ts=2022-01-30T16:03:09.664Z caller...s."
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[root@MiWiFi-R4A-srv evgeniy]#
```

#Скачиваем node_exporter (модуль для prometheus, который позволяет собирать информацию о состоянии машин, агент программа для отслеживания состояния машин)

curl -LO https://github.com/prometheus/node exporter/releases/download/v1.1.2/node exporter-1.1. 2.linux-amd64.tar.gz

<u>#Разархивируем</u>

```
tar -xvf node_exporter-1.1.2.linux-amd64.tar.gz
```

Удаляем архив

rm -i prometheus-2.26.0.li nux-amd64.tar.

#Допишем в конфиг /etc/prometheus/prometheus.yml

```
job_name: 'node_exporter'
scrape_interval: 5s
static_configs:
- targets: ['localhost:9100']
```

[root@MiWiFi-R4A-srv home]# systemctl restart prometheus.service

Устанавливаем node_exporter

[root@MiWiFi-R4A-srv home]# cp -vi node_exporter-1.1.2.linux-amd64/node_exporter /usr/local/bin
«node_exporter-1.1.2.linux-amd64/node_exporter» -> «/usr/local/bin/node_exporter»

#Передаем права node_exporter одноименному пользователю

[root@MiWiFi-R4A-srv home]# chown node_exporter: /usr/local/bin/node_exporter

#Создадим юнит для node_exporter

[root@MiWiFi-R4A-srv home]# nano /etc/systemd/system/node_exporter.service

```
[Unit]
Description=Node Exporter
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=node_exporter
Group=node_exporter
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter


[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

#Перезапускаем все демоны и запускаем node_exporter

#Если зайдем на хост 9100 node exporter, то увидим метрики

#Проверим работу node_exporter и копируем запрос

#Вставляем в Prometheus и видим, что код запроса 523954 одинаковый



#Сделаем настройку графаны (скачиваем)

```
[root@MiWiFi-R4A-srv home]# curl -L0 https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-8.3.4-1.x86_64.rpm % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 68.9M 100 68.9M 0 0 4415k 0 0:00:15 0:00:15 --:--- 4621k [root@MiWiFi-R4A-srv home]# ■
```

#Устанавливаем скачанный пакет


[root@MiWiFi-R4A-srv home]# yum install ./grafana-8.3.4-1.x86 64.rpm

#Перезапускаем все демоны и запускаем grafana-server


#Заходим в grafana через браузер порт 3000


Пользователь: admin


Пароль: admin




#Прописываем в настройках Prometheus localhost:9090













#Построим графики на prometheus на основе собранных метрик





(или 11074)







> CPU / Memory / Net / Disk (7 panels) 🐵 📋	1
> Memory Meminfo (15 panels)	1
> Memory Vmstat (4 panels)	
> System Timesync (4 panels)	#
> System Processes (7 panels)	#
> System Misc (7 panels)	#
> Hardware Misc (3 panels)	#
> Systemd (2 panels)	#
> Storage Disk (8 panels)	#
> Storage Filesystem (5 panels)	#
> Network Traffic (17 panels)	#
> Network Sockstat (5 panels)	#
> Network Netstat (11 panels)	#
Node Exporter (2 panels)	#

