## Метод анализа освоенного объема

Метод основан на отслеживании трех показателей проекта в определенные контрольные даты (таблица 1).

Таблица 1. Показатели стоимости проекта

Наименование	Общепринятое	<u> </u>	Пояснение		
показателя	обозначение				
Плановый	PV (Planned	Есть плановая	Согласно базовому		
объем, ПО	Value)	стоимость	плану по		
		запланированных	стоимости, каждая		
		работ, т.е. сколько	работа имеет		
		денег должны были	собственные		
		потратить на	оценки стоимости и		
		контрольную дату	сроков. PV есть		
			стоимость с		
			нарастающим		
			ИТОГОМ		
Освоенный	EV (Earned	Есть плановая	Объемом работы		
объем, ОО	Value)	стоимость	считают бюджет		
		выполненных работ,	работы. Освоенный		
		т.е. сколько по	объем		
		плану стоило бы то,	рассчитывается для		
		что сделано на	каждой работы		
		контрольную дату	согласно проценту		
			ее выполнения. EV		
			с нарастающим		
			итогом показывает		
			действительно		
			выполненный		
			объем работ		
Фактическая	AC (Actual	Есть фактическая	АС также		
стоимость, ФС	Cost)	стоимость	рассчитывается с		
		выполненных работ,	нарастающим		
		т.е. во что обошлось	ИТОГОМ		
		то, что сделано на			
		контрольную дату			

Большие отклонения между значениями параметров PV, EV и AC являются поводом для беспокойства менеджера проекта. Варианты соотношений этих параметров в виде S-кривых приведены на рисунке 1.




Рисунок 1 Варианты соотношений параметров PV, EV и AC в виде Sкривых

Поэтому в некоторых случаях ограничиваются простым отчетом о состоянии работ проекта. В частности, применяют правило 50/50 (или 20/80, или 0/100), в котором о каждой работе необходимо знать лишь ее состояние – работа начата или работа завершена. В правиле 50/50, если работа начата, то ей дается кредит частичного выполнения в 50% освоенного объема, а оставшиеся 50% зачисляются только после завершения работа.

В правиле 0/100 работа не получает кредит частичного выполнения и засчитывается только после полного завершения работы.

Другие показатели метода анализа освоенного объема поясняются ниже в таблице 2 – их следует внимательно изучить. Все показатели, кроме Индексов, также измеряются в денежных единицах (руб., USD и т.д.).

Таблица 2. Расшифровка показателей метода анализа освоенного объема

Наименование		Суть	Пояснение		
показателя	обозначение	, ,			
Отклонение по стоимости	CV (Cost variance)	CV=EV-AC, т.е. разница между действительно выполненной работой и затратами на ее выполнение	Отрицательная величина означает перерасход бюджета, переплату. Положительная — недоплату		
Отклонение по срокам	SV (Schedule variance)	SV=EV-PV, т.е. разница между действительно выполненной работой и работой, которую ожидалось выполнить на контрольную дату	Отклонение от графика работ: отрицательная величина —		
Индекс выполнения стоимости	CPI (Cost performance index)	СРІ=EV/AC есть объем выполненных работ в расчете на единицу фактических затрат	Показатель эффективности выполнения работ — сколько денег получаем с каждой вложенной единицы денег		
Индексвыполн ения сроков	SPI (Schedule performance index)	SPI=EV/PV есть объем выполненных работ на единицу ожидаемой плановой стоимости	Показатель эффективности графика — сколько процентов выполняем от запланированного объема		
Бюджет по завершении Прогноз по завершении	BAC (Budget at completion)  EAC (Estimate at completion)	Бюджет проекта  EAC=BAC/CPI или EAC=AC+(BAC-EV)/CPI	Общая сумма  Сколько будет в итоге стоить проект, если будет выполняться стекущей эффективностью на контрольную дату		
Прогноз до завершения	ETC (Estimate to complete)	ETC=EAC-AC или ETC=(BAC- EV)/CPI	Остаток стоимости для завершения проекта, если он		

			будет выполняться		
			с текущей		
			эффективностью на		
			контрольную дату		
Расхождения	VAC (Value at	VAC=BAC-EAC	Каков будет		
при	completion)		перерасход		
завершении			бюджета в конце,		
			если проект будет		
			выполняться с		
			текущей		
			эффективностью на контрольную дату.		

Анализ освоенного объема проводят обычно в заранее запланированных контрольных точках, или на момент завершения вех проекта и т.д. Рассчитанные для каждой контрольной точки показатели заносят в сводную таблицу (таблица 3).

Ведение такой таблицы важно, поскольку:

- а) по ней видна тенденция изменения каждого показателя;
- б) можно делать оценки по прогрессу проекта, строить графики (S-кривые);
- в) принимать решения по дальнейшей судьбе проекта (продолжать или завершать), принимая во внимание и другие финансовые показатели.

Таблица 3. Сводная таблица показателей

				Отклонение		Отклонение				
				стоимости		расписания				
Контрольные	PV	EV	AC	CV	CPI	SV	SPI	EAC	ETC	VAC
даты										
Дата 1	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Дата 2	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	xxx	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Дата N	xxx	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
BAC=xxxxxx				•	•		•		•	•

Метод анализа освоенного объема ориентирован на оценку затрат проекта в процессе его исполнения. Он может использоваться также при принятии решения о целесообразности продолжения проекта.

В то же время, каждый проект с какого-то момента времени предполагает получение прибыли или экономии. Первую оценку прибыли проводят при обосновании проекта, сравнивая альтернативы выполнения потенциальных проектов, а также сравнивая их с альтернативой невыполнения проекта.