

Práctica de laboratorio: Configuración de las características avanzadas de OSPFv2

Topología




Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	192.168.12.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.13.1	255.255.255.252	N/A
R2	Lo0	209.165.200.225	255.255.255.252	N/A
	S0/0/0	192.168.12.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1 (DCE)	192.168.23.1	255.255.255.252	N/A
R3	G0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	192.168.13.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.23.2	255.255.255.252	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	NIC	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1

Objetivos

Parte 1: armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: configurar y verificar el routing OSPF

Parte 3: cambiar las métricas de OSPF

Parte 4: Configurar y propagar una ruta estática predeterminada

Parte 5: Configurar la autenticación de OSPF

Información básica/situación

El protocolo OSPF (Open Shortest Path First) tiene características avanzadas que permiten que se realicen cambios en las métricas de control, la propagación de rutas predeterminadas y la seguridad.

En esta práctica de laboratorio, ajustará las métricas de OSPF de las interfaces de los routers, configurará la propagación de rutas OSPF y usará la autenticación de síntesis del mensaje 5 (MD5) para proteger la información de routing OSPF.

Nota: los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR) Cisco 1941 con IOS de Cisco versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Pueden utilizarse otros routers y otras versiones del IOS de Cisco. Según el modelo y la versión de IOS de Cisco, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router que se encuentra al final de esta práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

Nota: asegúrese de que los routers se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor.

Recursos necesarios

- 3 routers (Cisco 1941 con Cisco IOS, versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)
- 2 computadoras (Windows 7, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

- Cables de consola para configurar los dispositivos con IOS de Cisco mediante los puertos de consola
- Cables Ethernet y seriales, como se muestra en la topología.

Parte 1: Armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos en los equipos host y los routers.

- Paso 1: Realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología.
- Paso 2: Inicialice y vuelva a cargar los routers, según sea necesario.

Paso 3: Configure los parámetros básicos para cada router.

- a. Desactive la búsqueda del DNS.
- b. Configure el nombre del dispositivo como se muestra en la topología.
- c. Asigne class como la contraseña del modo EXEC privilegiado.
- d. Asigne **cisco** como la contraseña de consola y la contraseña de vty.
- e. Cifre las contraseñas de texto no cifrado.
- Configure un banner de MOTD para advertir a los usuarios que el acceso no autorizado está prohibido.
- g. Configure logging synchronous para la línea de consola.
- h. Configure las direcciones IP que se indican en la tabla de direccionamiento para todas las interfaces.
- Establezca la frecuencia de reloj para todas las interfaces seriales DCE en 128000.
- j. Copie la configuración en ejecución en la configuración de inicio

Paso 4: Configure los host del equipo.

Consulte la tabla de direccionamiento para obtener información sobre la dirección del equipo host.

Paso 5: Probar la conectividad.

En este momento, las computadoras no pueden hacerse ping entre sí. Sin embargo, los routers deberían poder hacer ping a las interfaces vecinas conectadas directamente, y las computadoras deberían poder hacer ping al gateway predeterminado. Verifique y resuelva los problemas si es necesario.

Parte 2: Configurar y verificar el enrutamiento OSPF

En la parte 2, configurará el routing OSPFv2 en todos los routers de la red y, luego, verificará que las tablas de routing se hayan actualizado correctamente.

Paso 1: Configurar la ID de router en todos los routers.

Asigne el número 1 como ID de este proceso OSPF. Se deben asignar las siguientes ID de router a cada router:

- ID del router R1: 1.1.1.1
- ID del router R2: 2.2.2.2
- ID del router R3: 3.3.3.3

Paso 2: Configurar la información de red OSPF en los routers.

Paso 3: Verificar el enrutamiento OSPF.

- a. Emita el comando **show ip ospf neighbor** para verificar que cada router enumere a los demás routers en la red.
- b. Emita el comando **show ip route ospf** para verificar que todas las redes OSPF aparezcan en la tabla de routing de todos los routers.

Paso 4: Probar la conectividad de extremo a extremo

Haga ping de la PC-A a la PC-C para verificar la conectividad extremo a extremo. Los pings deben tener éxito. Si no es así, resuelva cualquier problema que se presente.

Nota: quizá sea necesario desactivar el firewall de la computadora para que los pings se realicen correctamente.

Parte 3: cambiar las métricas de OSPF

En la parte 3, cambiará las métricas de OSPF con los comandos **bandwidth**, **auto-cost reference-bandwidth** e **ip ospf cost**. Con estos cambios, obtendrá métricas de OSPF más precisas.

Nota: en la parte 1, se deberían haber configurado todas las interfaces DCE con una frecuencia de reloj de 128000.

Paso 1: Cambiar el ancho de banda de todas las interfaces seriales a 128 Kb/s.

 Emita el comando show ip ospf interface brief para ver la configuración de costo predeterminada de todas las interfaces del router.

R1# show ip	ospf	interface brie	£			
Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs F/C
Se0/0/1	1	0	192.168.13.1/30	<mark>64</mark>	P2P	1/1
Se0/0/0	1	0	192.168.12.1/30	<mark>64</mark>	P2P	1/1
Gi0/0	1	0	192.168.1.1/24	1	DR	0/0

- b. Use el comando de interfaz **bandwidth 128** en todas las interfaces seriales.
- c. Emita el comando **show ip ospf interface brief** para ver la nueva configuración del costo.

R1# show ip	ospf	interface brie	ef			
Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs F/C
Se0/0/1	1	0	192.168.13.1/30	781	P2P	1/1
Se0/0/0	1	0	192.168.12.1/30	781	P2P	1/1
Gi0/0	1	0	192.168.1.1/24	1	DR	0/0

Paso 2: cambiar el ancho de banda de referencia en los routers.

- a. Emita el comando **auto-cost reference-bandwidth 1000** en los routers para cambiar la configuración de ancho de banda de referencia predeterminado, a fin de adecuarlo a las interfaces Gigabit Ethernet.
- Vuelva a emitir el comando show ip ospf interface brief para ver la manera en que este comando cambió los valores del costo.

R1# show ip	ospf	interface	brief		
Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State Nbrs F/C
Se0/0/1	1	0	192.168.13.1/30	7812	P2P 0/0
Se0/0/0	1	0	192.168.12.1/30	7812	P2P 0/0

```
GiO/O 1 0 192.168.1.1/24 <mark>1</mark> DR 0/O
```

Nota: si el router tenía interfaces Fast Ethernet en lugar de interfaces Gigabit Ethernet, el costo ahora sería de 10 en esas interfaces.

Paso 3: cambiar el costo de la ruta.

a. Emita el comando **show ip route ospf** para mostrar las rutas OSPF actuales en el R1. Observe que actualmente hay dos rutas en la tabla que usa la interfaz S0/0/1.

```
R1# show ip route ospf
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
```

Gateway of last resort is not set

```
O 192.168.3.0/24 [110/7822] via 192.168.13.2, 00:00:12, Serial0/0/1 192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets
O 192.168.23.0 [110/15624] via 192.168.13.2, 00:00:12, Serial0/0/1 [110/15624] via 192.168.12.2, 00:20:03, Serial0/0/0
```

- b. Aplique el comando **ip ospf cost 16000** a la interfaz S0/0/1 en el R1. Un costo de 16 000 es mayor que el costo acumulado de la ruta a través del R2, que es de 15 624.
- c. Emita el comando show ip ospf interface brief en el R1 para ver el cambio del costo de S0/0/1.

R1# show ip ospf interface brief

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs F/C
Se0/0/1	1	0	192.168.13.1/30	16000	P2P	1/1
Se0/0/0	1	0	192.168.12.1/30	7812	P2P	1/1
Gi0/0	1	0	192.168.1.1/24	1	DR	0/0

d. Vuelva a emitir el comando **show ip route ospf** en el R1 para mostrar el efecto que produjo este cambio en la tabla de routing. Todas las rutas OSPF para el R1 ahora se enrutan a través del R2.

R1# show ip route ospf

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP
    + - replicated route, % - next hop override
```

Gateway of last resort is not set

```
0 192.168.3.0/24 [110/15625] via 192.168.12.2, 00:05:31, Serial0/0/0 192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets
```

```
0 192.168.23.0 [110/15624] via 192.168.12.2, 01:14:02, Serial0/0/0
```

Explique la razón por la que la ruta a la red 192.168.3.0/24 en el R1 ahora atraviesa el R2.

Parte 4: Configurar y propagar una ruta estática predeterminada

En la parte 4, usará una interfaz loopback en el R2 para simular una conexión ISP a Internet. Creará una ruta estática predeterminada en el R2 y, luego, OSPF propagará la ruta a los otros dos routers en la red.

Paso 1: Configurar una ruta estática predeterminada en el R2 a loopback 0.

Configure una ruta predeterminada con la interfaz loopback que configuró en la parte 1 para simular una conexión a un ISP.

Paso 2: Hacer que OSPF propague la ruta estática predeterminada.

Emita el comando **default-information originate** para incluir la ruta estática predeterminada en las actualizaciones OSPF que se envían desde el R2.

```
R2(config) # router ospf 1
R2(config-router) # default-information originate
```

Paso 3: Verificar la propagación de la ruta estática por OSPF.

a. Emita el comando show ip route static en el R2.

```
R2# show ip route static
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
```

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

```
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback0
```

b. Emita el comando show ip route en el R1 para verificar la propagación de la ruta estática desde el R2.

R1# show ip route

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
```

Gateway of last resort is 192.168.12.2 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.12.2, 00:02:57, Serial0/0/0 192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L \cap 192.168.3.0/24 [110/15634] via 192.168.12.2, 00:03:35, Serial0/0/0 192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 192.168.12.0/30 is directly connected, Serial0/0/0 С 192.168.12.1/32 is directly connected, Serial0/0/0 Τ. 192.168.13.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks С 192.168.13.0/30 is directly connected, Serial0/0/1 192.168.13.1/32 is directly connected, Serial0/0/1 192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets 192.168.23.0 [110/15624] via 192.168.12.2, 00:05:18, Serial0/0/0

c. Para verificar la conectividad de extremo a extremo, emita un ping de la PC-A a la dirección de interfaz del ISP 209.165.200.225.

¿Tuvieron éxito los pings?

Parte 5: Configurar la autenticación de OSPF

La autenticación de OSPF se puede configurar en el nivel de enlace o en el de área. Hay tres tipos de autenticación disponibles para la autenticación de OSPF: nula, con texto no cifrado o MD5. En la parte 5, configurará la autenticación MD5 de OSPF, que es la más segura de las autenticaciones disponibles.

Paso 1: Configurar la autenticación MD5 de OSPF en un solo enlace.

a. Emita el comando debug ip ospf adj en el R2 para ver los mensajes de adyacencias OSPF.

```
R2# debug ip ospf adj
OSPF adjacency debugging is on
```

b. Asigne una clave MD5 para la autenticación de OSPF en la interfaz S0/0/0 del R1.

```
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5KEY
```

c. Active la autenticación MD5 en la interfaz S0/0/0 del R1.

```
R1(config-if) # ip ospf authentication message-digest
```

En el R2 aparece un mensaje de depuración OSPF que le informa de un tipo de autenticación incompatible.

```
*Mar 19 00:03:18.187: OSPF-1 ADJ Se0/0/0: Rcv pkt from 192.168.12.1 : Mismatched Authentication type. Input packet specified type 2, we use type 0
```

- d. Emita el comando **u all**, que es la versión más corta del comando **undebug all**, en el R2 para deshabilitar la depuración.
- e. Configure la autenticación de OSPF en la interfaz S0/0/0 del R2. Use la misma contraseña MD5 que introdujo para el R1.
- f. Emita un comando **show ip ospf interface s0/0/0** en el R2. Este comando muestra el tipo de autenticación el final del resultado.

```
R2# show ip ospf interface s0/0/0
```

```
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
 Internet Address 192.168.12.2/30, Area 0, Attached via Network Statement
 Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT TO POINT, Cost: 7812
 Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
                  7812 no no
                                                     Base
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT TO POINT
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
   oob-resync timeout 40
   Hello due in 00:00:03
 Supports Link-local Signaling (LLS)
 Cisco NSF helper support enabled
 IETF NSF helper support enabled
 Index 1/1, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 1
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
   Adjacent with neighbor 1.1.1.1
 Suppress hello for 0 neighbor(s)
 Message digest authentication enabled
   Youngest key id is 1
```

Paso 2: Configurar la autenticación de OSPF en el nivel de área.

 a. Emita el comando area 0 authentication para configurar la autenticación MD5 en el área OSPF 0, en el R1.

```
R1(config) # router ospf 1
R1(config-router) # area 0 authentication message-digest
```

b. Esta opción también requiere que asigne una contraseña MD5 en el nivel de interfaz.

```
R1(config) # interface s0/0/1
R1(config-if) # ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5KEY
```

c. Emita el comando show ip ospf neighbor en el R3. El R1 ya no tiene una adyacencia con el R3.

R3# show ip ospf neighbor

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:31 192.168.23.1 Serial0/0/1
```

d. Configure la autenticación de área en el R3 y asigne la misma contraseña MD5 a la interfaz S0/0/0.

```
R3(config) # router ospf 1
R3(config-router) # area 0 authentication message-digest
R3(config-router) # interface s0/0/0
R3(config-if) # ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5KEY
```

e. Emita el comando **show ip ospf neighbor** en el R3. Observe que el R1 ahora aparece como vecino, pero falta el R2.

```
R3\# show ip ospf neighbor
```

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
```

f.	Configure el R2	para que	realice l	a autent	icación MD5 en e	el nivel de área.	
	R2(config)#:	router	ospf 1	_			
					entication mes	ssage-digest	
g.	Asigne MD5KEY	como la	a contras	eña MD	5 para el enlace e	entre el R2 y el R3.	
h.	Emita el comand establecer todas				r en todos los rou	uters para verificar	que se hayan vuelto
	R1# show ip	ospf ne	eighbor	:			
	Neighbor ID	Pri	State		Dead Time	Address	Interface
	3.3.3.3	0	FULL/	_	00:00:39	192.168.13.2	Serial0/0/1
	2.2.2.2	0	FULL/	-	00:00:35	192.168.12.2	Serial0/0/0
	R2# show ip	ospf ne	eighbor	:			
	Neighbor ID	Pri	State		Dead Time	Address	Interface
	3.3.3.3	0	FULL/	-	00:00:36	192.168.23.2	Serial0/0/1
	1.1.1.1	0	FULL/	-	00:00:32	192.168.12.1	Serial0/0/0
	R3# show ip	ospf ne	eighbor	:			
	Neighbor ID	Pri	State		Dead Time	Address	Interface
	2.2.2.2	0	FULL/	-	00:00:33	192.168.23.1	Serial0/0/1
	1.1.1.1	0	FULL/	-	00:00:39	192.168.13.1	Serial0/0/0
ex	kión						
C	uál es el método i	oreferido	v más fa	ácil para	manipular los cos	stos de las rutas Os	SPF?
	ué hace el coman PF?	ido defa	ult-infor	mation o	originate en una	red en la que se ut	iliza el protocolo de r
	or qué es recome	ndable u	sar la au	ıtenticaci	ión de OSPF?		
 .P	or que es reconne						
,P							

Tabla de resumen de interfaces del router

Resumen de interfaces del router								
Modelo de router	Ethernet Interface #1	Ethernet Interface #2	Serial Interface #1	Serial Interface #2				
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)				
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)				
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)				
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)				
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)				

Nota: para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en los comandos de IOS de Cisco para representar la interfaz.