

Packet Tracer: Configuración de PVST+

Topología




Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
S1	VLAN 99	172.31.99.1	255.255.255.0	N/A
S2	VLAN 99	172.31.99.2	255.255.255.0	N/A
S3	VLAN 99	172.31.99.3	255.255.255.0	N/A
PC1	NIC	172.31.10.21	255.255.255.0	172.31.10.254
PC2	NIC	172.31.20.22	255.255.255.0	172.31.20.254
PC3	NIC	172.31.30.23	255.255.255.0	172.31.30.254

Especificaciones de la asignación de puertos de switch

Puertos	Asignaciones	Red
S1 F0/6	VLAN 30	172.17.30.0/24
S2 F0/18	VLAN 20	172.17.20.0/24
S3 F0/11	VLAN 10	172.17.10.0/24

Objetivos

Parte 1: configurar VLANs

Parte 2: Configurar el protocolo de árbol de expansión PVST+ y el balanceo de carga

Parte 3: Configurar PortFast y la protección BPDU

Información básica

En esta actividad, configurará redes VLAN y enlaces troncales, y examinará y configurará los puentes raíz principales y secundarios del protocolo de árbol de expansión. También optimizará la topología conmutada mediante PVST+, PortFast y la protección BPDU.

Parte 1: Configurar las VLAN

Paso 1: Habilitar los puertos de usuario en el S1, el S2 y el S3 en modo de acceso.

Consulte el diagrama de topología para determinar qué puertos de switch (**S1, S2** y **S3**) están activados para el acceso a dispositivos para usuarios finales. Estos tres puertos se configuran para el modo de acceso y se habilitan con el comando **no shutdown**.

Paso 2: Crear las VLAN.

Mediante el uso del comando apropiado, cree las VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 99 en todos los switches.

Paso 3: Asigne las VLAN a los puertos de switch.

Las asignaciones de puertos se enumeran en la tabla al comienzo de la actividad. Guarde la configuración después de asignar puertos de switch a las VLAN.

Paso 4: Verifique las VLAN.

Utilice el comando **show vlan brief** en todos los switches para verificar que todas las VLAN estén registradas en la tabla de VLAN.

Paso 5: Asigne los enlaces troncales a la VLAN 99 nativa.

Utilice el comando apropiado para configurar los puertos F0/1 a F0/4 en cada switch como puertos de enlace troncal y asigne estos puertos de enlace troncal a la VLAN 99 nativa.

Paso 6: Configure la interfaz de administración en los tres switches con una dirección.

Verifique que los switches estén configurados correctamente haciendo ping entre ellos.

Parte 2: Configurar el protocolo de árbol de expansión PVST+ y el balanceo de carga

Dado que hay una instancia separada del spanning-tree para cada VLAN activa, se efectúa una elección de raíz separada para cada instancia. Si las prioridades del switch establecidas de manera predeterminada se utilizan para seleccionar la raíz, se elige la misma raíz para cada instancia del árbol de expansión, como ya hemos visto. Esto podría ocasionar un diseño inferior. Algunas razones para controlar la selección del switch raíz incluyen:

- El switch raíz es el responsable de generar las BPDU para el STP 802.1D y es el centro del tráfico de control del árbol de expansión. El switch raíz debe ser capaz de manejar esta carga adicional.
- La ubicación de la raíz define las rutas conmutadas activas en la red. Es posible que la ubicación aleatoria produzca rutas por debajo de lo óptimo. Lo ideal es que la raíz se encuentre en la capa de distribución.

Considere la topología que se utiliza en esta actividad. De los seis enlaces troncales configurados, sólo
tres transportan tráfico. Si bien esto evita los bucles, es un desperdicio de recursos. Dado que la raíz
puede definirse en función de la VLAN, es posible que algunos puertos estén bloqueando elementos
para una VLAN y reenviando elementos a otra. Esto se demuestra a continuación.

Paso 1: Configurar el modo STP.

Utilice el comando spanning-tree mode para establecer que los switches utilicen PVST como el modo STP.

Paso 2: Configurar el balanceo de carga del protocolo de árbol de expansión PVST+.

- a. Configure el **S1** para que sea la raíz principal para las VLAN 1, 10, 30, 50 y 70. Configure el **S3** para que sea la raíz principal para las VLAN 20, 40, 60, 80 y 99. Configure el **S2** para que sea la raíz secundaria para todas las VLAN.
- b. Verifique la configuración mediante el comando show spanning-tree.

Parte 3: Configurar PortFast y la protección BPDU

Paso 1: Configurar PortFast en los switches.

PortFast hace que un puerto ingrese al estado de reenvío casi de inmediato al disminuir drásticamente el tiempo de estados de escucha y aprendizaje. PortFast minimiza el tiempo que tarda en conectarse el servidor o la estación de trabajo. Configure PortFast en las interfaces del switch que están conectadas a las computadoras.

Paso 2: Configurar la protección BPDU en los switches.

La mejora en la Protección STP PortFast BPDU permite que los diseñadores de red apliquen las fronteras de dominio de STP y mantengan predecible la topología activa. Los dispositivos detrás de los puertos que tienen PortFast SPT habilitado no pueden influir en la topología STP. Al recibir las BPDU, la función de protección BPDU deshabilita el puerto que tiene PortFast configurado. La protección BPDU lleva a cabo la transición del puerto al estado err-disabled, y aparece un mensaje en la consola. Configure la protección BPDU en las interfaces del switch que están conectadas a las computadoras.

Paso 3: Verificar la configuración.

Utilice el comando **show running-configuration** para verificar la configuración.