



SRT 자막 넣는 방법

프리미어 프로에서 SRT 자막을 넣고 꾸미는 방법

 단 8단계 · 어디서 뭘 누르는지 알려드려요!

8단계 한눈에 보기

1

Project 패널에서
더블 클릭

2

.srt 파일 선택
→ 열기

3

타임 라인으로
드래그

4

New caption track 창
Start point → OK

5

자막 클릭
→ Properties

6

폰트 · 크기 · 위치
지정

7

Track style [+] →
Create style

8


이름 지정 → OK
(전체 자동 변경)

+

추가 자막은
저장 스타일로!

1 Project 패널에서 더블 클릭


3 / 11



Project 패널 빈 공간
더블 클릭

메뉴 File → Import
또는 파일을 직접
드래그 & 드롭하여
Import 가능

📌 자막을 넣을 시퀀스가 타임라인에 열려 있어야 합니다.



srt 파일 선택 → 열기

① 불러올


.srt 파일 클릭

② 오른쪽 아래

[열기] 클릭

파일이 안 보이면
오른쪽 아래 파일 형식을
All Supported Media로
두세요.


📌 [Import Folder]가 아니라 [열기]를 눌러야 합니다.



Project 패널에서
srt 파일을 선택해
타임라인으로 드래그

영상 트랙 위쪽 빈 자리에
놓으면 자막용 트랙이
새로 만들어집니다.

📌 "Drop here to add a new caption track" 안내가 보이는 자리에 놓으세요.



📌 Format은 Subtitle, Style은 저장한 스타일이 없으면 None으로 두고, Start Point만 고르면 됩니다.

New caption track에서

Start point 지정 후

OK 버튼 클릭

Start point 종류

Source timecode

원본 영상과 자막 시간이 똑같은 때

Playhead position


지금 재생 막대가 서 있는 자리부터

Timeline start

무조건 맨 앞(00:00:00)부터 — 보통 이걸 고릅니다

5 자막 클립 클릭 → Properties

7 / 11




타임 트랙에 생성된
자막 클립 한 개 클릭
Properties 툴 선택

① 자막 클립
한 개만 클릭

② 위쪽
Properties 탭 클릭

여러 개를 함께 선택하면
서식이 제대로
적용되지 않습니다.

📌 Properties 창 맨 위에 클릭한 자막 문구가 보이면 제대로 선택된 것입니다.



📌 Properties 창의 Text 항목에서 폰트를 고르고,
아래 슬라이더로 크기와 위치를 맞춥니다.

Properties 툴에서 원하는
폰트 · 크기 · 위치
를 지정한다

지정 항목 3가지

폰트

Text 목록에서 서체와 굵기 선택

크기

Font Size 슬라이더로 조절


위치

Align and Transform의 9칸 버튼으로 지정

7

+ 버튼 → Create style

9 / 11



트랙 스타일 오른쪽

+ 버튼 클릭


Create style 클릭

6단계에서 글자 모양을

다 정한 뒤에

눌러야 합니다.

📌 Import style은 예전에 저장해 둔 스타일 파일을 불러올 때 씁니다.



📌 Name 칸에 알아보기 쉬운 이름을 적습니다. (예: 말자막 저장)

New Text Style 이름 지정 후

OK 클릭하면

모든 자막 전부 자동 변경

저장 옵션 2가지

Save to Project

지금 프로젝트에만 저장 — 기본 체크

Save to Local styles


다른 프로젝트에서도 쓰려면 함께 체크

✨ 자막을 하나씩 고치지 않아도 됩니다!



추가 자막은 저장 스타일로

11 / 11



📌 Style 칸에 저장한 스타일이 들어가고, Start Point는 Playhead position으로 선택된 상태입니다.

다른 srt 자막을 추가할 때
저장한 스타일을 그대로 사용

작업 순서 4단계

① 자막 시작 위치에 커서를 놓기

② 기존 1~3단계까지 동일하게 작업

③ 4단계 창의 Style에서
기존에 저장한 스타일 클릭

④ Start Point를 Playhead position으로
지정하고 OK 버튼을 누른다