# SYSTEMES D'EXPLOITATION (HLIN303)

Michel MEYNARD

#### **PLAN**

2. Représentation de l'information	10
2. Representation de l'illionnation	
3. Structure des ordinateurs	
4. La Couche Machine	50
5. Librairies et édition de liens en C	67
6. Les Systèmes de Gestion de Fichiers	69
7. Conclusion	100

#### **Bibliographie**

 [Tanenbaum 1988] Architecture de l'ordinateur, InterEditions
 [Delacroix 2003] Linux progr. Syst. et réseau, Dunod
 [Peterson, Silberschatz 1985] Operating System Concepts, Addison-Wesley

Systèmes Informatiques

Chapitre 1 Introduction

### 1.1 Historique

- A l'origine : machine énorme programmée depuis une console, beaucoup d'opérations manuelles ;
- développement de périphériques d'E/S (cartes 80 col., imprimantes, bandes magnétiques), développement logiciel: assembleur, chargeur, éditeur de liens, librairies, pilotes de périphérique.
- langages évolués (compilés); exemple de job : exécution d'un prg Fortran;
  - montage manuel de la bande magnétique contenant le compilateur F;
  - lecture du prg depuis le lecteur de cartes 80 col.
  - production du code assembleur sur une bande ;
  - montage de la bande contenant l'assembleur;
  - assemblage puis édition de lien produisant le binaire sur une bande;
  - chargement et exécution du prog.

#### Remarques:

- beaucoup d'interventions manuelles!
- sous-utilisation de l'UC;
- machine à 2 millions de dollars réservée par créneaux d'1h!

### 1. Introduction

#### Définition d'un SE

Couche logicielle offrant une interface entre la machine matérielle et les utilisateurs.

### **Objectifs**

- convivialité de l'interface (GUI/CUI);
- clarté et généricité des concepts (arborescence de répertoires et fichiers, droits des utilisateurs, ...);
- efficacité de l'allocation des ressources en temps et en espace;

#### Services

- multiprogrammé (ou multi-tâches) préemptif ;
- multi-utilisateurs;
- fonctionnalités réseaux (partage de ressources distantes) ;
- communications réseaux (protocoles Internet);
- personnalisable selon l'utilisation (développeur, multimédia, SGBD, applications de bureau, ...)

Utilisateur 1	u2	prog1					
Shell	compilateur						
noyau du SE							
matériel (hardware)							

Systèmes Informatiques

Chapitre 1 Introduction

### solution 1

- regroupement (batch) des opérations de même type;
- seuls les opérateurs manipulent la console et les périph. ;
- en cas d'erreur, dump mémoire et registres fourni au programmeur;

#### solution 2

- moniteur résidant en mémoire séquençant les jobs;
- cartes de ctrl ajoutées spécifiant la tâche à accomplir;
- définition d'un langage de commande des jobs (JCL) ancêtre des shell.

### solution 3


- améliorer le moniteur pour en faire un SE multiprogrammé!
- stocker le SE sur disque dur et l'amorcer (bootstrap) depuis un moniteur résidant en ROM (le BIOS);

Systèmes Informatiques Chapitre 1 Introduction Systèmes Informatiques Chapitre 1 Introduction

### 1.2 Principe de décomposition

#### Architecture multi-niveaux (ou couches)

Afin d'améliorer les performances, et en raison des impératifs technologiques, le jeu d'instructions des machines réelles est limité et primitif. On construit donc au-dessus, une série de couches logicielles permettant à l'homme un dialogue plus aisé.



Les programmes en Li sont :

- soit **traduits** (compilés) en L<sub>i-1</sub> ou L<sub>i-2</sub> ou ... L<sub>1</sub>,
- soit interprétés par un interpréteur tournant sur L<sub>i-1</sub> ou L<sub>i-2</sub> ou ... L<sub>1</sub>

Systèmes Informatiques Chapitre 1 Introduction

### 1.3 Matériel et Logiciel

#### Matériel (Hardware)

Ensemble des composants mécaniques et électroniques de la machine : processeur(s), mémoires, périphériques, bus de liaison, alimentation...

#### Logiciel (Software)

Ensemble des programmes, de quelque niveau que ce soit, exécutables par un ou plusieurs niveaux de l'ordinateur. Un programme = mot d'un langage.


Le logiciel est immatériel même s'il peut être stocké physiquement sur des supports mémoires.

### Matériel et Logiciel sont conceptuellement équivalents

Toute opération effectuée par logiciel peut l'être directement par matériel et toute instruction exécutée par matériel peut être simulée par logiciel.

Le choix est facteur du coût de réalisation, de la vitesse d'exécution, de la fiabilité requise, de l'évolution prévue (maintenance), du délai de réalisation du matériel...

### 1.2.1 Décomposition des SI



Vocabulaire: niveau ou langage ou machine

- 0 : portes logiques, circuits combinatoires, à mémoire ;
- 1 : une instruction machine (code binaire) interprétée par son microprogramme;
- 2 : suite d'instructions machines du jeu d'instructions
- 3 : niveau 2 + ensemble des services offerts par le S.E. (appels systèmes) ;
- 4 : langage d'assemblage symbolique traduit en 3 par le programme
- 5 : langages évolués (de haut niveau) traduits en 3 par compilateurs ou alors interprétés par des programmes de niveau 3.

Systèmes Informatiques

Chapitre 1 Introduction

### Exemples de répartition matériel/logiciel

- premiers ordinateurs : multiplication, division, manip. de chaînes, commutation de processus ... par logiciel : actuellement descendus au niveau matériel;
- · à l'inverse, l'apparition des processeurs micro-programmés à fait remonter d'un niveau les instructions machines ;
- · les processeurs RISC à jeu d'instructions réduit ont également favorisé la migration vers le haut ;
- machines spécialisées (Lisp, bases de données) ;
- · Conception Assistée par Ordinateur : prototypage de circuits électroniques par logiciel;
- · développement de logiciels destinés à une machine matérielle inexistante par simulation (contrainte économique fondamentale).

La frontière entre logiciel et matériel est très mouvante et dépend fortement de l'évolution technologique (de même pour les frontières entre niveaux).

A chaque niveau, le programmeur communique avec une machine virtuelle sans se soucier des niveaux inférieurs.

Systèmes Informatiques Chapitre 1 Introduction 8 Systèmes Informatiques Chapitre 1 Introduction

### 1.4 Objectifs du cours

- Comprendre le processus de compilation des programmes (C sous Unix);
- posséder les bases indispensables de la représentation des données en machines afin de comprendre l'utilité de structure de données efficaces;
- développer des algorithmes simples puis les traduire en un langage de programmation (C);
- distinguer les appels systèmes Unix des fonctions de la bibliothèque C;
- appréhender les Entrées/Sorties généralisées et leur lien avec un Système de Gestion de Fichier;
- maîtriser la gestion des fichiers sous Unix ;

### 2. Représentation de l'information

### 2.1 Introduction

La technologie passée et actuelle a consacrée les circuits mémoires (électroniques et magnétiques) permettant de stocker des données sous forme **binaire**.

#### Remarque

des chercheurs ont étudié et continuent d'étudier des circuits ternaires et même décimaux...

#### le bit

abréviation de *binary digit*, le bit constitue la plus petite unité d'information et vaut soit 0, soit 1.

les bits sont généralement stockés séquentiellement et sont conventionnellement numérotés de la façon suivante :

On regroupe ces bits par paquets de n qu'on appelle des **quartets** (n=4), des **octets** (n=8) « *byte* », ou plus généralement des **mots** de n bits « *word* ».

# 1.5 Processus de compilation des programmes (C sous Unix);

- Unix développé en C donc interface naturelle avec le SE;
- Compilation vs interprétation : maîtriser les phases
  - Analyse lexicale et syntaxique (parse error ou syntax error);
  - o Analyse sémantique (correspondance de type, déclaration préalable des objets, ...);
  - o **Prétraitement** des directives de compilation (#include, #define, #ifdef, ...) de chaque fichier;
  - o Compilation proprement dite du source C en source écrit en langage d'assemblage;
  - o Assemblage en fichier objet .o;
  - Edition des liens des objets entre eux et avec la ou les bibliothèques pour réaliser le fichier binaire exécutable;
- Cette succession est souvent réalisée à l'aide d'une unique commande :

gcc monprog.c -o monprog

- la commande gcc supporte ces principales options :

-c	Compiler et assembler seulement (compile)
-o xxx	Renommage du fichier de sortie (output)
-lm	Utilisation de la librairie mathématique libm.a
-Wall	Voir tous les avertissements (Warning all)
-g	Ajoute les informations de débogage
-E	Que le prétraitement
-S	Compiler sans assembler

-std=c99 Permet les déf de var dans les for, les //, ...

Systèmes Informatiques Chapitre 3 : Représentation de l'information

La longueur des mots étant la plupart du temps paire (n=2p), on parle de demi-mot de poids fort (ou le plus significatif) pour les p bits de gauche et de demi-mot de poids faible (ou le moins significatif) pour les p bits de droite.

11

### Exemple: mot de 16 bits

Poids fort et faible

b<sub>15</sub> b<sub>14</sub> ... b<sub>8</sub> b<sub>7</sub> b<sub>6</sub> ... b<sub>0</sub> octet le plus significatif Most Signifant Byte b<sub>7</sub> b<sub>6</sub> ... b<sub>1</sub> b<sub>1</sub> b<sub>2</sub> cotet le moins significatif Least Significant Byte

#### Unités multiples

Ces mots sont eux-mêmes groupés et on utilise fréquemment les unités multiples de l'octet suivantes :

1 Kilo-octet =  $2^{10}$  octets = 1024 octets noté 1 **Ko** 

1 Méga-octet = 220 octets = 1 048 576 octets noté 1  $\mathbf{Mo}$ 

1 Giga-octet =  $2^{30}$  octets  $\cong 10^9$  octets noté 1 **Go** 

1 Téra-octet =  $2^{40}$  octets  $\cong 10^{12}$  octets noté 1 **To** 

### 2.2 Représentation des entiers positifs

### 2.2.1 Représentation en base 2

Un mot de n bits permet de représenter  $2^n$  configurations différentes. En base 2, ces  $2^n$  configurations sont associées aux entiers positifs x compris dans l'intervalle  $[0, 2^{n-1}]$  de la façon suivante :

$$x = b_{n-1} * 2^{n-1} + b_{n-2} * 2^{n-2} + ... + b_1 * 2 + b_0$$

Ainsi, un quartet permet de représenter l'intervalle [0, 15], un octet [0, 255], un mot de 16 bits [0, 65535].

#### **Exemples:**

Systèmes Informatiques

00...0 représente 0 000...001 représente 1 0000 0111 représente 7 (4+2+1) 0110 0000 représente 96 (64+32) 1111 1110 représente 254 (128+64+32+16+8+4+2) 0000 0001 0000 0001 représente 257 (256+1) 100...00 représente 2n-1 111...11 représente 2n-1

Par la suite, cette convention sera notée Représentation Binaire Non Signée (RBNS).

### 2.3 Représentation des entiers relatifs

Chapitre 3 : Représentation de l'information

Quatre façons d'utiliser les nombres négatifs en machine ont été employées. Actuellement et en pratique, la méthode du « complément à 2 » est la plus utilisée.

### 2.3.1 La valeur absolue signée

Dans cette représentation, le bit de poids n-1 indique le signe  $(0 \rightarrow positif, 1 \rightarrow négatif)$  tandis que les bits n-2 ... 0 représentent la valeur absolue de l'entier négatif dans la Représentation Binaire Non Signée (RBNS).

Intervalle de définition : [-2n-1+1, 2n-1-1]

### Exemples sur un octet :

3	0000 0011	-3	1000 0011
127	0111 1111	-127	1111 1111
0	0000 0000	-0	1000 0000

### **Inconvénients:**

2 représentations distinctes de 0 opérations arithmétiques peu aisées :

3 + -3 = -6!

### 2.2.2 Représentation en base 2<sup>p</sup>

La représentation d'un entier x en base 2,

 $b_{n-1}b_{n-2}...b_0$ , est lourde en écriture. Aussi lui préfère-t-on une représentation plus compacte en base  $2^p$ . On obtient cette représentation en découpant le mot  $b_{n-1}b_{n-2}...b_0$  en tranches de p bits à partir de la droite (la dernière tranche est complétée par des 0 à gauche si n n'est pas multiple de p). Chacune des tranches obtenues est la représentation en base 2 d'un chiffre de x représenté en base  $2^p$ .

Avec p=3 (représentation **octale**), on préfixe par un 0 l'écriture des chiffres octaux : 0377=255.

Avec p=4 (représentation **hexadécimale**), les valeurs 10 à 15 sont représentées par les symboles A à F. On préfixe par un 0x l'écriture des chiffres hexadécimaux : 0xFF=255.

### **Exemples:**

x=200 et n=8

en binaire : 11 001 000 (128+64+8) en octal : 3 1 0 (3\*64+8): 0310 en hexadécimal : C 8 (12\*16+8): 0xC8

Systèmes Informatiques Chapitre 3 : Représentation de l'information

. .

## 2.3.2 Le complément à 1 (C1)

(ou complément restreint)

Dans cette représentation, les entiers positifs sont en RBNS tandis qu'un négatif -|x| est obtenu par inversion de tous les bits de la RBNS de |x|. Ici encore, le bit de poids n-1 indique le signe  $(0 \rightarrow \text{positif}, 1 \rightarrow \text{négatif})$ .

Intervalle de définition :  $[-2^{n-1}+1, 2^{n-1}-1]$ 

### **Exemples sur un octet:**

3	0000 0011	-3	1111 1100
127	0111 1111	-127	1000 0000
0	0000 0000	0	1111 1111

### Inconvénients:

- 2 représentations distinctes de 0
- opérations arithmétiques peu aisées : 3 + -3 = 0 (1111 1111) mais 4 + -3 = 0 (00...0) !

Le second problème est résolu si l'on ajoute 1 lorsqu'on additionne un positif et un négatif :

```
3+1+-3=0 (00...0) et 4+1+-3=1 (00...01)
```

D'où l'idée de la représentation en Complément à 2.

### **2.3.3** Le complément à **2** (C2)

En C2 les entiers positifs sont en RBNS tandis que les négatifs sont obtenus par inversion de leur valeur absolue (C1) puis addition binaire de 1. Ici encore, le bit de poids n-1 indique le signe  $(0 \rightarrow \text{positif}, 1 \rightarrow \text{négatif})$ .

Une autre façon d'obtenir le C2 d'un entier relatif x consiste à écrire la RBNS de la somme de x et de 2<sup>n</sup>.

Intervalle de définition : [-2n-1, 2n-1-1]

### **Exemples sur un octet [-128, +127]:**

3	0000 0011	-3	1111 1101
127	0111 1111	-127	1000 0001
0	0000 0000	-128	1000 0000

#### Inconvénient:

- Intervalle des négatifs non symétrique des positifs ;
- Le C2 de -128 est -128!

### Avantage fondamental:

- l'addition binaire fonctionne correctement !
- -3+3=0: 1111 1101+0000 0011=(1) 0000 0000 -3+-3=-6: 1111 1101+1111 1101=(1) 1111 1010

Remarquons ici que le positionnement du Carry à 1 n'indique pas un dépassement de capacité!

### Systèmes Informatiques Chapitre 3 : Représentation de l'information

### 2.3.4 L'excédent à 2n-1

Dans cette représentation, l'ensemble des nombres représentables est le même qu'en C2. Tout nombre x de cet ensemble est représenté par  $x+2^{n-1}$  en RBNS. Attention, le bit de poids n-1 indique le signe  $(0 \rightarrow \text{négatif}, 1 \rightarrow \text{positif})$ .

L'excédent à 2<sup>n-1</sup> se déduit du C2 en inversant le bit de signe!

Intervalle de définition :  $[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1]$ 

### Exemples sur un octet :

3	1000 0011	-3	0111 1101
127	1111 1111	-127	0000 0001
0	1000 0000	-128	0000 0000

### Avantage:

représentation uniforme des entiers relatifs

#### **Inconvénients:**

représentation des positifs différente de la RBNS opérations arithmétiques peu aisées 3+-3 =-128!

#### Dépassement de capacité en C2

Systèmes Informatiques

 $127 + 127 = -2:0111\ 1111 + 0111\ 1111 = (0)\ 1111\ 1110 \\ -128 + -128 = 0:1000\ 0000 + 1000\ 0000 = (1)\ 0000\ 0000 \\ -127 + -128 = 1:1000\ 0001 + 1000\ 0000 = (1)\ 0000\ 0001$ 

Lors de la 1° addition, la somme de deux grands positifs aboutit à un résultat négatif (retenue entrante sur le bit 7) et le Carry n'est pas positionné (pas de retenue sortante du bit 7). Dans les deux autres exemples, la somme de deux grands négatifs donne un positif (retenue sortante du bit 7, Carry=1, mais pas de retenue entrante).

La condition pour qu'une addition de deux entiers relatifs en C2 sur n bits soit correcte est que les retenues entrante et sortantes du bit n-1 soient identiques.

La plupart des processeurs possèdent un indicateur d'**Overflow** (dépassement de capacité) dans leur registre d'état qui permet au programmeur de tester l'incorrection d'une opération en C2.

### Overflow = Carry XOR Retenue<sub>n-2</sub> $\rightarrow$ <sub>n-1</sub>

Remarquons que l'addition d'un positif et d'un négatif ne peut jamais donner lieu à overflow.

Systèmes Informatiques Chapitre 3 : Représentation de l'information

...

### 2.3.5 Opérations en RBNS et C2

Le C2 étant la représentation la plus utilisée, nous allons étudier les opérations arithmétiques en non signé et en C2.

### 2.3.5.1 Addition

Rappelons qu'en RBNS et en C2, l'addition binaire (ADD réalisée par toutes les UAL de processeur) donne un résultat cohérent tant que celui-ci reste dans l'intervalle représenté ([0, 2<sup>n</sup>-1] et [-2<sup>n</sup>-1, 2<sup>n</sup>-1-1])

En RBNS, le dépassement de capacité est signalé par le positionnement à 1 du Carry tandis qu'en C2, c'est l'indicateur d'Overflow qui est mis à 1.

### 2.3.5.2 Soustraction

La soustraction x-y pourrait être réalisée par inversion du signe de y puis addition avec x (sauf pour -128). L'inversion de signe (en C2) est généralement fournie par le matériel (NEG).

Exemple: R1 := 5 - 8

R1 := 5; R2 := 8; NEG R2; ADD R1,R2

L'instruction de soustraction SUB est généralement câblée par le matériel.

#### 2.3.5.3 Multiplication et Division

La multiplication x\*y peut être réalisée par y additions successives de x tandis que la division peut être obtenue par soustractions successives et incrémentation d'un compteur tant que le dividende est supérieur à 0 (pas efficace).

Cependant, la plupart des processeurs fournissent des instructions MUL et DIV directement câblées et efficaces.

### Cas particulier

Lorsqu'une multiplication ou une division a comme opérande  $2^n$ , on peut la simuler par décalage (*Shift*) à gauche ou à droite de n positions de l'autre opérande.

### Exemples:

13\*8: 0000 1101 décalé 3 fois à gauche :

0110 1000 c'est-à-dire 104;

126/16: 0111 1110 décalé 4 fois à droite:

0000 0111 c'est-à-dire 7.

En C2, il faut également réintroduire le bit de signe lors du décalage. Des instructions de décalage arithmétique sont généralement fournies par le processeur.

Systèmes Informatiques Chapitre 3 : Représentation de l'information

### 2.4.2 Virgule flottante

On exprime généralement les nombres décimaux à l'aide de la notation scientifique en virgule flottante :

x=m\*be

où m est la mantisse, b la base et e l'exposant.

### Exemple :

 $pi = 0.0314159*10^2 = 31.4159*10^{-1} = 3.14159$ 

Il existe une représentation **normalisée** de la mantisse consistant à positionner un seul chiffre différent de 0 à gauche de la virgule et tous les autres à droite de la virgule. On obtient ainsi :

 $b^0 \le m < b^1$ .

### Exemple:

pi = 3,14159\*100

On a la même forme de représentation en virgule flottante à mantisse normalisée pour le binaire (b=2)

**Exemple**:  $7,25_{10} \rightarrow 111,01_2 \rightarrow 1,1101*22$ 4+2+1+0,25=(1+0,5+0,25+0,0625)\*4

### 2.4 Représentation des décimaux

On s'intéresse ici à la catégorie des nombres décimaux, D, et non pas des réels, R. Les types de données **real** sont trompeurs : la précision est toujours limitée !

### 2.4.1 Décimal Codé Binaire BCD

Utilisé principalement en comptabilité pour sa précision, ce codage utilise un quartet pour chaque chiffre décimal :

 $0 \to 0000; 1 \to 0001; 2 \to 0010; ...; 9 \to 1001$ 

Les quartets de code hexa 0xA à 0xF sont inutilisés. Chaque octet permet donc de stocker 100 combinaisons différentes représentant les entiers de 0 à 99.

Les opérations de l'arithmétique binaire sur ces entiers provoque des incohérences de représentation dans certaines situations :

 $33+58:0011\ 0011+0101\ 1000=1000\ 1011=0x8B$ 

Aussi, les processeurs possèdent des instructions spécialisées d'ajustement des résultats à exécuter à la suite d'opérations binaires sur des opérandes DCB. Ici, il faut rajouter 0x6 au résultat!

Systèmes Informatiques Chapitre 3 : Représentation de l'information

- -

#### Remarques:

- $20 = 1 \le m < 21 = 2$
- Les puissances négatives de 2 sont : 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625; 0,03125; 0,015625; 0,0078125; ...
- La plupart des nombres à partie décimale finie n'ont pas de représentation binaire finie : (0,1; 0,2; ...).
- Par contre, tous les nombres finis en virgule flottante en base 2 s'expriment de façon finie en décimal car 10 est multiple de 2.
- Réfléchir à la représentation en base 3.

Il faut bien comprendre que cette représentation binaire en virgule flottante, quel que soit le nombre de bits de mantisse et d'exposant, ne fait qu'approcher la plupart des nombres décimaux. Et cela, avant quelqu'opération que ce soit!

### Algorithme de conversion de la partie décimale

On applique à la partie décimale des *multiplications successives* par 2, et on range, à chaque itération, la partie entière du produit dans le résultat.

#### **Exemples:**

0,375 à coder en binaire virgule flottante  $0,375*2=0,75*2=1,5; 0,5*2=1,0 \rightarrow 0,011$ 

0,23\*2=**0**,46\*2=**0**,92\*2=**1**,84\*2=**1**,68\*2=**1**,36\*2=**0**,72\*2=**1**,44 \*2=**0**,88.....

0,23<sub>10</sub> sur 8 bits de mantisse : 0,00111010

# Chapitre 3 : Représentation de l'information

### **Standardisation:**

- portabilité entre machines, langages
- reproductibilité des calculs et « exactitude »

2.4.3 Virgule Flottante en machine

- communication de données via les réseaux
- représentation de nombres spéciaux
- procédures d'arrondi

#### La norme IEEE-754 (1985)

- simple précision sur 32 bits (float)
- double précision sur 64 bits (double)

### Norme IEEE-754 flottants en simple précision

- signe : 1 bit (0: +, 1: -)
- exposant : 8 bits en excédent 127 [-127, 128]
- mantisse : 23 bits en RBNS ; normalisé sans représentation du 1 de gauche! La mantisse est arrondie!

soit 4 octets ordonnés : signe, exposant, mantisse.

Valeur d'un float :  $(-1)^s * 2^{(e-127)} * 1,m$ 

### Exemple:

 $33,0 = +100001,0 = +1,00001 \ 2^5$ représenté par : 0 1000 0100 0000 100...

c'est-à-dire: 0x 42 04 00 00

Systèmes Informatiques

Chapitre 3 : Représentation de l'information

#### Remarques:

Il existe, entre deux nombres représentables, un intervalle de réels non exprimables. La taille de ces intervalles (pas) croît avec la valeur absolue :

proche et  $\neq 0$ :  $2^{-149} = 1.4 \cdot 10^{-45}$ proche de  $\infty$ :  $2^{124}=2.03 \ 10^{31}$ 

Cependant, si l'on exprime la distance entre un nombre et son "successeur" en pourcentage de ce nombre, ce pourcentage reste constant:

 $2^{-149/2-126} \equiv 2^{-23} \approx 1.19 \ 10^{-7} \approx 2^{104/2127} \equiv 2^{-23}$ 

Ainsi l'erreur relative due à l'arrondi de représentation est approximativement la même pour les petits nombres et les grands!

Le nombre de chiffres décimaux significatifs varie en fonction du nombre de bits de mantisse, tandis que l'étendue de l'intervalle représenté varie avec le nombre de bits d'exposant:

#### double

- 1 bit de signe
- 11 bits d'exposant
- 52 bits de mantisse (16 chiffres significatifs)

### Exemple:

 $-5,25 = -101,01 = -1,0101 2^{2}$ 

représenté par : 1 1000 0001 0101 000...

c'est-à-dire: 0x C0 A8 00 00

Attention, certains codes spéciaux servent à représenter des nombres exceptionnels!

- -0: e=0x0 et m=0x0 (s donne le signe)
- infini : e=0xFF et m=0x0 (s donne le signe)
- NaN (Not a Number) : e=0xFF et m qcq
- dénormalisés : e=0x0 et m≠0x0 ; dans ce cas, il n'y a plus de bit caché et la mantisse doit être décalée d'un cran à gauche: très petits nombres (de  $2^{-149}$ =1.4  $10^{-45}$  à  $2^{-126}$ - $2^{-149}$ =1.18  $10^{-38}$ )

#### En normalisé :

### Plus grande valeur absolue représentable

 $MAX = 2^{127} * (2-2-23) \approx 3.4 \cdot 10^{3}$  $PAS = 2^{127} * 2^{-23} \approx 2.03 \cdot 10^{31}$ soit 7 chiffres significatifs

### Plus petite valeur absolue représentable (sauf 0)

 $MIN = 2^{-126} * (1) \approx 1.18 \cdot 10^{-38}$  $PAS = 2^{-126} * 2^{-23} \approx 1.4 \cdot 10^{-45}$ soit 7 chiffres significatifs

### Quelques règles de calcul

-0=+0;  $1/+0=+\infty$ ;  $1/-0=-\infty$ ;  $x/\infty=0$ ;  $NaN = \infty / \infty = 0 / 0 = (-|x|)^{1/n}; x + \infty = \infty$ règles d'arrondi extrêmement complexes ...

Systèmes Informatiques

Chapitre 3 : Représentation de l'information

27

## 2.5 Représentation des caractères

### **Symboles**

- alphabétiques,
- numériques,
- de ponctuation et autres (semi-graphiques, ctrl)

### Utilisation

- entrées/sorties
- représentation externe (humaine) des programmes (sources) et données y compris les données numériques

### Code ou jeu de car.

Ensemble de caractères associés aux mots binaires les représentant. La quasi-totalité des codes ont une taille fixe (7 ou 8 ou 16 bits) afin de faciliter les recherches dans les mémoires machines.

- ASCII (7);
- EBCDIC (8):
- ISO 8859-1 ou ISO Latin-1 (8)
- UniCode (16).
- UTF-8 (8-32)

### 2.5.1 Jeux de caractères

#### Code ASCII

American Standard Code for Information Interchange

Ce très universel code à 7 bits fournit 128 caractères (0..127) divisé en 2 parties : 32 caractères de fonction (de contrôle) permettant de commander les périphériques (0..31) et 96 caractères imprimables (32..127).

### Codes de contrôle importants :

0 Null < CTRL> < @>; 3 End Of Text < CTRL> < c>; 4 End Of Transmission < CTRL> < d>; 7 Bell 8 Backspace 10 Line Feed 12 Form Feed 13 Carriage Return 27 Escape < CTRL> < z>

### **Codes imprimables importants:**

20H Espace; 30H..39H "0".."9";41H..5AH "A".."Z" 61H..7AH "a".."z"

Le code ASCII est normalisé par le CCITT (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique) qui a prévu certaines variantes nationales : {} aux USA donnent éè en France ...

La plupart du temps, l'unité mémoire étant l'octet, le  $8^\circ$  bit est utilisé :

- soit pour détecter les erreurs de transmission (bit de parité)
- soit pour définir des caractères spéciaux (semi-graphiques, accents) dans un code ASCII "étendu".

### **Codage UTF-8**

UTF-8 (UCS transformation format 8 bits) est un format de codage de caractères défini pour les caractères Unicode (UCS). Chaque caractère est codé sur une suite d'un à quatre octets. Il a été conçu pour être compatible avec certains logiciels originellement prévus pour traiter des caractères d'un seul octet.

L'IETF requiert qu'UTF-8 soit pris en charge par les protocoles de communication d'Internet échangeant du texte.

Les caractères de numéro 0 à 127 (ASCII) sont codés sur un octet dont le bit de poids fort est toujours nul.

Les caractères de numéro supérieur à 127 sont codés sur plusieurs octets. Dans ce cas, les bits de poids fort du premier octet forment une suite de 1 de longueur égale au nombre d'octets utilisés pour coder le caractère, les octets suivants ayant 10 comme bits de poids fort.

## Définition du nombre d'octets utilisés

Représentation binaire	Signification
0xxxxxxxx	1 octet codant 1 à 7 bits
110xxxxx 10xxxxxxx	2 octets codant 8 à 11 bits
1110xxxx 10xxxxxxx 10xxxxxx	3 octets codant 12 à 16 bits
11110xxx 10xxxxxx 10xxxxx	4 octets codant 17 à 21 bits

#### Exemples de codage UTF-8

	Caractère	Numéro du caractère	Codage binaire UTF-8				
A		65	01000001				
é		233	<b>110</b> 00011 <b>10</b> 101001				
€		8364	11100010 10000010 10101100				

#### **ASCII**

Hexa	MSD	0	1	2	3	4	5	6	7
LSD	Bin.	000	001	010	011	100	101	110	111
0	0000	NUL	DLE	espace	0	@	P	4	p
1	0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	0010	STX	DC2	"	2	В	R	b	r
3	0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	0101	<b>ENQ</b>	NAK	%	5	E	U	e	u
6	0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	1000	BS	CAN	(	8	Н	X	h	X
9	1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	Z
В	1011	VT	ESC	+	;	K	]	k	{
C	1100	FF	FS	,	<	L	\	1	
D	1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
Е	1110	SO	RS		>	N	٨	n	~
F	1111	SI	US	/	?	O	_	0	DEL

### ISO-8859-1

Hexa		LSD														
MSD	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	Е	F
C	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ϊ
D	Đ	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
E	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
F	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ

Systèmes Informatiques


Chapitre 4 : La Couche Machine

31

### 3. Structure des ordinateurs

Le modèle d'architecture de la plupart des ordinateurs actuels provient d'un travail effectué par John **Von Neumann** en 1946.

### Le modèle de Von Neumann



Bus (données, adresses, contrôle)

Principes du modèle de programmation :

- code = **séquence** d'instructions en MC ;
- données stockées en MC;

Actuellement, d'autres types d'architecture (5° génération, machines systoliques, ...) utilisant massivement le **parallélisme** permettent d'améliorer notablement la vitesse des calculs.

On peut conjecturer que dans l'avenir, d'autres paradigmes de programmation **spécifiques** à certaines applications induiront de nouvelles architectures.

Systèmes Informatiques Chapitre 4 : La Couche Machine Systèmes Informatiques Chapitre 4 : La Couche Machine

### 3.1 L' Unité Centrale (UC)

ou processeur (Central Processing Unit CPU)

Cerveau de l'ordinateur, l'UC exécute séquentiellement les instructions stockées en Mémoire Centrale. Le traitement d'une instruction se décompose en 3 temps : chargement, décodage, exécution. C'est l'unité de commande qui ordonnance l'ensemble, tandis que l'UAL exécute des opérations telles que l'addition, la rotation, la conjonction..., dont les paramètres et résultats sont stockés dans les registres (mémoires rapides).

#### Les registres

Certains registres spécialisés jouent un rôle particulièrement important. Le Compteur Ordinal (CO) Instruction Pointer IP, Program Counter PC pointe sur la prochaine instruction à exécuter; le Registre Instruction (RI) contient l'instruction en cours d'exécution; le registre d'état Status Register, Flags, Program Status Word PSW contient un certain nombre d'indicateurs (ou drapeaux ou bits) permettant de connaître et de contrôler certains états du processeur; Le pointeur de pile Stack Pointer permet de mémoriser l'adresse en MC du sommet de pile (structure de données Last In First Out LIFO indispensable pour les appels procéduraux); Des registres d'adresse (index ou bases) permettent de stocker les adresses des données en mémoire centrale tandis que des registres de travail permettent de stocker les paramètres et résultats de calculs.

Systèmes Informatiques

Chapitre 4 : La Couche Machine

Systèmes Informatiques Chapitre 4 : La Couche Machine

L'Unité Arith. et Log.

Celle-ci exécute des opérations :

arithmétiques : addition, soustraction, C2, incrémentation, décrémentation, multiplication, division, décalages arithmétiques (multiplication ou division par 2n).

logiques : et, ou, xor, non, rotations et décalages.

Selon le processeur, certaines de ces opérations sont présentes ou non. De plus, les opérations arithmétiques existent parfois pour plusieurs types de nombres (C2, DCB, virgule flottante) ou bien des opérations d'ajustement permettent de les réaliser.

Enfin, les processeurs récents contiennent une Unité Arithmétique spécialisée pour les opérations en virgule flottante. Sur d'autres, des co-processeurs arithmétiques flottants peuvent être adjoint pour les réaliser.

Les opérations arithmétiques et logiques positionnent certains indicateurs d'état du registre PSW. C'est en testant ces indicateurs que des branchements conditionnels peuvent être exécutés vers certaines parties de programme.

Pour accélérer les calculs, on a intérêt à utiliser les registres de travail comme paramètres des procédures, notamment l'accumulateur quand il existe.

L'Unité de Commande

Celle-ci exécute l'algorithme suivant :

1.charger dans RI l'instruction stockée en MC à l'adresse pointée par le CO;

2.CO:=CO+taille(instruction en RI);

3.décoder (RI) en micro-instructions;

4.(localiser en mémoire les données de l'instruction;)

5.(charger les données;)

6.exécuter l'instruction (suite de micro-instructions);

7.(stocker les résultats mémoires;)

jusqu'à l'infini

Lors du démarrage de la machine, CO est initialisé soit à l'adresse mémoire 0 soit à l'adresse correspondant à la fin de la mémoire (2m-1). A cette adresse, se trouve le moniteur en mémoire morte qui tente de charger l'amorce "boot-strap" du système d'exploitation.

Remarquons que cet algorithme peut parfaitement être simulé par un logiciel (interprèteur). Ceci permet de tester des processeurs matériels avant même qu'il en soit sorti un prototype, ou bien de simuler une machine X sur une machine Y (émulation).

3.2 La Mémoire Centrale (MC)

La mémoire centrale de l'ordinateur est habituellement constituée d'un ensemble ordonné de 2m cellules (cases), chaque cellule contenant un mot de n bits. Ces mots permettent de conserver programmes et données ainsi que la pile d'exécution.

35

### 3.2.1 Accès à la MC

La MC est une mémoire électronique et l'on accède à n'importe laquelle de ses cellules au moyen de son adresse comprise dans l'intervalle [0, 2m-1]. Les deux types d'accès à la mémoire sont :

la lecture qui transfère sur le bus de données, le mot contenu dans la cellule dont l'adresse est située sur le bus d'adresse.

l'écriture qui transfère dans la cellule dont l'adresse est sur le bus d'adresse, le mot contenu sur le bus de données.

La taille n des cellules mémoires ainsi que la taille m de l'espace d'adressage sont des caractéristiques fondamentales de la machine. Le mot de n bits est la plus petite unité d'information transférable entre la MC et les autres composants. Généralement, les cellules contiennent des mots de 8, 16 ou 32 bits.

Systèmes Informatiques Chapitre 4 : La Couche Machine 36

### 3.2.2 Contenu/adresse (valeur/nom)

Attention à ne jamais confondre le contenu d'une cellule, mot de n bits, et l'adresse de celle-ci, mot de m bits même lorsque n=m.

Parfois, le bus de données a une taille multiple de n ce qui permet la lecture ou l'écriture de plusieurs mots consécutifs en mémoire. Par exemple, le microprocesseur 8086 permet des échanges d'octets ou de mots de 16 bits (appelés "mots").

### Exemple (cellules d'un octet)

Adresse	Contenu bin							hexa.	
0	0	1	0	1	0	0	1	1	53H
1	1	1	1	1	1	0	1	0	0FAH
2	1	0	0	0	0	0	0	0	80H
32	0	0	1	0	0	0	0	0	20H (32 <sub>10</sub> )
2m-1	0	0	0	1	1	1	1	1	1FH

Parfois, une autre représentation graphique de l'espace mémoire est utilisé, en inversant l'ordre des adresses : adresses de poids faible en bas, adresses fortes en haut. Cependant, pour le 8086, lorsqu'on range un mot (16 bits) à l'adresse mémoire i, l'octet de poids fort se retrouve en i+1. Il est aisé de s'en souvenir mnémotechniquement via la gravité dans les liquides de densités différentes.

Systèmes Informatiques

Chapitre 4 : La Couche Machine

38

### 3.3 Les périphériques

Les périphériques, ou organes d'Entrée/Sortie (E/S) Input/Output (I/O), permettent à l'ordinateur de communiquer avec l'homme ou d'autres machines, et de mémoriser massivement les données ou programmes dans des fichiers. La caractéristique essentielle des périphériques est leur lenteur :

Processeur cadencé en Giga-Hertz : instructions éxécutées chaque nano-seconde  $(10^{-9}~{\rm s})$  ;

Disque dur de temps d'accès entre 10 et 20 ms  $(10^{-3} \text{ s})$ : rapport de  $10^{7}$ !

Clavier avec frappe à 10 octets par seconde : rapport de 10<sup>8</sup>!

### 3.3.1 Communication

L'ordinateur échange des informations avec l'**homme** à travers des terminaux de communication homme/machine : clavier  $\leftarrow$ , écran  $\rightarrow$ , souris  $\leftarrow$ , imprimante  $\rightarrow$ , synthétiseur (vocal)  $\rightarrow$ , table à digitaliser  $\leftarrow$ , scanner  $\leftarrow$ , crayon optique  $\leftarrow$ , lecteur de codes-barres  $\leftarrow$ , lecteur de cartes magnétiques  $\leftarrow$ , terminaux consoles stations  $\leftrightarrow$  ...

Il communique avec d'autres machines par l'intermédiaire de **réseaux** ↔ locaux ou longue distance (via un modem).

Systèmes Informatiques Chapitre 4 : La Couche Machine

### **3.2.3 RAM et ROM**

Random Access Memory/Read Only Memory

La RAM est un type de mémoire électronique **volatile** et **réinscriptible**. Elle est aussi nommée mémoire vive et plusieurs technologies permettent d'en construire différents sous-types: **statique**, **dynamique** (rafraîchissement). La RAM constitue la majeure partie de l'espace mémoire puisqu'elle est destinée à recevoir programme, données et pile d'exécution.

La ROM est un type de mémoire électronique **non volatile** et **non réinscriptible**. Elle est aussi nommée mémoire morte et plusieurs technologies permettent d'en construire différents sous-types (ROM, PROM, EPROM, EEPROM (Flash), ...). La ROM constitue une faible partie de l'espace mémoire puisqu'elle ne contient que le moniteur réalisant le chargement du système d'exploitation et les Entrées/Sorties de plus bas niveau. Sur les PCs ce moniteur s'appelle le *Basic Input Output System*. Sur les Macintosh, le moniteur contient également les routines graphiques de base. C'est toujours sur une adresse ROM que le Compteur Ordinal pointe lors du démarrage machine.

DDR SDRAM: Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM est une RAM dynamique (condensateur) qui a un *pipeline* interne permettant de synchroniser les opérations R/W.

Systèmes Informatiques

Chapitre 4 : La Couche Machine

20

### 3.3.2 Mémorisation de masse

ou mémorisation secondaire

Les mémoires électroniques étant chères et soit volatiles (non fiables) soit non réinscriptibles, le stockage de masse est réalisé sur d'autres supports. Ces autres supports sont caractérisés par :

- non volatilité et réinscriptibilité
- · faible prix de l'octet stocké
- lenteur d'accès et modes d'accès (séquentiel, séquentiel indexé, aléatoire, ...)
- · forte densité
- · parfois amovibilité
- *Mean Time Between Failures* plus important car organes mécaniques → **stratégie de sauvegarde**

### **Supports Optiques**

Historiquement, les **cartes 80 colonnes** ont été parmi les premiers supports mais sont complètement abandonnées aujourd'hui. Les **rubans perforés**, utilisés dans les milieux à risque de champ magnétique (Machines Outils à Commande Numérique), sont leurs descendants directs dans le cadre des supports optiques.

### Supports Magnétique

Aujourd'hui (années 90), les supports magnétiques constituent la quasi-totalité des mémoires de masse des ordinateurs à usage général.

Systèmes Informatiques Chapitre 4 : La Couche Machine


### Bandes magnétiques

Ce sont des supports à accès séquentiel particulièrement utilisés dans la sauvegarde. On les utilise de plus en plus sous forme de cassettes. Les dérouleurs de cassettes sont appelés streamers. Les densités et vitesses sont variables : quelques milliers de bytes per inch (bpi) et autour d'un Mo/s. Le temps d'accès dépendant de la longueur de la bande ...

# schéma d'une bande magnétique bit de parité gap inter-bloc

### Disques magnétiques

Ils constituent la majorité des mémoires secondaires. Durs ou souples, fixes ou amovibles, solidaires (Winchester) ou non (dispack) de leurs têtes de lecture/écriture, il en existe une très grande diversité. Les disques durs ont des capacités variant entre quelques dizaines à quelques centaines de Mo, des vitesses de transfert autour du Mo/s et des temps d'accès approchant les 10 ms.



Composé de faces, de pistes concentriques, de secteurs "soft sectored", la densité des disques est souvent caractérisée par le nombre de "tracks per inch" (tpi) . Sur les disques durs, un Chapitre 4 : La Couche Machine

Systèmes Informatiques

cylindre est constitué d'un ensemble de pistes de même diamètre.

Un contrôleur de disque (carte) est chargé de transférer les informations entre un ou plusieurs secteurs et la MC. Pour cela, il faut lui fournir : le sens du transfert (R/W), l'adresse de début en MC (Tampon), la taille du transfert, la liste des adresses secteurs (n° face, n° cylindre, n° secteur). La plus petite unité de transfert physique est 1 secteur.

Pour accéder à un secteur donné, le contrôleur doit commencer par translater les bras mobiles portes-têtes sur le bon cylindre, puis attendre que le bon secteur passe sous la tête sélectionnée pour démarrer le transfert. Le temps d'accès moyen caractérise la somme de ces deux délais moyens.

**Exemple:** TA<sub>moyen</sub> et transfert d'1 secteur?

disque dur 8 faces, 50 cylindres, 10 secteurs/piste d'1 Ko, tournant à 3600 tours/mn, ayant une vitesse de translation de 1 m/s et une distance entre la 1° et la dernière piste de 5 cm.

 $TA_{moyen} = (5 \text{ cm/2})/1 \text{ m/s} + (1/60 \text{ t/s})/2 = 25 \text{ms} + 8.3 \text{ ms}$ Transfert d'1 secteur = (1/60)/10 = 1,66 ms

Systèmes Informatiques

Chapitre 4 : La Couche Machine

42

Chapitre 4 : La Couche Machine

### Supports optiques

### Supports optiques

unités de lecture fonctionnant au moyen d'un faisceau laser; densités de stockage supérieures au magnétique : de 10<sup>2</sup> à 10<sup>4</sup> fois plus;

temps d'accès plus longs : archivage de masse.

CDROM: disques compacts (même format que les CDs audio) pré-enregistrés par pressage en usine et non réinscriptibles : (logiciels, annuaires, encyclopédies, ...).

CDR: inscriptibles une seule fois;

**CDRW**: réinscriptibles (1000 fois)

DVDR, DVDRW: idem CD mais avec des capacités plus importantes: 4,7 Go contre 700 Mo, double couches ...

Magnéto-optiques : combinant la technologie optique (laser) et magnétique (particules orientées), ils sont réinscriptibles. Amovibles, plus denses que les disques magnétiques mais moins rapides, ils constituent un compromis pour les archivages et les fichiers rarement accédés.

### 3.4 Pilote, contrôleur d'E/S et IT

Systèmes Informatiques

A l'origine, l'UC gérait les périphériques en leur envoyant une requête puis en attendant leur réponse. Cette attente active était supportable en environnement monoprogrammé.

Actuellement, l'UC délègue la gestion des E/S aux processeurs situés sur les cartes contrôleur (disque, graphique, ...). La communication avec un périphérique donné est réalisée par le pilote (driver) qui est un module logiciel du

- la requête d'un processus est transmise au moniteur concerné qui la traduit en programme contrôleur puis qu'il envoie à la carte contrôleur ;
- le processus courant « s'endort » et l'UC exécute un processus « prêt »;
- le contrôleur exécute l'E/S ;
- le contrôleur prévient l'UC de la fin de l'E/S grâce au mécanisme matériel d'interruption;
- l'UC désactive le processus en cours d'exécution puis « réveille » le processus endormi qui peut continuer à s'exécuter.

Grâce à ce fonctionnement, l'UC ne perd pas son temps à des tâches subalternes!

Généralement, plusieurs niveaux d'interruption plus ou moins prioritaires sont admis par l'UC

Systèmes Informatiques Chapitre 4: La Couche Machine 44 Systèmes Informatiques Chapitre 4: La Couche Machine

## **3.5** Le(s) Bus

Le **bus de données** est constitué d'un ensemble de lignes bidirectionnelles sur lesquelles transitent les bits des données lues ou écrites par le processeur. (Data 0-31)

Le **bus d'adresses** est constitué d'un ensemble de lignes unidirectionnelles sur lesquelles le processeur inscrit les bits formant l'adresse désirée.

Le **bus de contrôle** est constitué d'un ensemble de lignes permettant au processeur de signaler certains événements et d'en recevoir d'autres. On trouve fréquemment des lignes représentant les **signaux** suivants :

V <sub>cc</sub> et GROUND : tensions de référence	$\leftarrow$
RESET : réinitialisation de l'UC	$\leftarrow$
$R/\overline{W}$ : indique le sens du transfert	$\rightarrow$
MEM/ IO : adresse mémoire ou E/S	$\rightarrow$

Technologiquement, les bus de PC évoluent rapidement (Vesa Local Bus, ISA, PCI, PCI Express, ATA, SATA, SCSI, ...)

Systèmes Informatiques

Chapitre 4 : La Couche Machine

46

#### 3.6.1.1 Niveaux et localisation des caches

### Cache Processeur réalisé en SRAM

- Niveau 1 (L1): séparé en 2 caches (instructions, données), situé dans le processeur, communique avec L2;
- Niveau 2 (L2) : unique (instructions et données) situé dans le processeur ;
- Niveau 3 (L3): existe parfois sur certaines cartes mères.

Par exemple, Pentium 4 ayant un cache L2 de 256 Ko.

### **Cache Disque**

De quelques Méga-octets, ce cache réalisé en DRAM est géré par le processeur du contrôleur disque. Il ne doit pas être confondu avec les tampons systèmes stockés en mémoire centrale (100 Mo). Intérêts de ce cache :

Lecture en avant (arrière) du cylindre; Synchronisation avec l'interface E/S (IDE, SATA, ...) Mise en attente des commandes (SCSI, SATA)

### 3.6 Améliorer les performances

### 3.6.1 Hiérarchie mémoire et Cache

Classiquement, il existe 3 niveaux de mémoire ordonnés par vitesse d'accès et prix décroissant et par taille croissante :

Registres;

Mémoire Centrale;

Mémoire Secondaire.

Afin d'accélérer les échanges, on peut augmenter le nombre des niveaux de mémoire en introduisant des CACHE ou antémémoire de Mémoire Centrale et/ou Secondaire : Mémoire plus rapide mais plus petite, contenant une copie de certaines données :

#### **Fonctionnement:**

Le demandeur demande à lire ou écrire une information; si le cache possède l'information, l'opération est réalisée, sinon, il récupère l'info. depuis le fournisseur puis réalise l'op.

Le principe de **séquentialité** des instructions et des structures de données permet d'optimiser le chargement du cache avec des segments de la mémoire fournisseur. Stratégie de remplacement est généralement LRU (Moins Récemment Utilisée).

Systèmes Informatiques

Chapitre 4 : La Couche Machine

### 3.6.2 Pipeline

Technique de conception de processeur avec plusieurs petites unités de commande placées en série et dédiées à la réalisation d'une tâche spécifique. Plusieurs instructions se chevauchent à l'intérieur même du processeur.

Par exemple, décomposition simple d'une instruction en 4 étapes :

Fetch: chargement de l'instruction depuis la MC;

Decode : décodage en micro-instructions ; Exec : exécution de l'instruction (UAL) ;

Write Back : écriture du résultat en MC ou dans un

registre

Soit la séquence d'instruction : i1, i2, i3, ...

### sans pipeline:

i1F, i1D, i1E, i1W, i2F, i2D, i2E, i2W, i3F, ...

### avec pipeline à 4 étages

i1F	i1D	i1E	i1W	
	i2F	i2D	i2E	I2W
		i3F	i3D	I3E
		`	i4F	i4D

Chaque étage du pipeline travaille « à la chaîne » en répétant la même tâche sur la série d'instructions qui arrive.

Systèmes Informatiques Chapitre 4 : La Couche Machine 48

Si la séquence est respectée, et s'il n'y a pas de conflit, le débit d'instructions (*throughput*) est multiplié par le nombre d'étages !

Problèmes et solutions :

Rupture de séquence : vidage des étages !

Dépendance d'instructions : mise en attente forcée

### **Architecture superscalaire:**

Plusieurs pipeline (2) dans le même processeur travaillent en parallèle (→instons indépendantes).

Exemple:

Pentium 4 : selon ses versions, de 20 à 31 étages!

### 3.6.3 SIMD

Single Instruction Multiple Data désigne un ensemble d'instructions vectorielles permettant des opérations scientifiques ou multimédia. Par exemple, l'AMD 64 possède 8 registres 128 bits et des instructions spécifiques utilisables pour le streaming, l'encodage audio ou vidéo, le calcul scientifique.

Systèmes Informatiques

Chapitre 4 : La Couche Machine

50

Systèmes Informatiques Chapitre 4 : La Couche Machine

### 4. La Couche Machine

Elle constitue le niveau **le plus bas** auquel l'utilisateur a accès.

### Types d'ordinateurs (évolution constante!)

les ordinateurs personnels (PC ou Macintosh);

- les ordinateurs de bureau ;
- les ordinateurs portables ;
- les assistants personnels (ou PDA);

les moyens systèmes (midrange) (ex IBM AS/400-ISeries, RISC 6000...)

les mainframes (serveurs centraux) (ex. : IBM zSeries 64 bits, Siemens SR2000 et S110 ...);

les superordinateurs (Blue Gene machine IBM utilisant 65536 Power PC réalisant 136,8 TFlops);

les stations de travail (PC puissants pour CAO, ...);

### 3.6.4 DMA et BUS Mastering

Systèmes Informatiques

L'accès direct mémoire ou DMA (Direct Memory Access) est un procédé informatique où des données circulant de ou vers un périphérique (port de communication, disque dur) sont transférées directement par un contrôleur adapté vers la mémoire centrale de la machine, sans intervention du microprocesseur si ce n'est pour initier et conclure le transfert. La conclusion du transfert ou la disponibilité du périphérique peuvent être signalés par interruption.

Chapitre 4 : La Couche Machine

La technique de Bus Mastering permet à n'importe quel contrôleur de demander et prendre le contrôle du bus : le maître peut alors communiquer avec n'importe lequel des autres contrôleurs sans passer par l'UC.

Cette technique implémentée dans le bus PCI permet à n'importe quel contrôleur de réaliser un DMA. Si l'UC a besoin d'accéder à la mémoire, elle devra attendre de récupérer la maîtrise du bus. Le contrôleur maître lui vole alors des cycles mémoires.

### 4.1 Exemples

### Pentium 4 (x86 CPU)

8 registres 32 bits (AL, AH, AX, EAX);

Espace adrs: 4 Go;

Mémoire virtuelle segmentée (CS code, DS data, SS stack) avec un sélecteur de segment 16 bits + adrs virtuelle 32 bits :

(x87) coprocesseur arithmétique flottante (FPU) 32, 64 ou 80 bits

### **AMD 64**

Adrs


16 registres 64 bits (AL, AH, AX, EAX, RAX)


Espace adrs: 256 To

Mémoire virtuelle non segmentée sur 64 bits

SIMD avec registres 128 bits

### 





En Little endian, mnémotechniquement, la "gravité" est orientée vers le bas de la mémoire (adresses supérieures). Les Power PC d'IBM sont bi-endian.

Systèmes Informatiques Chapitre 4: La Couche Machine 52 Systèmes Informatiques Chapitre 4: La Couche Machine 5

### 4.2 Format des instructions

Programme = suite d'instructions machines

Une instruction est composée de plusieurs champs :

- 1 champ obligatoire : le **code opération** désigne le type d'instruction. Sa longueur est souvent **variable** afin d'optimiser la place et la vitesse utilisée par les instructions les plus fréquentes (Huffman).
- 0 à n champs optionnels : les **opérandes** désignent des données immédiates ou stockées dans des registres ou en MC. Le type de désignation de ces données est nommé **mode** d'adressage.

Exemple:

ſ			
	Code Onération	Onárondos	Onárondos
	Code Opération	Opérande <sub>1</sub>	Opérande2

De plus, la taille des cases et mots mémoires doivent être des multiples de la taille d'un caractère afin d'éviter le **gaspillage de place** ou des **temps** de recherche prohibitifs. Les codes alphanumériques usuels étant sur 8 bits (EBCDIC) ou 7+1 bits (ASCII), c'est la raison du découpage des MC en octets.

Enfin, des adresses devant également être stockées en MC, c'est la raison pour laquelle la taille de l'espace d'adressage est généralement un multiple de  $2^8$  octets (64 Ko, 16 Mo, 4 Go). Sauf lorsque la technique d'adressage utilise des segments recouvrants : 8086:  $1Mo = 2^{20}$  o; 1 adrs = 2 mots.

4.3 Modes d'adressage

**Remarque**: pour simplifier, nous utiliserons dorénavant la notation mnémonique des instructions machines, notation alphanumérique qui correspond à la couche 4 du langage d'assemblage.

### Types de donnée représentés par les opérandes :

- donnée immédiate stockée dans l'instruction machine
- donnée dans un **registre** de l'UC
- donnée à une adresse en MC

### Nombres d'opérandes :

Nous supposerons un nombre maximal de 2 opérandes, ce qui représente le cas général. Souvent, un opérande implicite n'est pas désigné dans l'instruction : c'est l'accumulateur qui est un registre de travail privilégié; le Z80 a au maximum un opérande explicite (et A comme opérande implicite).

#### **Source et Destination:**

Lorsque 2 opérandes interviennent dans un transfert ou une opération arithmétique, l'un est source et l'autre destination de l'instruction. L'ordre d'apparition varie suivant le type d'UC :

IBM 370, 8086 : ADD DST, SRC *DST := DST+SRC* PDP-11, 68000 : ADD SRC, DST *DST := DST+SRC* 

Systèmes Informatiques

Chapitre 4 : La Couche Machine

54

Systèmes Informatiques Chapitre 4 : La Couche Machine

### 4.3.1 Adressage immédiat

La valeur de la donnée est stockée dans l'instruction. Cette valeur est donc copiée de la MC vers l'UC lors de la phase de chargement (*fetch*) de l'instruction.

**Avantage** : pas d'accès supplémentaire à la MC **Inconvénient** : taille limitée de l'opérande

Exemples: Z80

(1) ADD A, <n>; Code Op. 8 bits, n sur 8 bits en C2 (2) LD <Reg>, <n>; Code Op 5 b., Reg 3 b., n 8 b.

### 4.3.2 Adressage registre

La valeur de la donnée est stockée dans un registre de l'UC. La désignation du registre peut être explicite (2) ou implicite (1) (A sur Z80).

Avantage: accès rapide % MC

Inconvénient : taille limitée de l'opérande

Selon le nombre de registres de travail de l'UC, la taille du code des instructions varie : 8 registres nécessitent 3 bits (Z80)

8 registres nécessitent 3 bits (Z80) 16 registres nécessitent 4 bits(68000)

### 4.3.3 Adressage direct

La valeur de la donnée est stockée à une adresse en MC. C'est cette adresse qui est représentée dans l'instruction.

Avantage : taille quelconque de l'opérande

**Inconvénient** : accès mémoire supplémentaire, taille importante de l'instruction

Selon le type d'implantation mémoire requis par l'UC, plusieurs adressages directs peuvent coexister.

#### Exemples: 8086

MOV AL, <dis> ; déplacement intra-segment (court) transfère dans le registre AL, l'octet situé à l'adresse dis dans le segment de données : dis est codé sur 16 bits, *Data Segment* est implicite.

ADD BX, <aa> ; adresse absolue aa=S,D (long) ajoute à BX, le mot de 16 bits situé à l'adresse D dans le segment S:D et S sont codés sur 16 bits.

L'IBM 370 n'a pas de mode d'adressage direct, tandis que le 68000 permet l'adressage direct court (16 bits) et long (32 bits).

Systèmes Informatiques Chapitre 4 : La Couche Machine Systèmes Informatiques Chapitre 4 : La Couche Machine

### 4.3.4 Adressage indirect

La valeur de la donnée est stockée à une adresse m en MC. Cette adresse m est stockée dans un registre r ou à une adresse m'. C'est r ou m' qui est codé dans l'instruction (m' est appelé un pointeur). L'adressage indirect par registre est présent dans la totalité des UC, par contre, l'adressage indirect par mémoire est moins fréquent. Il peut cependant être simulé par un adressage direct dans un registre suivi d'un adressage indirect

Peu de machines disposent de mode d'adressage indirect à plusieurs niveaux d'indirection!

Avantage : taille quelconque de l'opérande

Inconvénient : accès mémoire supplémentaire(s), taille importante de l'instruction (pas par registre)

Exemples: Z80 indirection seulement par HL ADD A, (HL); adressage indirect par registre codage de l'instruction sur 8 bits (code op.) : A et HL sont désignés implicitement

LD (HL), <reg>; adressage indirect par registre code op. sur 5 bits et reg sur 3 bits; HL implicite

Systèmes Informatiques


Chapitre 4 : La Couche Machine

Systèmes Informatiques

Chapitre 4 : La Couche Machine

# 4.3.7 Adressage par pile

La pile d'exécution de l'UC est constituée d'une zone de la MC dans laquelle sont transférés des mots selon une stratégie Dernier Entré Premier Sorti (Last In First Out LIFO). Le premier élément entré dans la pile est placé à la base de la pile et le dernier élément entré se situe au sommet de la pile.



Les instructions d'entrée et de sortie de pile sont PUSH <n> et POP <reg>. Selon le type d'UC, la pile remonte vers les adresses faibles (voir schéma) ou bien descend vers les adresses fortes.

L'adresse du sommet de pile est toujours conservée dans un registre nommé pointeur de pile (Stack Pointer SP). Sur certaines machines, un registre général peut servir de SP. Certaines UC utilisent également un pointeur de base de pile (Base Pointer BP).

## 4.3.6 Remarques

Dans une instruction, lorsque deux opérandes sont utilisés, deux modes d'adressages interviennent. Souvent certains modes sont incompatibles avec d'autres pour des raisons de taille du code instruction ou de temps d'accès : par exemple en 8086, jamais deux adressages directs. Par contre, un opérande fait parfois appel à la conjonction de deux modes d'adressage : mode indexé et basé + déplacement du 8086!

### Schéma des différents modes d'adressage

	MC		
		LDIMM R, 100	LDIMM R, 100
100	102	R := 100	LDIND R, (R)
100	102		LDIND R, (R)
100	104	LDDIR R, (100)	R := 104
102	104	R := 102	
		102	LDIMM RX, 100
104	35	I DDID D ((100))	LDIX R. (RX+4)
		LDIND R, ((100))	, , ,
		R := 104 <i>rare</i>	R := 35

Toute indirection à n niveaux peut être simulée dès lors qu'on possède une instruction à indirection simple.

### 4.3.5 Adressage indexé (ou basé)

Il est parfois nécessaire d'accéder à des données situées à des adresses consécutives en MC. En adressage indexé, on charge un registre d'index avec l'adresse de début de cette zone de données, puis on spécifie dans l'instruction, le déplacement à réaliser à partir de cet index. L'adresse réelle de la donnée accédée est donc égale à l'adresse de l'index ajoutée au déplacement.

Certaines UC exécutent automatiquement l'incrémentation ou la décrémentation de leurs registres d'index ce qui permet, en bouclant, de réaliser des transferts ou d'autres opérations sur des zones (chaînes de caractères).

Avantage : taille importante de la zone (256 octets si déplacement sur 8 bits)

**Inconvénient** : taille importante de l'instruction (si codage du déplacement)

Exemple: Z80 indexation par IX et IY

LD (IX+<dépl>), <reg>; adressage indexé par IX codage de l'instruction : code op. sur 12 bits, IX sur 1 bit, reg sur 3 bits, dépl sur 8 bits.

Sur le 8086, MOVSB (MOVe String Byte) permet de transférer l'octet en (SI) vers (DI) puis d'incrémenter ou décrémenter SI et DI. Remarquons que l'indexation sans déplacement équivaut à l'indirection.

Systèmes Informatiques Chapitre 4 : La Couche Machine Systèmes Informatiques Chapitre 4 : La Couche Machine

### 4.3.8 Utilisations de la pile

#### Avantages:

- structure de données LIFO et opérations de manipulation physiquement implantées : vitesse
- instructions courtes car opérandes implicites

#### **Inconvénients:**

- pas toujours dans une zone MC protégée
- sa cohérence nécessite égalité du nombre d'empilages et de dépilages (programmeur).
- capacité souvent limitée (par exemple 1 segment)

#### L'appel procédural

L'intérêt de l'utilisation de sous-programmes nommés procédures lors de l'écriture de gros programmes a été démontré : concision, modularité, cohérence, ... Le programme principal (PP) fait donc appel (CALL) à une procédure P1 qui exécute sa séquence d'instructions puis rend la main, retourne (RET) à l'instruction du PP qui suit l'appel. Cette rupture de séquence avec retour doit également pouvoir être réalisée dans le code de la procédure appelée P1, soit récursivement, soit vers une autre procédure P2. Ces appels imbriqués, en nombre quelconque, rendent impossible l'utilisation d'une batterie de registres qui sauveraient les valeurs de retour du CO!

Systèmes Informatiques

Chapitre 4 : La Couche Machine

62


### Paramètres et Variables locales

La plupart des langages de programmation évolués (Pascal, c, ...) permettent le passage de paramètres et l'utilisation de variables locales aux procédures. Les paramètres sont passés soit par valeur, soit par adresse. Les variables locales sont créées à l'activation de la procédure et détruites lors de son retour (durée). D'autre part, leur visibilité est réduite aux instructions de la procédure.

### Passage de paramètre

Dans les programmes écrits en langage machine, la gestion des paramètres d'appel et de retour est à la charge du programmeur (registres, MC, pile). Par contre, un **compilateur** doit fournir une gestion générique des paramètres quel que soit leur nombre et leur mode de passage. La plupart du temps, la pile est utilisée de la façon suivante : Dans l'appelant, juste avant l'appel (CALL), le compilateur génère des instructions d'empilage (PUSHs) des paramètres d'appel et de retour. Juste après le CALL, il génère le même nombre de dépilage afin de nettoyer la pile. Dans le corps de la procédure appelée, la première opération consiste à affecter à un registre d'index ou de base (BP) la valeur du sommet de pile ± taille adresse de retour. Par la suite, les références aux paramètres sont effectuées via ce registre (BP±0..n)!

### Exemple d'appels procéduraux imbriqués



Les appels procéduraux imbriqués nécessitent l'utilisation de la pile de la manière suivante :

CALL <adrs> génère automatiquement (couche 1) :

- 1. PUSH CO; le compteur ordinal pointe toujours sur l'instruction suivante
- 2. JMP < adrs >; jump = goto

### RET génère automatiquement :

1. POP CO; branchement à l'adresse de retour

### Exemple d'évolution de la pile




Attention aux appels récursifs mal programmés qui provoquent des débordements de pile (Stack Overflow) ! P3 : 2n appels maximum (mots de n bits).

Systèmes Informatiques

Chapitre 4 : La Couche Machine

63

### **Exemple de passage de paramètres :**



### Variables locales

L'implémentation de l'espace dédié aux variables locales est réalisé dans la pile d'exécution. Les premières instructions machines correspondant à la compilation d'une procédure consistent toujours à positionner les variables locales dans la pile, juste au dessus de l'adresse de retour. Dans l'exemple précédent, il suffit de rajouter autant de PUSH, après le MOV BP,SP, que nécessaires. Ces variables locales seront ensuite accédées via des adressages (BP-i) générés par le compilateur. Ce type d'implémentation permet l'appel procédural ainsi que la récursivité.

Systèmes Informatiques Chapitre 4: La Couche Machine 64 Systèmes Informatiques Chapitre 4: La Couche Machine 6

### Paramètres et variables locales

Finalement, chaque instance d'appel de procédure possède un espace d'adressage local composé :

- d'une part, des paramètres d'appel et de retour localisés dans la pile à (BP+2..n);
- d'autre part, des variables locales localisées dans la pile à (BP+1..m).

### Exemple simple

Nous considérerons une procédure récursive simple n'utilisant que des paramètres et variables locales codés sur un mot machine. La fonction **mult** est une procédure à un paramètre de retour réalisant la multiplication de 2 entiers positifs par additions successives. Nous ne traiterons pas des problèmes de dépassement de capacité ni de l'optimisation de l'algorithme (y=0).

```
entierpositif mult(entierpositif x, entierpositif y) entierpositif i; // inutile dans l'algo. ! si x=0 alors retourne 0 sinon début i=y \\ retourne \ mult(x-1,i) + y \\ fin
```

Etudions le code compilé de cette procédure et d'un appel initial avec des données en entrée : x=2, y=5.


Systèmes Informatiques Chapitre 4 : La Couche Machine

### Autres utilisations de la pile

Cette structure de données LIFO est massivement employée dans le cadre d'algorithmes divers et variés.


### Exemples

- dérécursivation automatique : dans l'exemple précédent, les CALL récursifs peuvent être évités en empilant successivement les valeurs des paramètres d'appels puis en réalisant des additions successives lors des dépilages.
- évaluation d'expressions arithmétiques infixées et parenthésées : 3\*(5+4\*2)



- parcours d'arbre (préfixe, infixe, postfixe)
- etc ...

### Image du code compilé et de la pile



Cet exemple illustre bien le danger de croissance de la pile lors d'appels récursifs mal programmés ! Remarquons que la **dérécursivation** évidente de mult peut être réalisée par le programmeur mais parfois aussi par le compilateur.

### 5. Librairies et édition de liens en C

L'édition de lien peut-être :

#### - statique :

- + le binaire exécutable contient tout ce dont il a besoin pour s'exécuter;
- + il est portable et rapide une fois chargé;
- - il est gros car il contient les fichiers objets et les bibliothèques qui sont dupliquées ;

### - dynamique:

- + le binaire est léger
- + les bibliothèques dynamiques n'existent qu'en un seul exemplaire en mémoire ;
- - le temps d'exécution est plus grand du fait de la liaison ;

### 5.1 Edition de liens statique

En pratique, sur les systèmes modernes l'édition de liens est dynamique par défaut:il faut préciser si l'on veut une édition statique:

gcc -static -o monprog monprog.o -lmabib -L.

-static:édition statique -o:output

-lx:librairie statique libx.a -L.:chercher dans.

Pour construire une librairie statique :

ar rs libmabib.a a.o b.o

r: replace les .o s: maj la table des Symboles

ar t libmabib.a

t: affiche les fichiers objets contenus

Pour afficher les symboles d'une librairie statique : nm -g libmabib.a ou nm -g monprog.o -g : affiche les symboles externes

### 5.2 Edition de liens dynamique

Les librairies dynamiques possèdent l'extension .so et sont généralement situées dans /usr/lib/. Le programme ld.so charge les librairies partagées nécessaires à un programme, le prépare et lance son exécution.

Les librairies dynamiques chargées par ld.so sont cherchées dans les répertoires indiqués dans la variable d'environnement LD\_LIBRARY\_PATH.

### 5.2.1 En pratique

#### Pour créer une librairie dynamique personnelle :

```
$ gcc -fPIC -c *.c
$ gcc -shared -Wl,-soname,libtruc.so.1 -o libtruc.so.1.0 *.o
$ ln -s libtruc.so.1.0 libtruc.so.1
$ ln -s libtruc.so.1 libtruc.so
$ LD_LIBRARY_PATH=`pwd`:$LD_LIBRARY_PATH ; export LD_LIBRARY_PATH
```

-fpic: position independant code

-shared : librairie partagée

-W1 : fait passer l'option -soname libtruc.so.1 à l'éditeur de lien. -soname : nom interne de la librairie inscrit par ld (Link eDit) ln : pour les références avec des versions différentes

### Pour compiler mon programme:

```
gcc -o monprog monprog.c -ltruc
```

# Pour lister les dépendances dynamiques de monprog : ldd monprog

#### Pour exécuter mon programme :

monproq

Systèmes Informatiques Chapitre 5 : Les Systèmes de Gestion de Fichiers

#### 7

#### Remarque:

Selon les SE, la longueur, le nombre, la structure des champs est fixe ou variable. Lorsque l'article est réduit à un octet, le fichier est qualifié de **non structuré**. Au niveau logique, plusieurs modèles de base de données ont été définis : modèle relationnel [Codd 76], réseau, hiérarchique.

#### Définition physique :

Un fichier est constitué d'un ensemble de **blocs** (enregistrement physique, granule, unité d'allocation, "block", "cluster") situés en **mémoire secondaire**. Les articles d'un même fichier peuvent être groupés sur un même bloc (Facteur de groupage ou de Blocage (FB) = nb d'articles/bloc) mais on peut aussi avoir la situation inverse : une taille d'article nécessitant plusieurs blocs. En aucun cas, un article de taille  $\leq$  taille d'un bloc n'est partitionné sur plusieurs blocs  $\rightarrow$  lecture 1 article = 1 E/S utile.

#### Remarque :

les blocs de MS sont alloués à un fichier selon différentes méthodes liées au type de support qu'il soit adressable (disques, ...) ou séquentiel (bandes, cassettes, "streamers"). Ces méthodes d'allocation sont couplées à des méthodes de chaînage des différents blocs d'un même fichier et seront étudiées dans le chapitre SGF.

### 6. Les Systèmes de Gestion de Fichiers

### **6.1 Les Fichiers**

#### 6.1.1 Introduction

#### Définition conceptuelle :

Un fichier est une **collection** organisée d'informations de même nature regroupées en vue de leur conservation et de leur utilisation dans un Système d'Information.

#### Remarque:

création

inclut les SI non automatisés (agenda, catalogue de produits, répertoire téléphonique,...)

### Définition logique :

C'est une **collection ordonnée** d'articles (enregistrement logique, item, "record"), chaque article étant composés de champs (attributs, rubriques, zones, "fields"). Chaque champ est défini par un nom unique et un domaine de valeurs.

Systèmes Informatiques Chapitre 5 : Les Systèmes de Gestion de Fichiers

. .

### 6.1.2 Opérations et modes d'accès

Un certain nombre d'opérations génériques doivent pouvoir être réalisées sur tout fichier :

création et initialisation du noeud

descripteur (i-node, File Control Block,

	Data Control Block) contenant taille, date
	modif., créateur, adrs bloc(s),
<ul> <li>destruction</li> </ul>	désallocation des blocs occupés et
	suppression du noeud descripteur
- ouverture	réservation de tampons d'E/S en MC pour
	le transfert des blocs
- fermeture	recopie des tampons MC vers MS
	(sauvegarde)

- lecture consultation d'un article

- écriture insertion ou suppression d'un article

La lecture et l'écriture constituent les **modes d'accès** et peuvent être combinés (mise à jour) lors de l'ouverture d'un fichier (existant). A la création, un fichier est toujours ouvert en écriture. Un SE multi-utilisateurs doit toujours vérifier les droits de l'utilisateur lors de l'ouverture d'un fichier.

### **6.1.3 Caractéristiques fonctionnelles**

Volume : taille d'un fichier en octets ou multiples. Si articles de longueur fixe alors taille article\*nb articles.

Taux de consultation/mise à jour pour un traitement donné : rapport entre le nombre d'articles intervenant dans le traitement et nb total d'articles.

Exemple: fichier "personnel", traitement "paye" ==> taux de consultation = 100%

Remarque : un taux de consultation important implique souvent un traitement par lot avec une méthode d'accès séquentielle.

Fréquence d'utilisation : nb de fois où le fichier est utilisé pendant une période donnée.

Taux d'accroissement : pourcentage d'articles ajoutés pendant une période donnée.

Taux de renouvellement/suppression : pourcentage d'articles nouveaux/supprimés pendant une période donnée. (TR=TS ==> volume stable)

Ces différentes caractéristiques ainsi que le type prépondérant d'utilisation (traitement par lot ou interactif) d'un fichier doivent permettre de décider de la structuration des articles, du type de support de stockage et des méthodes d'accès.

On classe souvent les fichiers en différentes catégories :

fichiers permanents : informations vitales de l'entreprise : Client, Stock, Fournisseurs...

durée de vie illimitée, Fréquence d'Utilisation élevée, màj périodique par mouvements ou interactive.

fichiers historiques : archives du SI : Tarifs, Prêts-Bibliothèque, journal des opérations...

pas de màj, taux d'accroissement élevé, taux de suppression

fichiers mouvements : permettent la màj en batch des permanents afin d'éviter incohérences ponctuelles : Entrée/Sortie hebdomadaire stock, heures supplémentaires Janvier, ...

fichiers de manoeuvre : durée de vie très courte (exécution

durée de vie limité, fréquence d'utilisation très faible.

d'un programme) : spool, fichier intermédiaire.

Systèmes Informatiques Chapitre 5 : Les Systèmes de Gestion de Fichiers

## Articles de longueur fixe et de structure unique

6.1.4 Structure et Longueur des articles

Dans la plupart des cas, chaque article d'un fichier contient le même nombre de champs chaque champ étant de taille fixe. Il existe un type unique d'articles.

**Exemple**: fichier STOCK

nom champ	type	taille	exemple
REF	N	4	0018
DESIGN	A	15	VIS 8*20
QTE	N	7	550 000
DATE	D	6	23/09/92

### Articles de longueur fixe et de structure multiple

Les articles peuvent varier de structure parmi plusieurs soustypes d'articles (record variant de Pascal, union de C, C++). La longueur fixe des articles d'un tel fichier correspond à la longueur maximale des différents sous-types.

Exemple: fichier PERSONNE, articles de 42 octets

NOM(20), PRENOM(15), SITUATION(1), cas SITUATION=M alors DATE\_MAR(6) cas SITUATION=D alors DATE\_DIV(6) cas SITUATION=C alors rien

Systèmes Informatiques Chapitre 5 : Les Systèmes de Gestion de Fichiers

Remarque : les deux types d'articles précédents constituent la quasi-totalité des fichiers. La longueur fixe des articles permet de réaliser efficacement les calculs d'adresses de ceux-ci.

### Articles de longueur var. et de structure multiple

L'intérêt principal de ce type d'articles consiste dans le gain de place (suppression des blancs) constitué par le compactage des fichiers concernés. L'inconvénient majeur réside dans la difficulté à calculer l'adresse d'un article. Ce type d'articles est particulièrement utilisé à des fins d'archivage sur support séquentiel et pour la téléinformatique.

La séparation des articles et des champs est souvent effectuée par insertion de préfixes indiquant la longueur de l'article ou du champ.

Exemple: fichier PERSONNE

TailleArt(1), NOM(1+20), PRENOM(1+15), SIT(1), cas SIT=M alors DATE\_MAR(6) cas SIT=D alors DATE\_DIV(6)

cas SIT=C alors rien

18.5.UHAND.4.PAUL.M.23/08/91. 12,5,PETIT,4,JEAN,C, 19,6,HOCHON,4,PAUL,D,10/10/89,

### 6.1.5 Méthodes d'accès

### Accès Séquentiel

Les articles sont totalement et strictement ordonnés. L'accès (lecture/écriture) à un article ne peut être réalisé qu'après l'accès à l'article précédent. Un **pointeur** d'article courant permet de repérer la position dans le fichier à un instant donné. L'ouverture en lecture positionne le pointeur sur le **1er article** puis les lectures successives font progresser le pointeur jusqu'à la position End Of File (EOF). Selon les cas, l'ouverture en écriture positionne le pointeur en début de fichier (rewrite) ou en fin de fichier (append). Il existe une opération spécifique de **remise à zéro** du pointeur (retour en début de fichier, rembobinage, "reset", "rewind").

Historiquement lié au support **bande** magnétique et cartes perforées, cette méthode d'accès est la plus simple et de surcroît est **universelle**. Elle reste très utilisée notamment pour les fichiers non structurés (textes, exécutables,...) ou les fichiers historiques. Pour les fichiers permanents, si le taux de consultation ou de màj est important, la solution séquentielle doit être envisagée. Cependant, l'accès séquentiel est impensable pour un bon nombre d'op. interactives (réservations, op. bancaires, ...)

Systèmes Informatiques Chapitre 5 : Les Systèmes de Gestion de Fichiers

### Adressage relatif

La clé est un nombre entier correspondant au **n**uméro **l**ogique (0..n-1) d'article dans le fichier. On obtient aisément l'adresse physique (bloc ; dépl.) de celui-ci :

taille fixe : AdPhy:=(Orga(nl div FactBloq); taille\*(nl mod FactBloq)) taille var. : il existe une table de correspondance [nl --> AdPhy]

Si la numérotation logique n'est plus continue (suppressions), de l'espace inutile continue à être occupé par le fichier ! En effet, la compression après chaque suppression serait trop coûteuse. L'insertion suivante sera donc réalisée dans un trou. L'ordre des nl ne correspond donc pas forcément à l'ordre d'insertion !

### Adressage dispersé, calculé ("hash-coding")

L'adressage dispersé consiste à calculer un **n**uméro **l**ogique d'article à partir d'une valeur de clé et d'une fonction de hachage : nl:=f(c).

f permet de réduire le domaine des nl par rapport au domaine des clés afin de donner un volume de fichier supérieur au volume utile mais inférieur à card(domaineClé)\*tailleArt.

#### Avantages:

calcul en MC ==> accès très rapide

clés quelconques : non identifiantes ==> collisions

Accès direct (ou sélectif, aléatoire, "random")

Ce type d'accès nécessite un support **adressable!** Un ou plusieurs champs des articles servent **d'expression d'accès** (**clé**) pour "**identifier**" et accéder à un ou plusieurs articles. On peut directement lire ou écrire l'article grâce à une opération du type suivant :

lire/écrire(fichier, valclé, adrsMCtransfert)

On peut également vouloir accéder aux articles par l'intermédiaire de plusieurs clés :

**Exemple**: fichier Personne;  $clé1 = N^{\circ}SS$ ; clé2 = Nom


Par la suite, nous traiterons de la manière de réaliser l'accès direct sur un fichier à **clé unique**. Selon les cas, la transposition aux clés multiples est plus ou moins simple!

### Adressage direct

Ce type d'adressage est un cas d'école puisqu'il associe à chaque **valeur de clé** l'**adresse physique** du bloc contenant l'article. Il y a ainsi identité des valeurs de clé d'article et des adresses physiques de bloc. Un inconvénient évident est que le domaine des valeurs de clé doit correspondre exactement aux domaine des adresses physiques. De plus, l'espace adressable est très fortement **sous-occupé** (FB=1) et ne peut être partagé par plusieurs fichiers ayant des valeurs de clés conflictuelles ! Par contre, le temps d'accès à un article est **minimal**. La clé doit être identifiante !

Systèmes Informatiques Chapitre 5 : Les Systèmes de Gestion de Fichiers

### exemple:



Dans cet exemple, un domaine de  $10^6$  clés potentielles est réduit à un espace logique de 9 numéros logiques permettant de stocker les 3 articles réels.

### hachage parfait

Une fonction de dispersion idéale est celle qui réalise une **bijection** de l'ensemble des clés existantes vers l'ensemble des numéros logiques. Il n'y a ainsi aucun espace perdu. La recherche d'une fonction idéale est calculable sur un ensemble statique de clés identifiantes mais impossible sur un ensemble dynamique

### Collisions ou conflits

Il y a collision lorsque la fonction de hachage associe un numéro logique déjà utilisé à un nouvel article. Il faut alors traiter la collision pour insérer le nouvel article dans le fichier

- soit dans une zone de collision générale accédée soit séquentiellement, soit par une autre fonction f2
- soit dans une zone de collision spécifique à chaque numéro logique.

La détermination d'une bonne fonction de hachage donnant un **faible taux de collision** est un gage de rapidité d'accès. **Exemple**: somme des entiers (16 bits) composant la clef modulo taille fichier. Avec une clé non identif., le taux de collision augmente.

Lorsque le volume utile du fichier croît, il est nécessaire de réorganiser celui-ci, par exemple, en allouant un espace logique double du précédent, en modifiant f et en réorganisant les articles existants.

#### inconvénients:

collisions coûteuses pas d'accès séquentiel (accès calculés répétés) taux d'occupation mémoire <= 1 taille du fichier connue à priori réorganisations coûteuses


#### Adressage indexé

Un **index** est une table de couples (valeur clé, nl) **triée** sur les valeurs de la clé. L'index est **dense** si toutes les clés du fichier y sont recensées. Sinon l'index est dit **creux** et une clé c présente dans le fichier et absente de l'index est dite couverte par la clé tout juste inférieure présente dans l'index. Un index creux implique une **clé primaire**, c'est à dire que le fichier soit **trié** sur cette clé. D'autres index secondaires doivent alors être dense!

Systèmes Informatiques Chapitre 5 : Les Systèmes de Gestion de Fichiers

82

### Exemple d'index par b-arbre :



1 bloc de fichier = 1 à 2 articles


Afin de maintenir les contraintes lors des suppressions ou des insertions d'articles, on est parfois obligé de **réorganiser** l'arborescence!

Moins rapide que le hachage pour l'accès direct, l'adressage **indexé** permet cependant de traiter également l'**accès séquentiel** à moindre coût (index creux ou b-arbre).

#### Remarques

- Il existe toujours un compromis (place utilisée/temps d'accès).
- Les insertions et suppressions d'articles provoquent des trous dans les blocs de données. L'index b-arbre gère ceux-ci mais les index linéaires (creux ou denses) ne le font pas... (voir SGF)
- Pratiquement, les b-arbres et les index creux (ISAM) prédominent dans les SGBD (vitesse + accès séquentiel).
- index multiples : on peut ajouter des index secondaires denses peu efficaces pour l'accès séquentiel.

#### Exemple d'Index creux primaire :



La recherche d'une clé d'un article est réalisée par dichotomie sur le fichier d'index. Lorsque le fichier atteint un volume important, son fichier d'index ne tient plus sur un seul bloc et on est alors forcé de parcourir séquentiellement les blocs d'index.

Aussi, on préfère une organisation arborescente (**b-arbre**) de l'index dans laquelle existe une hiérarchie de sous-tables d'index creux permettant une bonne rapidité d'accès. En fait, on indexe chaque bloc d'index!

### $Contraintes \ sur \ un \ b\text{-}arbre \ d'ordre \ p \ (\#ptrs/bloc \ index)$

- tout chemin (racine --> feuille) est de longueur identique = hauteur (exemple h=2)
- chaque bloc d'index est toujours au moins à moitié plein (sauf la racine) : chaque bloc d'index contient k clés avec EntInf(p/2)≤k≤p-1 (ex. p=3).

Systèmes Informatiques Chapitre 5 : Les Systèmes de Gestion de Fichiers

.

### 6.2 Gestion des fichiers en C sous Unix

### 6.2.1 Généralités

- différence entre appel système (manuel section 2) et fonction de bibliothèque ("library") (section 3).
- appel système : primitive du noyau interrompant le pus (passe en mode noyau), pas d'édition de liens, vu comme une fonction C externe retournant un résultat==-1 si erreur : lire alors la variable 'extern int errno' pour connaître le type d'erreur (1 : permission, 2 : fichier non existant, ...)
- fon bibli : édition de liens avec librairies (E/S formatées, maths, etc ...).

```
• passage des paramètres de la ligne de cde :
main(int nbpar, char *argv[], char *env[]) {...}
nbpar : nombre de paramètres ($#argv)
argv : tableau de chaines == liste des paramètres (0 .. nbpar-1)
env : tableau de chaines == liste des var d'env. (nomvar=valeur)
```

- sortie de pus : void exit(int status);
- $\bullet \ lancement \ d'une \ cde \ externe: void \ system (char \ *commande);$

```
exemple:
```

```
/* essai source c */
#include <stdio.h>
main(int n, char*argv[], char*env[]) {
    printf("essai affichage de .cshrc\n");
    system("cat .cshrc");
    exit(9);
}
toto> cc essai.c; a.out
```

### 6.2.2 Appels systèmes E/S et Fichiers

- appels systèmes : on travaille directement sur les tampons systèmes des fichiers;
- fon bibli : on travaille sur une image du fichier en zone utilisateur et cette image est transférée de temps à autre en zone système (E/S tamponnées) : nb d'it mini mais pbs de concurrence!

2 types : - manip. des liens de répertoires

- manip. fichier et i-node par descripteur

descripteur : entier positif désignant le fichier ou le périph : 0,1,2 réservés pour Entrée, Sortie et Err standard

#### 6.2.2.1 Création

```
int creat(char *path, int droits);
                                              A EVITER
int open(char *path, int flags, int droits)
  params: flags==O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC
          path: nom ou chemin d'accès au fichier « ../Monrep/toto.txt »
          droits : droits d'accès qui seront masqués par umask.
```

Return: un descripteur entier

```
fic=open("../toto/ficessai", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666);
```

ouvre un fichier vide en écriture, pointeur à 0. Attention, si le fichier existait déjà, il conserve ses anciens droits d'accès !!! Il est donc utile de faire précéder la création par : chmod(path,droits).

#### 6.2.2.2 Ouverture

```
int open(char *path, int flags[, int mode])
  params: flags: O_RDONLY (0) xor O_WRONLY (1) xor O_RDWR
(2) , O_APPEND, O_TRUNC...
ouvre un fichier selon un mode (R|W|RW) et positionne le pointeur en début
(fin si O APPEND) de fichier; retourne un descripteur
```

Systèmes Informatiques Chapitre 5 : Les Systèmes de Gestion de Fichiers

### 6.2.3 Bibliothèque d'E/S standard du C

Le type FILE permettant de manipuler les fichiers par des FILE \* souvent nommés flots « stream » :

- 3 macros: stdin, stdout, stderr pour descripteurs 0, 1, 2
- constante EOF (-1) == entier retourné lorsque fin de fichier

```
FILE *fopen(char *path, char *mode)
path:nom du fichier; mode:{"r","w","a"append,"r+"rw,"w+"raz et
rw}
```

int fclose(FILE\* f) vidage du tampon sur le fichier.

```
int [f]getc(FILE *g); int [f]putc(char c,FILE
*g); getchar(); putchar(c)
lit/écrit un caractère du fichier g;
                                  sans f: stdin, stdout
```

int [f]gets(char \*ch, int n, FILE \*f) : lit une chaîne; min(nb car jusqu'à '\n', n-1) char +'\0' sont copiés dans ch Attention, gets remplace le'\n' par '\0' mais pas fgets!

int [f]puts(char \*ch, FILE \*f): écrit une chaîne; copie ch dans f, sauf le '\0' final

int fseek(FILE \*f, long depl, int base): déplace le pointeur de fichier; base==0 (1,2) : déplacement % au début (courant, fin) de f

int feof(FILE\* f) : retourne vrai (!=0) si le pointeur

int **fflush**(FILE \*f); vidage du tampon en écriture vers le fichier

int **fpurge**(FILE \*f); RAZ des tampons en écriture et en lecture sans utilisation du contenu!

#### **6.2.2.3** Lecture

```
int read(int desc, char *buf, int nboctets)
retourne le nb d'octets (≤ nboctets) effectivement transférés dans buf et avance le
```

pointeur; 0 si EOF, -1 si problème (desc inexistant...).

#### **6.2.2.4** Ecriture

```
int write(int desc, char *buf, int nboctets)
retourne le nb de car écrits dans le fichier et avance le pointeur, -1 si pb. Si
O_APPEND positionné, toute écriture est précédée de l'avancée du pointeur en
EOF sinon écriture (surcharge) à partir de la position courante et avance le
pointeur.
```

#### 6.2.2.5 Fermeture

int close(int desc)

le nb de fichiers ouverts d'un processus étant limité (16), il peut être utile de fermer ses fichiers même si le exit les ferme tous automatiquement.

#### 6.2.2.6 Déplacement de pointeur (accès Direct)

```
long \hat{lseek}(int desc, long depl, int flags)
déplacement absolu ou relatif du pointeur en fonction de la valeur de flags :
SEEK_SET ou 0 : début ; SEEK_CUR ou 1 : courant ; SEEK_END ou 2 : fin.
Retourne la position relative du pointeur par rapport au début de fichier (0..n-1)
ou -1 si erreur.
```

### 6.2.2.7 Redirection d'E/S par duplication de desc.

```
int dup(int desc)
```

retourne un nouveau descripteur de valeur minimale désignant le même fichier ou E/S que desc.

```
ex: ... d=creat("ficredir", 0666); close(1); dup(d); ...
redirige la sortie standard vers ficredir
```

#### 6.2.2.8 Autres appels systèmes (voir man 2)

```
access : teste les droits d'accès link, unlink : multi-références
stat : retourne le contenu du i-noeud d'un fichier (Istat, fstat)
chdir : change répertoire courant
chown, chmod : change propriétaire, droits d'accès
mkdir, mkfifo : crèe un répertoire, un tube ...
```

Systèmes Informatiques Chapitre 5 : Les Systèmes de Gestion de Fichiers

### 6.2.3.1 E/S Formattées

```
int [f]printf(FILE *f, format, liste_vals);
printf pour stdout : écriture formatée : %s chaîne, %c car, %d
entier décimal, %x hexa
```

%10.2d pour convertir un entier en chaîne de 10 car dont 2 décimales

```
int [f]scanf(FILE *f, format, liste_ptrs);
scanf pour stdin: lecture selon un certain format dans un fichier
```

### 6.2.3.2 Formatages sur chaines de car

```
int sprintf(char *ch, format, liste_vals)
écriture formatée dans une chaîne.
```

```
int sscanf(char *ch, format, liste_ptrs)
lecture selon un certain format dans une chaîne
```

### **6.2.3.3** Manipulation de chaînes

int **strlen**(char \*s): longueur de s

char \*strpbrk(char \*s1, char \*s2)

recherche d'un char de s2 dans s1

```
char *strcat(char *dst, *src)
char *strncat(char *dst, *src, int n)
concaténation (bornée par n)
strcmp(char *s1,*s2) strncmp(char *s1, *s2, int n)
comparaison (bornée par n)
char *strcpy(char*dst,*src) char *strncpy(dst,src,n)
copie (bornée par n)
char*strchr(char *s,char c): recherche du 1 er c dans s
```

### 6.3 Organisation hiérarchique des Fichiers

### 6.3.1 Organisation arborescente

La quasi-totalité des SGF sont organisés en arborescence de **répertoires** (catalogue, "directory") contenant des sous-répertoires et fichiers. Suivant le cas, les répertoires sont considérés comme des fichiers (unix) ou bien demeurent dans des zones de MS spécifiques (MS-DOS zone DIR). Le répertoire permet d'accéder au **noeud descripteur** d'un fichier qu'il contient. Ce noeud permettra de connaître la localisation et l'ordonnancement des blocs contenant les données de ce fichier. Par la suite, on supposera des répertoires de même nature que les fichiers.

#### 6.3.2 Allocation de mémoire secondaire

### 6.3.2.1 Support séquentiel (bande)

- pistes longitudinales (1 car/ 8|16 pistes //)
- densité d'enregistrement en bpi (1600..6000)
- blocs séparés par des gap inter-bloc (2 cm)
- fichiers séparés par des gaps inter-fichier
- entêtes de blocs et de fichiers permettant le positionnement.
- on ne modifie jamais directement une bande.
- les maj sont effectuées lors de la recopie sur une autre bande.
- faible coût, accès lent ==> archives, copies, sauvegardes

Systèmes d'exploitation

Les processus Unix

90

### Allocation contigüe

Ex : fic1 (b0..b3); fic2(b9..b12); ...; fick(b5..b6)

- temps d'accès séquentiel et direct optimal
- noeud descripteur contenant blocDebut, nbBlocs
- peu utilisé car les fichiers ont des tailles dynamiques ==> surévaluation a priori des volumes fichiers, réorganisations fréquentes et coûteuses lors des augmentations de volume.
- utilisation pour les tables systèmes de taille fixe :

MS-DOS: boot, FAT1, FAT2, DIR Unix: boot, SF type, i-node table

### Problème de l'allocation dynamique (=new, malloc)

lors d'une demande de n blocs libres, le système doit chercher un **trou** (suite de blocs libres) suffisament grand parmi les trous de l'espace disque.

### Stratégies

- Premier trouvé ("First-Fit") : on parcours la liste des trous jusqu'à en avoir trouvé un assez grand.
- Plus Petit ("Best-Fit") : on cherche dans toute la liste la borne supérieure des trous => parcours intégral ou liste des trous triée et recherche dicho.
- Plus Grand ("Worst-Fit") : inverse de Best-Fit.

Des simulations ont prouvées la meilleure performance de BF et FF en temps et en espace utilisé. Lorsque l'espace libre est suffisant mais qu'il n'existe pas de trou assez grand, cette **fragmentation externe** implique un compactage des fichiers.

Systèmes d'exploitation Les processus Unix

### 6.3.2.2 Support adressable (disque)

Espace adressable numéroté (0..b-1) de b blocs. L'accès à deux blocs consécutifs est peu coûteux (translation et rotation minimale de la tête de lecture/écriture). Remarquons que la numérotation logique des blocs ne correspond pas à la topologie (facteur d'entrelacement).

### 2 problèmes :

- · disponibilité ou occupation d'un bloc
- · localisation et ordonnancement des blocs d'un fichier

### Gestion des blocs disponibles

Une liste des blocs libres doit être maintenue afin de gérer les créations et destructions de fichiers.

#### implémentations:

• tableau de bits : 0100011111101...110 (mot de b bits) demande bloc : chercher le 1° 0 dans la liste puis 0 -> 1

rejet bloc:  $1 \rightarrow 0$ 

• considérer cette liste des blocs libres comme un fichier, donc utiliser une des méthodes d'allocation suivantes.

Systèmes d'exploitation

Les processus Unix

91

### Allocation chaînée

Les blocs de données d'un fichier contiennent un pointeur sur le bloc suivant. Le noeud descripteur contient, lui, la **tête** de liste. Lors de la création, la tête est mise à **nil**, puis, au fur et à mesure des demandes, une allocation contigüe (optimale en temps d'accès) est tentée. Si celle-ci ne peut avoir lieu, on choisit le(s) premier bloc disponible.

#### Avantage

• plus de fragmentation externe donc seule limitation = taille espace disque libre.

#### Inconvénients

- Accès séquentiel seulement!
- fragmentation interne des fichiers nécessitant de nombreux mouvements de tête. Des utilitaires de compactage permettent la réorganisation périodique des fichiers en allocation contigüe.
- fiabilité : si un pointeur est détruit logiciellement ou matériellement (bloc illisible) on perd tout le reste du fichier.
- encombrement disque dû aux pointeurs si blocs de petite

Systèmes d'exploitation Les processus Unix 92

#### Allocation chaînée déportée

On déporte le chaînage dans une table système (FAT pour MS-DOS) dont chaque entrée pointe sur le bloc de données suivant du fichier. La tête de liste est positionnée dans le noeud descripteur. Cette table de chaînage est chargée en MC (volume courant) afin de permettre des accès directs rapides.

#### **Avantage**

• Accès direct et séquentiel peu coûteux

#### Inconvénients

- fragmentation interne (compactages périodiques)
- accès direct après parcours de la liste en MC

#### Allocation indirecte (indexée)

Un **bloc d'index** contient la liste des pointeurs sur les blocs de données du fichier. Ce bloc d'index est lui-même pointé par un champ du noeud descripteur de fichier. A la création le bloc d'index est initialisé à nil, nil, ..., nil et lors des écritures successives, les premiers pointeurs sont affectés des adresses des blocs alloués par le gestionnaire de mémoire disponible. Ici encore la contiguïté est tentée! A l'ouverture, le bloc index est chargé en MC afin de permettre les accès.

Systèmes d'exploitation Les processus Unix

### 6.4 Exemples

### 6.4.1 Le SGF MS-DOS

Nous décrivons ci-après l'**organisation physique** d'un volume MS-DOS sous la forme d'une disquette 5,25 pouces. Les principes d'allocation de MS-DOS restent les-mêmes quel que soit le support adressable, seuls le nombre et la taille des champs varient.

Une disquette, ou disque souple ou "floppy disk", est constituée d'un support plastique mince de forme discale d'un rayon de 5,25 pouces (1 pouce = 2,54 cm) sur lequel a été déposé un substrat magnétique. Dans le cas de disquettes double face double densité, cette surface homogène de particules magnétisables est structurée en 2 faces de **40 pistes** possédant chacune **9 secteurs**. Les pistes concentriques sont numérotées de 0 à 39 depuis l'extérieur vers l'intérieur. Chaque secteur contient 512 octets utiles. La capacité d'une disquette est donc de 2\*40\*9\*512=360 Koctets.

L'unité d'allocation ("**cluster**"), ou bloc, est la plus petite partie d'espace mémoire allouable sur une disquette. Pour une disquette 5,25 pouces à 360 Ko, un **bloc** est constitué de **deux secteurs consécutifs** et a donc une capacité d'**1 Ko**. La numérotation des secteurs est effectuée de la façon suivante :

Face 0 Piste 0 Secteurs 0 à 8

Face 1 Piste 0 Secteurs 9 à 17

Face 0 Piste 1 Secteurs 18 à 26

Face 1 Piste 1 Secteurs 27 à 35 etc...

### Avantage

Systèmes d'exploitation

• accès direct et séquentiel rapide

#### Inconvénients

- fragmentation interne => compactages périodiques
- taille gaspillée dans les blocs d'index >> taille des pointeurs en alloc chaînée.

Les processus Unix

- petits fichiers : pour 2 ou 3 adresses de blocs, on monopolise un bloc index !
- très grands fichiers : un bloc index étant insuffisant, plusieurs blocs index peuvent être chaînés et un mécanisme de multiple indirection peut être utilisé.

#### Allocation directe

Le **noeud descripteur** contient tous les pointeurs sur les blocs de données. De taille fixe et petite, cette structure de données ne pourra être utilisée que pour des fichiers de faible volume.

#### Avantage

- accès direct et séquentiel très rapide
- peut être mixtée avec indirection ou chaînage

#### **Inconvénients**

- taille limitée des fichiers
- fragmentation interne

Systèmes d'exploitation Les processus Unix

#### Fichier et catalogue

Un fichier MS-DOS est une suite d'octets désigné par un identifiant composé d'un nom de 8 caractères et d'une extension de 3 caractères. Par exemple, COMMAND.COM, PRG1.PAS, SALAIRES.DBF, TEXTE1.DOC...

Un catalogue ("directory") MS-DOS est un type de fichier particulier permettant de regrouper différents fichiers de données et/ou d'autres catalogues dans une même entité. L'architecture du Système de Fichiers est donc une arborescence dont toutes les feuilles sont des fichiers et tous les nœuds intermédiaires des catalogues. Le catalogue racine est désigné par un "backslash" \ et est stocké en début de disquette.

#### Allocation

Les fichiers sont fragmentés en **allocation chaînée déportée** et MS-DOS conserve dans une table l'adresse des différents fragments. Cette table s'appelle Table d'Allocation des Fichiers ("File Allocation Table") et sera désignée par la suite par **FAT. Deux copies** de la FAT sont stockées sur la disquette (secteurs 1,2 et 3,4) afin de garantir la sécurité des données en cas de destruction accidentelle d'une des deux copies. Le **catalogue général (racine)** de la disquette est lui situé sur les secteurs 5 à 11. Le secteur 0, quant à lui, contient le programme d'amorçage sur les disquettes systèmes ("boot-strap"). Enfin les secteurs 12 à 719 contiennent les données des différents fichiers.

### catalogue racine

C'est une table dont les entrées ("**File Control Block**") ont une longueur de 32 octets qui décrivent les fichiers et les sous-catalogues. Une entrée de répertoire peut être schématisée de la facon suivante :

Systèmes d'exploitation Les processus Unix

#### **FCB**

07	nom du fichier sur 8 octets					
815	extension sur 3 octets attribut réservé par MS-DOS					
1623	réservé par MS-DOS			heure modificat		
2431	date modificat.	1° entrée	e FAT	Taille fichier (LS	B, MSB)	

L'octet d'attribut permet de spécifier certaines protections : fichier caché, lecture seulement, archive, système, normal ou encore de préciser que le fichier est un catalogue. L'heure et la date de dernière modification permettent de retrouver la dernière version d'un fichier de travail. La taille du fichier est codé sur 32 bits ce qui permet une taille maximale de 4 Giga-octets! Ce qui est bien entendu impossible sur une disquette de 360 Ko. Enfin, la 1ère entrée dans la FAT permet d'indiquer le premier maillon du chaînage dans la FAT qui pointera lui-même sur le second qui pointera sur le troisième etc...

#### la FAT

C'est une table d'entrées d'une longueur de 12 bits (1,5 octets) qui spécifie le chaînage permettant de reconstituer un fichier fragmenté sur plusieurs blocs. Les deux premières entrées (0 et 1) de cette table sont réservées par le système pour préciser le type de la disquette sur laquelle elle se trouve (simple/double face, simple/double densité). L'entrée numéro 2 correspond au premier bloc de la disquette **non réservé** au système, c'est-à-dire le bloc n° 6 (secteurs 12 et 13). Ainsi le fichier dont le "1° entrée FAT" de son entrée de répertoire est 2 verra son premier bloc de données situé sur les secteurs 12 et 13. Dans cette première entrée FAT on trouve la valeur de l'entrée suivante, par exemple 005, qui correspond au bloc de données suivant.

Systèmes d'exploitation

Les processus Unix

### La VFAT 32

Nouveau standard de FAT permettant de gérer des disques durs de grande capacité (>2Go):

- Entrées de FAT sur 12, 16 ou 32 bits permettant des petits clusters:
- FCB sur 32, 37 ou 44 octets (FCB étendu).

Exemple: disquette 1.4 Mo

## Volume:

• 80 pistes/face : 160 pistes • 18 secteurs/piste : 2880 secteurs

• 512 octets/secteurs: 1440 Ko soit 1.40 Mo

• 1 secteur/cluster

#### FAT

• 1 FAT: 9 secteurs \* 2 copies;

• Entrée de FAT : 12 bits ;

• 3072 entrées (2880 clusters)

### Répertoire racine :

• Répertoire racine sur 14 secteurs

• FCB sur 32 octets

• soit 224 entrées

Taux de transfert : 500 Kbits/s

Les noms longs de fichiers de WinX sont stockés dans le FCB suivant immédiat codé en Unicode.

### exemple de FAT

Systèmes d'exploitation

type di	isquette	005	000		i			FFF	
0	1	2	3	4	5	6		i	
1° bloc du fichier 2° bloc du fichier indique la fin					fin				
= blo	c n° 6		= bloc	n° 9	du d	chaînag	e		

Les processus Unix

Dans cet exemple, le fichier est contenu sur trois blocs (6, 9 et i+4). La fin du chaînage est indiqué par la valeur 0FFFH (nil) tandis qu'une valeur 000 indique un bloc libre. La gestion des blocs libres (table de "12 bits") est en effet couplé au mécanisme de FAT.


#### Deux remarques

- Les entrées du répertoire racine ne sont pas compactées et la valeur 0E5H située sur le premier octet d'un FCB signifie que cette entrée est libre. Soit cette entrée n'a jamais été utilisée pour décrire un fichier ou un catalogue, soit ce fichier ou ce catalogue a été détruit (delete ou rmdir) et le système a simplement surchargé le premier octet du nom du fichier par un code 0E5H. Par conséquent, la recherche d'un nom dans le catalogue général est effectuée séquentiellement sur toutes les entrées. On aurait pu tout aussi bien choisir de compacter les entrées du catalogue à chaque destruction de fichier, ce qui aurait diminué le temps de recherche d'un fichier n'existant pas ! Mais cela aurait interdit les utilitaires de récupération de fichiers détruits (undelete).
- La seconde remarque concerne la fragmentation des fichiers sur la disquette. Au bout d'un certain nombre de créations et de destructions de fichiers et de répertoires, les différents blocs supportant les données d'un fichier se trouvent être disséminés sur la disquette. Or le transfert en mémoire centrale de tous les blocs de ce fichier va nécessiter un grand nombre de mouvements de translations du bras de lecture. C'est pourquoi il existe des utilitaires de compactage des blocs des fichiers d'une disquette permettant de minimiser les temps d'accès à un fichier.

Systèmes d'exploitation

### 6.4.2 Le SGF d'Unix

Exemple d'une arborescence de fichiers Unix



- · catalogues : bin, usr, dev, dupont, durant;
- $\bullet \ fichiers \ ordinaires: ls, cat\ , data1, prg1, prg2, data2;\\$
- fichiers périphériques : sous le catalogue dev ("device") : prt1, dsk2.

### Caractéristiques

- · Entrées/Sorties généralisées ou transparentes
- · désignation : chemin d'accès absolu /..., ou relatif
- fichiers non structurés = suite d'octets numérotés logiquement de 0 à n-1 (n = longueur du fichier) : structuration à la charge des programmeurs
- accès direct à une suite d'octet à partir d'une position i dans le fichier (0  $\leq$  i  $\leq$ n-1) et/ou accès séquentiel
- catalogues Unix = liste (nom de fichier, # i-node)
- identification = # i-node
- désignations multiples : compteurs de liens ou de références
- système de protection : rwx rwx rwx propriétaire groupe autres

Systèmes d'exploitation

Les processus Unix

### 7. Conclusion

Il est absolument indispensable de comprendre les **concepts de base** des machines et des systèmes afin :

- de manipuler différents systèmes d'exploitation en comprenant les différences et les ressemblances;
- d'évaluer correctement les résultats numériques fournis par les machines (précision);
- de programmer intelligemment les algorithmes dont on a minimisé la complexité (des E/S fréquentes peuvent ruiner un algorithme d'une complexité inférieure à un autre);
- de pouvoir **optimiser** les parties de programme les plus utilisées en les réécrivant en langage de bas niveau (C);
- d'écrire des compilateurs ou des interpréteurs performants même si ceux-ci sont écrits en langage de haut niveau;
- de se préparer à l'arrivée de nouveaux paradigmes de programmation (programmation parallèle);
- d'oser utiliser des systèmes d'exploitation dont le code source est connu!