# 组箱(PDA)

### ● 功能描述

该功能主要实现料箱与物料的绑定,即将物料放入料箱中,与料箱进行组合。 在料箱和物料上都贴有条形码,通过使用带条形码功能的手持机,扫描料箱与物料条形码,自动获取料箱信息与物料信息,建立料箱与物料之间一对多的关联关系。料箱类型包括标准料箱、纸箱、铁箱,其中,标准料箱上的条形码是在使用前贴好并反复使用的,纸箱、铁箱上的条形码是在现场打印并一次性使用的,另外,标准料箱需在使用前在数据库中建档的,纸箱、铁箱是在现场打印条形码后自动建档的。

### ● 界面样式

LES V1.0	_ 🗆 ×	
组箱		
料箱编码:	W15082500001	
料箱规格:	800*600*280	
物料名称:	半成品车身[zroh04]	
NO. 物料:	条码 项目	
1 L15082500001 P1		
2 L150	82500002 P1	
扫描 下一箱 提示信息		

组箱操作界面

### 界面概述

料箱编码: 只读,显示料箱条形码编号。

料箱规格:只读,显示根据料箱条形码编号从数据库中获取的料箱规格名称。

物料名称: 只读, 显示料箱中存放的物料名称。一个料箱中只存放一种物料。

物料列表:显示料箱中存放的物料信息,包括物料条形码编号、归属项目。扫描按钮:读取料箱和物料上的条形码。

下一箱按钮:清除上一次组箱信息。

### ● 算法

料箱条形码规则:  $W+ \pm (2 \oplus)+ \exists (2 \oplus$ 

### ● 限制条件

- 1.必须先扫描料箱条形码,再扫描物料条形码,待系统校验 OK 后,料箱与物料自动进行绑定,无需用户再点击界面按钮。
- 2.在扫描条形码时,根据读取到的条形码编号,先自动匹配条形码规则,再 自动匹配数据库,识别是料箱信息,还是物料信息。
- 3.在扫描料箱条形码时,自动根据读取到的条形码编号,从数据库中获取料箱及料箱规格信息,同时,自动加载该料箱中已存放的物料信息。若料箱信息不存在,则提示错误信息:
- 4.在扫描物料条形码时,料箱中存放的第一个物料,决定了该料箱中所能存放的物料类别,同一个料箱中只能存放一种物料。另外,针对标准料箱,物料存放时所允许的料箱规格必须包含该料箱规格,才允许将该物料存放入该料箱中,否则提示错误信息。
- 5.在扫描物料条形码时,自动选中当前读取到的物料信息记录行,并显示删除按钮,允许用户撤回组箱。


#### ● 程序逻辑

### 1.组箱操作步骤

- a.点击"扫描"按钮,扫描料箱条形码—>确认 OK;
- b.点击"扫描"按钮,扫描物料条形码一>确认 OK一>将物料放入该料箱中;

- c.反复执行 b 操作,将多个物料与该料箱进行绑定;
- d.点击"下一箱"按钮,清除上一次组箱信息。

# 2..组箱处理流程



# ● 接口

无

# ● 相关数据库表

名称	中文注释	作用
LES_BOX	料箱信息表	
LES_BOX_TYPE	料箱类型信息表	包括标准料箱、纸箱、铁箱
LES_BOX_SPEC	料箱规格信息表	
LES_MATERIAL_BOX_SPEC	物料对应料箱规格信息表	物料存放所允许的料箱规格 信息(只针对标准料箱)
LES_BOX_MATERIAL	料箱与物料绑定表	
LES_BOX_MATERIAL_HISTORY	组箱历史记录表	
LES_MATERIAL_UNIQUE	一物一码信息表	在收货质检后,实现物料的 一物一码
LES_MATERIAL	物料主数据信息表	

<sup>&</sup>quot;组箱"数据库操作说明:

- a.在"料箱与物料绑定表"中插入料箱与物料的关联记录行;
- b.更新"料箱信息表"中的字段"当前存放物料编码"和"当前存放物料数量";
- c.更新"一物一码表"中的字段"当前所在料箱 ID";
- d.在"组箱历史记录表"中插入组箱历史记录行。