

DevExpress XtraReport 开发指南

主从表报表设计详解


By Jonny Sun at 2012-02-18

(doc v1.1)


	新增一份 XtraReport 报表	. 2
<u> </u>	报表设计 (Report Designer)	. 4
	2.1 绑定数据字段 (Binding Data Field)	
	2.2 金额或数量汇总 (Report Summary)	
	2.3 系统变量/系统函数 System Variables	
	代码设计	
	3.1 预览报表	
	3.2 给主从表报表配置数据源 (重要)	. 7
	3.3 设置主从表数据源 SetReportDataSource 方法	




新增一份 XtraReport 报表










二.报表设计 (Report Designer)



2.1 绑定数据字段 (Binding Data Field)


在 GroupHeader1 内拖放 XRLabel 组件,绑定主表的字段。比如: [SONO] , SONO 是字段名, 绑定的字段必须加中括号! (重要)



在 DetailBand 报表段内拖放 XRLabel 组件,给 Text 属性设置为明细表的字段,比如: [R1.StockCode] ,R1 是 DataRelation 名称,StockCode 是字段名,绑定的字段必须加中括号!(重要)

2.2 金额或数量汇总 (Report Summary)

在 GroupFooter 区域拖放一个 XRLabel 组件,在 XRLabel.Summary 属性设置如下:




然后通过代码分别绑定主从表的Amount字段:

xrLabel15.DataBindings.Add("Text", ds, "R1.Amount");//绑定小计(当前单据的总金额) xrLabel23.DataBindings.Add("Text", ds, "R1.Amount");//绑定总计(所有单据的总金额)



2.3 系统变量/系统函数 System Variables



设计好报表, 然后动态加载数据源。

三. 代码设计

3.1 预览报表

```
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
  XtraReport_MasterDetail mMyReport = new XtraReport_MasterDetail(); //报表实例
   DataSet data = DAL.GetMasterDetailData();//取销售订单主从表数据
   mMyReport.SetReportDataSource(data);//绑定报表的数据源
  //打开报表预览窗体
   frmReportPreview.DoPreviewReport(mMyReport, this);
```

具体步骤:

Copyright 2011 C/S 框架网 www.csframework.com 版权所有

- 1. 创建报表实例。
- 2. 通过 DAL 层获取报表数据,返回 DataSet 类型,包含两张数据表,分别为 tb_SO, tb_SOs。
- 3. 调用自定义方法 SetReportDataSource, 绑定数据源。(重要)
- 4. 打开预览窗体显示报表。

3.2 给主从表报表配置数据源 (重要)

```
/// <summary>
/// 设置主从表的数据源
/// </summary>
/// <param name="reportData"></param>
public void SetReportDataSource(DataSet reportData)
   //因涉及到修改DataSet的内部属性,建议创建副本进行操作。
   DataSet ds = reportData.Copy();//创建副本
   //重要!!! 给组(GroupHeader)绑定主键字段
   //本报表是按业务单号分组
   GroupField gf = new GroupField("SONO", XRColumnSortOrder.Ascending);
   GroupHeader1.GroupFields.Add(gf);
   //给数据集建立主外键关系
   DataColumn parentColumn = ds.Tables["tb_SO"].Columns["SONO"];
   DataColumn childColumn = ds.Tables["tb_SOs"].Columns["SONO"];
   DataRelation R1 = new DataRelation("R1", parentColumn, childColumn);
   ds.Relations.Add(R1);
   //绑定主表的数据源
   this.DataMember = "tb_SO";
   this.DataSource = ds;
   //绑定明细表的数据源
   this.DetailReport.DataMember = "R1";
   this.DetailReport.DataSource = ds;
   //自动绑定明细表XRLabel的数据源
   this.BindingFields(ds, this.Detail1.Controls);
   xrLabel15.DataBindings.Add("Text", ds, "R1.Amount");//绑定小计(当前单据的总金额)
   xrLabel23.DataBindings.Add("Text", ds, "R1.Amount");//绑定总计(所有单据的总金额)
```



3.3 设置主从表数据源 SetReportDataSource 方法

- 1. 报表是按业务单号分组,给组(GroupHeader)绑定业务主键字段。
- 2. 给数据集建立主外键关系,XtraReport 是跟据 DataRelation 指定的主外键关系自动过滤明细表数据的。
- 3. 绑定主表数据源。
- 4. 绑定从表数据源,注意:明细表的数据是跟据 DataRelation 自动过滤,所以 DataMember 必须指定为 DataRelation 的名称。
- 5. 自动绑定明细表 XRLabel 的数据源,这里必须通过 DataBinding 绑定数据源!
- 6. 绑定小计及总计的数据源。

总结:

主/从表报表比较复杂,特别是 XtraReport 必须给数据集建立主外键关系(DataRelation),但通过本文的详细介 绍我相信您完全可以开发一份简单的主从报表了。