



# РУСМЕТРИКС РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

(Руководство по установке РУСМЕТРИКС)

# Содержание

Вед	<u> цение</u>	. 3
	Структура и назначение компонентов системы	
	Установка системы	
	Контакты	

## Ведение

Настоящий документ «Руководство администратора. Руководство по установке РУСМЕТРИКС» (кратко - Руководство) предназначено для специалистов - администраторов, осуществляющих установку и обслуживание системы РУСМЕТРИКС.

Документ не рассматривает подробности установки и обслуживания базовых программных продуктов, которые необходимы для работы системы РУСМЕТРИКС, а именно: CentOS 6.7, Java JDK, ActiveMQ, PostgreSql 9.5, LDAP OpenDJ 3.0.0. Данная информация содержится в оригинальных руководствах, ссылки на которые приведены ниже и по тексту документа.

Руководство содержит информацию:

- о структуре системы РУСМЕТРИКС и назначению ее компонент;
- об особенностях настройки компонент системы, не приведенных в описании базовых программных продуктов;

# 1. Структура и назначение компонентов системы

Система РУСМЕТРИКС состоит из следующих компонент:

- База данных PostgreSQL хранение данных
- Web приложение Portal взаимодействие с пользователем
- ActiveMQ транспорт сообщений JMS
- Задания на загрузку данных (Loading Job)
- Задания на обработку правил (Drools Job)

## 2. Установка системы

Компоненты системы РУСМЕТРИКС устанавливается на аппаратно-программные средства в соответствии с назначением и в следующем порядке:

## 2.1 Требования к аппаратному и программному обеспечению

Рекомендуемое аппаратное обеспечение

Вид оборудования	Технические характеристики
Сервер приложений подсистемы	<i>CPU</i> : 6 core x 2000MHz
представления	<i>RAM</i> : 16 ГБ
	SSD: 80GB
	Ethernet: 1Gbit
Сервер БД подсистем представления и	<i>CPU</i> : 6 core x 2000MHz
хранения данных	<i>RAM</i> : 16 ГБ
	SSD: 240GB (объем зависит от количества
	подключенных приборов учета)
	Ethernet: 1Gbit
Сервер подсистемы загрузки данных	<i>CPU</i> : 6 core x 2000MHz
	<i>RAM</i> : 16 ГБ
	SSD: 80GB
	Ethernet: 1Gbit

Перед установкой на серверах должны быть установлены следующие программные продукты:

- 1. Сервер БД подсистем представления и хранения данных
- Centos 6.7 как серверная операционная система
- PostgreSQL server 9.5 и выше СУБД
- OpenDJ 3.0.0 LDAP сервер
- 2. Сервер приложений подсистемы представления
- Centos 6.7 как серверная операционная система
- Java JDK 1.8 и выше java-машина для выполнения кода заданий
- PostgreSQL client 9.5 и выше клиент СУБД
- 3. Сервер подсистемы загрузки данных
- Centos 6.7 как серверная операционная система
- ActiveMQ 5.10 и выше система обмена сообщениями между заданиями
- PostgreSQL client 9.5 и выше клиент СУБД

## 2.2 Установка Базы Данных

Для работы системы необходимо установить следующие расширения для СУБД PostgreSQL:

- pg\_jobmon (https://github.com/omniti-labs/pg\_jobmon)
- pg\_partman (https://github.com/keithf4/pg\_partman)

В файле доступа к СУБД pg\_hba.conf должны быть прописаны параметры доступа к серверу.

Параметры подключения к СУБД задаются в файле env\_vars.sh (далее все пути к командам указываются относительно каталога дистрибутива системы):

- DB\_USER пользователь БД, будет создан автоматически
- DB\_PASSWORD пароль пользователя БД
- В\_HOST адрес сервера БД
- DB\_PORT порт сервера БД

Установка и настройка Базы Данных РУСМЕТРИКС производится в автоматическом режиме, для запуска необходимо выполнить команду:

#### ./setup/install-portal-db.sh

После запуска будет запрошены имя и пароль суперпользователя, далее установщик создаст необходимые роли пользователей, новую базу данных, а также произведет все необходимые настройки.

## 2.3 Настройка подключения к LDAP

Для настройки подключения приложения к серверу LDAP необходимо в файле env\_vars.sh задать следующие параметры:

- LDAP\_USER пользователь LDAP с правами domain administrator
- LDAP\_PASSWORD пароль пользователя LDAP
- LDAP\_URL адрес сервера LDAP
- LDAP\_BASE базовый узел LDAP

## 2.4 Установка Web приложения portal

Для работы web приложения необходимо произвести настройку конфигурационного файла config/application-prod.properties. В файле указываются параметры доступа к БД, серверу LDAP, IP адрес и порт на котором будет работать приложение.

Описание конфигурационного файла Web приложения portal:

portal.datasource.url – адрес БД

portal.datasource.username – пользователь БД

portal.datasource.password – пароль пользователя БД

raw.datasource.url – адрес БД (исходные данные с приборов)

raw.datasource.username – пользователь БД

raw.datasource.password – пароль пользователя БД

slog.datasource.url – адрес БД

slog.datasource.password – пользователь БД

ldap.url – адрес LDAP сервера

ldap.base – корневой узел LDAP

ldap.user – пользователь LDAP

ldap.password – пароль пользователя LDAP

server.port – порт сервера

server.ip – IP адрес, на котором работает приложение

Для первоначальной инициализации приложения необходимо выполнить команду

#### ./setup/initialize-portal.sh

Программа готова к первому запуску. Для запуска необходимо выполнить команду

#### ./rusmetrics-portal.sh

Чтобы настроить работу приложения в виде демона Linux, необходимо скопировать файл daemon/rusmetrics-portal.sh в каталог /etc/init.d. В скопированном фале необходимо указать путь к каталогу программы в переменной:

### PORTAL\_PATH

Запуск приложения в виде сервиса доступен по команде

service rusmetrics-portal start

Автоматический запуск при перезагрузке сервера

service rusmetrics-portal enable

# 2.5 Установка заданий для загрузки данных от приборов учета в базу данных

#### Список заданий:

- a) device\_dataselect загружает данные напрямую с водных и тепловых приборов учета
- б) device\_jsonload записывает исходные json в бд dataraw (водные и тепловые приборы учета, прямая загрузка)
- в) device\_jsonparser парсит json, полученный от водного/теплового прибора
- г) device\_normdataload записывает в бд уже обработанные данные (водные/тепловые приборы, прямая загрузка)
- д) el\_dev\_dataselect загружает данные напрямую с электрических счетчиков
- e) *el\_dev\_jsonload* записывает исходные json в бд dataraw (электрические приборы, прямая загрузка)
- ж) el\_dev\_jsonparser парсит json, полученный от электрического прибора
- з) el\_dev\_normdataload записывает в бд уже обработанные данные (электрические приборы, прямая загрузка)
- и) talend\_impulse\_dev\_dataselect загружает данные с импульсных счетчиков
- к) calculating\_rp рассчитывает эталонный интервал
- л) get\_meteo\_data загружает данные о погоде (температура наружного воздуха)
- м) set\_department назначает отдел для пользователя в ldap
- н) manual\_loading выполняет ручную загрузку данных
- o) *modem\_service* сервис для приборов, которые сами подключаются и передают данные
- п) calc\_daily\_temperature рассчитывает среднюю температуру
- р) *create\_rep\_task* создает задание на рассылку отчетов
- c) generate\_report создает отчеты и рассылает их по заданию
- т) email\_notification рассылает email-уведомления
- y) sms\_notification отправляет уведомления по sms
- ф) fias\_update обновляет ФИАС
- x) get\_coordinates получает координаты для объектов
- ц) session\_state\_checker проверяет состояние сессий загрузки, завершает как успешные и неуспешные
- 1) Все задания запускаются как сервисы командой:

## service <service name> stop/start/restart/status

- 2) Конфигурационные файлы для заданий находятся в папке: /home/talend/config
  - 3) Файлы с логами: /root/talend/log
  - 4) Сами задания находятся в папках: /root/talend/sandbox/<service name>
  - 5) Скрипты для запуска заданий: /etc/init.d/<service name>

## 2.6 Установка заданий для Drools

#### Папки для заданий:

- 1) Общие настройки заданий:
- 1.1) /home/talend/config/activemq.config имена очередей для заданий
- 1.2) /home/talend/config/datafuseDB.config параметры доступа к БД
- 2) ХВС/ГВС/Теплоснабжение:
- 2.1) /root/talend/sandbox/Drools/Water
  - WaterDrools.jar java-файл с исполняемым кодом
  - WaterDrools.sh скрипт для запуска задания
  - waterdrools-pid файл, в котором содержится идентификатор запущенного процесса
  - log4j.properties файл с параметрами логирования процесса выполнения задания
  - *log.out* файл с логом выполнения задания
- 2.2) /root/talend/sandbox/Drools/Water/config
  - *drools.config* файл с параметрами задания
  - *water.drl* файл с правилами для проверки данных
- 2.3) Запуск задания: bash WaterDrools.sh start
- 2.4) Остановка задания: bash WaterDrools.sh stop
- 2.5) Перезапуск задания: bash WaterDrools.sh restart
- 3) Электричество:
- 3.1) /root/talend/sandbox/Drools/Electric
  - *ElectricDrools.jar* java-файл с исполняемым кодом
  - *ElectricDrools.sh* скрипт для запуска задания
  - electricdrools-pid файл, в котором содержится идентификатор запущенного процесса
  - log4j.properties файл с параметрами логирования процесса выполнения задания
  - *log.out* файл с логом выполнения задания
- 3.2) /root/talend/sandbox/Drools/Electric/config
  - *drools.config* файл с параметрами задания
  - *electric.drl* файл с правилами для проверки данных
- 3.3) Запуск задания: bash ElectricDrools.sh start
- 3.4) Остановка задания: bash ElectricDrools.sh stop

- 3.5) Перезапуск задания: bash ElectricDrools.sh restart
- 4) **Выполнение SQL-скриптов по расписанию** обновление динамических таблиц
  - 4.1) /root/talend/sandbox/SQL\_Executor
    - ExecSqlQuery.jar java-файл с исполняемым кодом
    - ExecSqlQuery.sh скрипт для запуска задания
    - log4j.properties файл с параметрами логирования процесса выполнения задания
    - *log.out* файл с логом выполнения задания
  - 4.2) /root/talend/sandbox/SQL\_Executor/config
    - $sql\_query.config$  файл с параметрами задания
  - 4.3) Запуск задания: bash ExecSqlQuery.sh start
- 4.4) В системе применяется запуск этого задания по расписанию: 1 раз в сутки, в 1 час ночи (по времени сервера)
  - 0 1 \* \* \* bash /root/talend/sandbox/SQL\_Executor/ExecSqlQuery.sh

## 3. Контакты

Контакты и регламенты техподдержки: <a href="http://rusmetrics.ru/index.php/support">http://rusmetrics.ru/index.php/support</a>

Портал службы поддержки: www.rusmetrics.ru/helpdesk

e-mail службы технической поддержки: <a href="mailto:support@rusmetrics.ru">support@rusmetrics.ru</a>

Тел. 8-499-678-82-80